
MiCine

Manual de instalación y uso

Tu cine en casa: las películas y series del ordenador en el navegador, el móvil y la tele, ordenadas como en Netflix. Paso a paso y con imágenes para cada aparato.

Windows · Navegador · Android · Fire TV · Samsung (Tizen) · Tu cuenta DLNA



Versión 1.3.0 · noviembre de 2026

github.com/Alvaropegr/MiCine

Índice

Busca tu aparato y sigue solo su capítulo. Lo único que hay que hacer siempre es el capítulo 2: poner MiCine en marcha en el ordenador.

1 **Cómo funciona MiCine y qué método usar** 2

2 **El ordenador con Windows (el servidor)** 4

Descargar · Primer arranque · Administrador · Añadir películas y series · TMDB · Usuarios

3 **En el navegador (ordenador, tablet o móvil)** 10

Entrar · Inicio y secciones · Una serie · Ver · Identificar lo que falta · En el móvil

4 **Móvil o tablet Android (app)** 15

Instalar · Entrar · Inicio, secciones y series · Descargar para ver sin conexión · Pasar la app a la tele

5 **Fire TV Stick (Amazon)** 20

¿Qué Fire TV tengo? · Preparar · Instalar con Downloader (o desde el ordenador) · Primer uso · El mando

6 **Tele Samsung de 2015 en adelante (Tizen)** 25

Instalar la app (una vez) · Conectar · Inicio, series y versiones · Audio y subtítulos · El mando

7 **Teles sin app: DLNA (Samsung de 2014 o antes)** 29

Abrir MiCine en la tele · Dar permiso · Películas, Series y Anime en carpetas · Subtítulos

8 **Ver MiCine fuera de casa** 31

9 **Problemas frecuentes** 32

10 **Resumen rápido: direcciones y teclas** 34

Sobre las imágenes de este manual

Cada imagen lleva una etiqueta que dice de dónde sale:

CAPTURA REAL la pantalla tal cual, sacada de MiCine funcionando. RECONSTRUCCIÓN la app de Android redibujada a partir de su propio diseño (no se pudo hacer funcionar un emulador de Android en este ordenador). ESQUEMA menús de la tele, de Windows o de Android dibujados de forma simplificada: los tuyos pueden tener otro aspecto u otros nombres según el modelo.

Las películas, las carátulas y los usuarios (ana, pablo, carmen…) son de ejemplo. Donde salga `192.168.1.20`, en tu casa saldrá la dirección de tu ordenador.

CAPÍTULO 1

Cómo funciona MiCine

Las películas están en tu ordenador. Los demás aparatos de casa las ven a través de la wifi.

MiCine es un programa que se queda abierto en el ordenador donde guardas las películas. Mientras está en marcha, cualquier aparato de casa puede ver esas películas y series, ordenadas como en Netflix (Películas, Series con sus temporadas, Anime): el navegador, el móvil, la Fire TV o la tele. Solo entra quien tenga usuario y contraseña, y cada uno sigue por donde se quedó, aunque cambie de aparato.



ESQUEMA El ordenador hace de «servidor»: tiene que estar encendido y con MiCine abierto para que los demás aparatos vean las películas.

Lo que necesitas

- Un ordenador con Windows 10 u 11 donde estén (o vayan a estar) las películas.
- Que los aparatos estén conectados a la **misma wifi** (o al mismo router por cable) que ese ordenador. Para verlo fuera de casa, mira el capítulo 8.
- Un rato la primera vez. Después, cada aparato recuerda la dirección y el usuario.

¿Qué tengo que usar en cada aparato?

Aparato	Cómo se ve MiCine	Qué hay que instalar	Capítulo
Ordenador con las películas	Programa **MiCine.exe** (siempre hace falta)	Nada: se descarga y se abre	2
Otro ordenador, tablet o iPhone	En el navegador (Chrome, Edge, Safari…)	Nada	3
Móvil o tablet Android	App de MiCine (o el navegador)	La app, desde una dirección web	4
Fire TV Stick	App de MiCine	Downloader y, con ella, la app	5
Samsung de 2015 en adelante	App de MiCine para Tizen	La app, una vez, desde el ordenador	6
Samsung de 2014 o antes y otras teles con DLNA	Con el reproductor de la propia tele	Nada: solo dar permiso	7

¿De qué año es mi tele Samsung?

Mira la etiqueta de detrás o *Ajustes → Asistencia → Acerca de este televisor*. En el modelo, la letra que va justo después de las pulgadas indica el año: **H** = 2014 (por ejemplo, UE40**H**5570), **J** = 2015, **K** = 2016, **M** = 2017, **N** = 2018, **R** = 2019, **T** = 2020, y después **A, B, C, D**… Las de la H hacia atrás van por el capítulo 7; las demás, por el 6.

Palabras que salen en este manual

Palabra	Qué quiere decir
Servidor	El ordenador que tiene las películas y MiCine abierto. Los demás aparatos le piden las películas a él.
Dirección	Lo que se escribe en los aparatos para encontrar el servidor, por ejemplo `192.168.1.20:8080`. La muestra la ventana de MiCine.
App / APK	La app de Android viene en un archivo `.apk`. Se descarga con el navegador (móvil) o con Downloader (Fire TV) y se instala.
FFmpeg	Programa gratuito que MiCine usa para convertir al momento los formatos que la tele o el navegador no saben reproducir.
DLNA	Sistema que traen muchas teles para ver vídeos de otros aparatos de casa sin instalar nada.
TMDB	Base de datos gratuita de películas y series. Con su clave, MiCine pone los títulos en español y separa el anime (capítulo 2.5).

CAPÍTULO 2

El ordenador con Windows

Se hace una sola vez. A partir de aquí, MiCine se abre solo al encender el ordenador (si quieres).

2.1 Descargar MiCine

1 **Crea una carpeta para MiCine**

Por ejemplo `C:\MiCine` o `D:\MiCine`. Ahí vivirá el programa, junto a sus ajustes (`config.json`), sus datos (`datos\`, con los usuarios) y, si no eliges otra, la carpeta de películas.

2 **Descarga `MiCine.exe` y guárdalo en esa carpeta**

Desde github.com/Alvaropegr/MiCine, apartado *Releases*, o directamente:

```
https://github.com/Alvaropegr/MiCine/releases/latest/download/MiCine.exe
```

No hay que instalar nada más: funciona con lo que ya trae Windows 10 y 11.

3 **Opcional (recomendado): añade FFmpeg para que todo se vea en todas partes**

FFmpeg es el conversor gratuito que usa MiCine para que la tele y el navegador puedan ver formatos que no entienden (AVI, H.265, sonido DTS…). Sin él MiCine funciona igual, pero esos archivos solo se verán con la app de Android.

Descarga `ffmpeg-release-essentials.zip` de gyan.dev/ffmpeg/builds, descomprímelo dentro de la carpeta de MiCine y cambia el nombre de la carpeta a `ffmpeg`. Tiene que quedar así:

```
C:\MiCine\MiCine.exe
C:\MiCine\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe
C:\MiCine\ffmpeg\bin\ffprobe.exe
```

2.2 Primer arranque


1. **Abre `MiCine.exe`**

   Si Windows avisa de que la aplicación no es conocida (SmartScreen), pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**.

2. **Permite el acceso en el Firewall**


   Saldrá un aviso del Firewall de Windows. Marca **Redes privadas** y pulsa **Permitir acceso**.

   Si no lo haces, el ordenador funcionará, pero ni el móvil ni la tele podrán conectarse.



ESQUEMA El aviso del Firewall (el texto exacto cambia un poco según la versión de Windows).

Se abrirá la ventana de MiCine. Arriba a la derecha pone ● **En marcha**: el servidor ya funciona.



CAPTURA REAL La ventana de MiCine antes de crear el administrador. Bajando, hay más: «Instalar las apps», «Iniciar con Windows» y la actividad.

1. **Cómo entrar.** La primera dirección (`localhost:8080`) sirve en este ordenador. La segunda (`http://192.168.1.20:8080` en el ejemplo) es la que se escribe en el móvil, la tablet, la Fire TV o la tele. **Apúntala**: la usarás en casi todos los capítulos.
2. **Películas.** Las carpetas donde están tus películas y series (puedes añadir otros discos) y el botón **Actualizar carátulas**.
3. **Series, películas y anime (TMDB).** La clave gratuita que permite reconocer cada película y serie (apartado 2.5).
4. **Usuarios.** Aquí se crea el primer administrador (siguiente apartado).
5. **Teles con DLNA.** Para las teles que no pueden instalar la app (capítulo 7).

Si cierras la ventana, MiCine sigue funcionando


Se queda junto al reloj de Windows (el icono rojo con el triángulo de «play»). Haz doble clic en él para volver a abrir la ventana; con el botón derecho → **Salir** se apaga del todo.

2.3 Crear el administrador

El administrador es la cuenta principal: puede crear usuarios para la familia, identificar lo que MiCine no reconozca y quitar películas.

1. **Pulsa Crear administrador**
   En la tarjeta *Usuarios* de la ventana.
2. **Elige un nombre y una contraseña**
   Al menos 6 caracteres. Escríbela dos veces y pulsa **Crear administrador**.


También se puede hacer en el navegador de este ordenador, en `http://localhost:8080`: la primera vez sale la pantalla «Bienvenido». Por seguridad, el primer administrador solo se puede crear desde el propio ordenador.



CAPTURA REAL El cuadro para crear el administrador.

2.4 Añadir películas y series

Las películas y series **se copian en el ordenador** (desde la web ya no se suben). Pulsa **Abrir carpeta** en la tarjeta *Películas* y copia ahí los archivos, o añade las carpetas donde ya los tienes con **Añadir carpeta…** (por ejemplo, otro disco con series). Vale cualquier formato (MP4, MKV, AVI…) y las subcarpetas cuentan.



CAPTURA REAL La tarjeta *Películas*: la carpeta principal y dos carpetas añadidas («Documentales» y «Series»).

- **Añadir carpeta…** suma otra carpeta; **Quitar** deja de mostrarla (no borra nada del disco); **Cambiar…** elige otra carpeta principal.
- Si un disco está desconectado, la ventana lo indica y sus películas no salen. Al conectarlo vuelven, con el punto por donde ibas.

- **Carátulas:** lo que no tiene imagen propia lleva un fotograma del propio vídeo. MiCine lo saca una vez, en segundo plano y sin ralentizar el ordenador; las películas nuevas se hacen solas. **Actualizar carátulas** las rehace todas (necesita FFmpeg).
- Se ignoran las carpetas `Plex Versions` (copias que hace Plex), para que nada salga dos veces.

Cómo reconoce las series

```
Series\
  Planeta salvaje\
    Season 01\
      Planeta salvaje - S01E01.mkv
      Planeta salvaje - S01E02.mkv
Descargas\
  Planeta salvaje [HDTV 720p][Cap.102]\
    Planeta salvaje [HDTV 720p][Cap.102].mkv
  ← el mismo episodio en 720p
```

Por el nombre del archivo sabe si es un episodio y de qué serie. Valen, entre otros:

- `S01E02`, `1x02` o `Cap.102` (temporada 1, episodio 2).
- Una carpeta `Season 1` o `Temporada 1` con `02 - Título.mkv` dentro.

Los capítulos de una misma serie se juntan aunque estén en carpetas o discos distintos. Si tienes el mismo episodio dos veces (4K y 1080p, por ejemplo), sale como un episodio con dos versiones.

Subtítulos y carátulas propias: mismo nombre que el vídeo

```
Películas\
  Alien (1979).mkv
  Alien (1979).es.srt   ← español
  Alien (1979).en.srt   ← inglés
  Alien (1979).jpg      ← carátula
```

- **Subtítulos:** `.srt` o `.vtt`. Las letras antes de la extensión dicen el idioma (`es`, `en`…). Los que van dentro de un MKV se ven sin hacer nada.
- **Carátula propia:** `.jpg`, `.png` o `.webp`; si cada película tiene su carpeta, vale también `poster.jpg`. Si no hay, se usa el fotograma del vídeo.


2.5 Series, películas y anime con TMDB

Sin hacer nada, MiCine ya separa series y películas por el nombre del archivo. Con una **clave gratuita de TMDB** (themoviedb.org, la base de datos que usan Plex y Jellyfin) además pone a cada película y serie su título en español, su año y su sinopsis, el nombre de cada episodio, y separa el **anime**. Lo que no reconozca va a la sección **MiCine**, para identificarlo a mano. Solo se envían los nombres de los archivos.

1. **Crea una cuenta gratis en themoviedb.org**
   Con tu correo; te enviarán un enlace para activarla. (El botón **Conseguir una clave** de la ventana abre la página.)

2. **Pide la clave de la API**
   En tu perfil: **Ajustes** → **API** → pide una clave de tipo *Developer* para uso personal y rellena el formulario (como aplicación, «MiCine, servidor de películas casero»). Copia la **Clave de la API** (32 letras y números).

3. **Pégala en la ventana de MiCine y pulsa Guardar clave**
   Empieza a identificar en segundo plano (con muchas películas tarda unos minutos). Debajo se ve cómo va: «Identificados 812 de 852 vídeos · 40 sin identificar».




CAPTURA REAL La tarjeta de TMDB con la clave guardada. **Volver a identificar** repite lo que no se encontró (por ejemplo, después de cambiar el nombre de un archivo a `Título (Año)`).

2.6 Usuarios para la familia

Cada persona debería tener su usuario: así cada uno sigue sus películas y series por donde las dejó. Pulsa **Gestionar usuarios** en la ventana: se abre la página **Usuarios** de la web. Escribe nombre y contraseña y elige el tipo:


- **Solo ver:** ve y descarga películas.
- **Administrador:** además identifica, quita películas y gestiona usuarios.

Desde ahí también se cambia la contraseña de alguien o se borra un usuario. Cada uno puede cambiar la suya pulsando su nombre arriba a la derecha (*Mi cuenta*).



CAPTURA REAL La página *Usuarios* de la web: arriba se crean; abajo, la lista con los botones para cambiar la contraseña o borrar.

2.7 Otras opciones de la ventana



CAPTURA REAL La parte de abajo de la ventana.

- **Iniciar con Windows:** MiCine se abre solo al encender el ordenador, ya escondido junto al reloj. Muy recomendable si el ordenador hace de servidor.
- **Puerto:** déjalo en `8080` salvo que otro programa lo use.
- **Detener** apaga el servidor sin cerrar la ventana. Debajo, **Actividad** muestra quién entra y los avisos.
- **Recuperar administrador…** (tarjeta *Usuarios*): si olvidas la contraseña y eres el único administrador.

Para que la dirección no cambie

El router puede darle otra dirección al ordenador algún día (por ejemplo, `192.168.1.23` en vez de `.20`), y habría que volver a escribirla en los aparatos. Para evitarlo, en la configuración del router reserva una IP fija para este ordenador («DHCP estático» o «reserva de IP»).

CAPÍTULO 3

En el navegador

Ordenadores, tablets, iPhone y cualquier móvil: sin instalar nada.


3.1 Entrar

1 **Abre el navegador y escribe la dirección de MiCine**

En el propio ordenador del servidor: `http://localhost:8080` (o el botón **Abrir** de la ventana). En cualquier otro aparato de casa: la dirección que pone la ventana en *Cómo entrar*, por ejemplo `http://192.168.1.20:8080`.


2 **Escribe tu usuario y tu contraseña y pulsa Entrar**

El navegador recuerda la sesión 30 días. Tras 5 contraseñas incorrectas seguidas, ese aparato queda bloqueado 5 minutos.



CAPTURA REAL La pantalla de entrada.


3.2 Inicio y secciones



CAPTURA REAL Inicio: arriba, lo último que estabas viendo; debajo, *Seguir viendo* y una fila por sección (desliza a los lados).

- Arriba: **Inicio** y las secciones **Películas**, **Series**, **Anime** y **MiCine** (lo que aún no está identificado; solo salen las que tienen algo), y además **Usuarios** (administradores) y **Apps**.
- **Seguir viendo:** las películas a medias y, de cada serie, el episodio por el que vas o el siguiente.
- Una película se abre al pulsarla. Una serie (con la etiqueta «Serie») abre su ficha con las temporadas.
- **Buscar…** encuentra películas y series mientras escribes. En cada sección se puede ordenar por nombre o por las añadidas más recientemente.


3.3 Una serie



CAPTURA REAL La ficha de una serie: el botón **Seguir T1·E3** lleva al episodio que toca; debajo, las temporadas y los episodios, con su imagen y lo que llevas visto.

- Las pestañas **Temporada 1, 2…** cambian de temporada.
- Si tienes un episodio en varias calidades, debajo salen sus **versiones** (por ejemplo «720p»): pulsa la que quieras. Si no eliges, se pone la mejor.
- Los administradores ven **Corregir…** por si la serie se identificó mal (apartado 3.5).

3.4 Ver una película o un episodio



CAPTURA REAL Al acabar un episodio, el siguiente empieza solo a los 10 segundos (**Ver ahora** o **Cancelar**). Arriba están la versión, **Siguiente**, **Abrir en VLC** y **Descargar**.


Mueve el ratón para ver los controles. Abajo, de izquierda a derecha: reproducir/pausa (Espacio), atrás y adelante 10 s (← →), volumen (M silencia) y la barra para avanzar. A la derecha: el **audio** y los **subtítulos** (si los hay), **todo el ancho / imagen entera** (Z) y pantalla completa (F).

- **Sigue donde lo dejaste,** también si la empezaste en otro aparato; sale **Empezar desde el principio** por si prefieres verla entera.
- **Todo el ancho:** el vídeo ocupa el ancho de la ventana recortando un poco por arriba y por abajo; Z enseña la imagen entera. Las películas antiguas (4:3) se ven siempre enteras.
- **Formatos que el navegador no entiende:** si está FFmpeg (capítulo 2.1), MiCine los convierte al momento («Sonido convertido por MiCine» o «Convertida por MiCine»). No hay que hacer nada.

3.5 Identificar lo que falta (administradores)

Lo que TMDB no reconoce está en la sección **MiCine**. Pulsa **Identificar…** en su tarjeta: se abre un buscador de TMDB. Elige si es película o serie, escribe el título (mejor el original o en inglés si no sale) y pulsa el resultado correcto. Se mueve a su sección y se recuerda aunque MiCine se reinicie.

En **Usuarios** → **Mantenimiento** están **Volver a identificar** (repite lo que no se encontró) y **Actualizar carátulas**, con lo que falta por hacer.




CAPTURA REAL El buscador de TMDB para algo que estaba sin identificar.

3.6 En el móvil o la tablet


Abre el navegador del móvil (Chrome, Safari…) y escribe la misma dirección, por ejemplo `192.168.1.20:8080`. La web se adapta a la pantalla.

Para tenerla a mano, añádela a la pantalla de inicio: en Chrome, menú ⋮ → **Añadir a pantalla de inicio**; en Safari, **Compartir** → **Añadir a pantalla de inicio**.

> **¿Android? Mejor la app**
>
> La app reproduce cualquier formato sin convertir nada y descarga películas para verlas sin conexión (capítulo 4). En iPhone y iPad se usa la web.



CAPTURA REAL Inicio.



CAPTURA REAL Una serie.

CAPÍTULO 4

Móvil o tablet Android

La app reproduce cualquier formato y descarga películas para verlas sin conexión.

4.1 Instalar la app

La app no está en Google Play: se instala desde una dirección web. Android pedirá permiso la primera vez.

1. **En el navegador del móvil, abre la dirección para el móvil**

   Es la que pone la ventana de MiCine en *Instalar las apps* (también en la web, en **Apps**), por ejemplo `192.168.1.20:8080/movil`. Fuera de casa vale la larga:

   ```
   https://github.com/Alvaropegr/MiCine/releases/latest/download/MiCine.apk
   ```

2. **Abre el archivo descargado (`MiCine.apk`)**


   Desde el aviso de descarga o desde *Archivos* → *Descargas*.

3. **Da permiso para instalar apps de esa fuente**


   Android dirá que, por seguridad, no puede instalar aplicaciones de esa fuente. Pulsa **Ajustes**, activa **Permitir de esta fuente** y vuelve atrás.

4. **Pulsa Instalar**


   Si Play Protect avisa de que no conoce la app (porque no viene de Google Play), elige **Más detalles** → **Instalar de todas formas**.



ESQUEMA Paso 1 y 2: la descarga.



ESQUEMA Paso 3: el permiso (solo la primera vez).




ESQUEMA Paso 4: instalar.

¿Qué archivo es el mío?

`MiCine.apk` vale para casi cualquier móvil de los últimos ocho años. En móviles muy antiguos (Android 5 a 7) usa `MiCine-firetv.apk`. Si alguno dice que no es compatible, usa `MiCine-universal.apk` (en GitHub, *Releases*), que vale para todos pero ocupa más. Si ya tenías la app, se actualiza sin perder las descargas.

4.2 Entrar



RECONSTRUCCIÓN La primera pantalla de la app.

Al abrir MiCine por primera vez, escribe:

- **Servidor:** la dirección de la ventana de MiCine, por ejemplo `192.168.1.20:8080`. Si no pones `http://` ni `:8080`, la app los añade sola.
- **Usuario** y **contraseña:** los tuyos (los crea el administrador, capítulo 2.6).

La app los recuerda. Para cambiar de usuario, menú ⋮ → **Cerrar sesión**.

4.3 Inicio, secciones y series




RECONSTRUCCIÓN Inicio.


- Arriba, las secciones **Películas · Series · Anime · MiCine**; sin ninguna marcada estás en el inicio. Abajo, las pestañas **Inicio** y **Descargas**.
- **Inicio** empieza por *Seguir viendo* (películas a medias y, de cada serie, el episodio que toca) y sigue con una fila por sección: desliza a los lados.
- Toca una película para verla (si la tenías empezada, sigue por donde ibas). Mantén pulsada su carátula para ver la sinopsis y sus otras versiones.
- Toca una serie para abrir su ficha.
- Arriba a la derecha: **Buscar**, **Actualizar** (si has añadido películas en el ordenador) y el menú ⋮ (*Instalar en la tele*, *Cerrar sesión*).

La ficha de una serie

- Carátula, año y sinopsis, y el botón **Seguir T1·E3** (o **Reproducir**) con el episodio que toca.
- Las pestañas de temporada y la lista de episodios, con su imagen, lo que llevas visto y un botón para descargar cada uno.
- Si un episodio está en varias calidades, el botón de versiones deja elegir; si no, se pone la mejor.




RECONSTRUCCIÓN Ficha de una serie.



RECONSTRUCCIÓN El reproductor (gira el móvil). Un toque muestra u oculta los controles: en el centro, pausa y saltos de 10 s; abajo, la barra para avanzar; arriba a la derecha, **subtítulos**, **audio** y **formato de imagen**. Dos toques seguidos en un lado saltan 10 s. Al acabar un episodio sale **Siguiente episodio**, que empieza solo a los 10 segundos. La app lleva dentro el motor de VLC: reproduce cualquier archivo sin convertir.

4.4 Descargar para ver sin conexión



RECONSTRUCCIÓN Pestaña *Descargas*.

1. **Toca el botón de descarga de la película**
   Mejor con wifi: una película ocupa entre 1 y 6 GB.

2. **Sigue en la pestaña Descargas**
   La descarga continúa aunque cierres la app, aparece en las notificaciones y, si se corta, sigue sola después.


3. **Véla donde quieras**
   En el avión o en el coche, sin internet, con sus subtítulos y su carátula.

> **Ocupan espacio**
> Bórralas desde **Descargas** cuando las hayas visto. Si desinstalas la app, se borran también.

4.5 Pasar la app a la tele desde el móvil



RECONSTRUCCIÓN El menú ⋮.



RECONSTRUCCIÓN **Instalar en la tele**: la dirección para Downloader.

En la app, ⋮ → **Instalar en la tele** muestra la dirección corta que hay que escribir en la Fire TV, con un botón para copiarla.

Es útil cuando estás delante de la tele con el móvil en la mano. Los pasos completos están en el capítulo 5.

CAPÍTULO 5

Fire TV Stick

La misma app de Android, preparada para manejarse con el mando.

La Fire TV solo instala apps de la tienda de Amazon, salvo que se le dé permiso. Por eso hay tres pasos de preparación (solo la primera vez) antes de instalar MiCine con la app gratuita **Downloader**.

Antes de nada: ¿qué Fire TV tienes?

Mira *Configuración → Mi Fire TV → Acerca de*. Si el software dice **Fire OS** (7, 8…), sigue este capítulo. Si dice **OS 1.x**, es de los modelos nuevos con **Vega OS** (por ejemplo, el Fire TV Stick 4K Select): Amazon no deja instalar **ninguna** app que no esté en su tienda, así que ni Downloader ni MiCine se pueden poner. En esa tele usa otro aparato (otra Fire TV, el móvil, un ordenador) o una tele con app o DLNA.

5.1 Preparar la Fire TV (una sola vez)

1 **Activa las opciones de desarrollador**

Ve a **Configuración** (el engranaje) → **Mi Fire TV** → **Acerca de**. Ponte encima del nombre del aparato (por ejemplo «Fire TV Stick 4K») y pulsa **OK siete veces seguidas**, hasta que salga el aviso de que ya eres desarrollador.



ESQUEMA Los nombres pueden variar un poco según el modelo y la versión.

2 **Instala Downloader**

En la pantalla de inicio, ve a **Buscar** (la lupa), escribe **Downloader** con el teclado de la pantalla (no por voz) e instálala; es gratis y su icono es naranja. Si no aparece, instala MiCine desde el ordenador (apartado 5.3).

3 **Deja que Downloader instale apps**

Configuración → Mi Fire TV → Opciones para desarrolladores → Instalar apps desconocidas y activa **Downloader**. En modelos antiguos la opción se llama «Aplicaciones de origen desconocido» y se activa sin más.




ESQUEMA Solo hace falta activar Downloader.


5.2 Instalar MiCine con Downloader

1 Abre Downloader y escribe la dirección para la tele

La ves en la ventana de MiCine (*Instalar las apps*), en la web (**Apps**) o en la app del móvil (⋮ → **Instalar en la tele**). Por ejemplo `192.168.1.20:8080/tele`. Pulsa **Ir** (en inglés, *Go*).



ESQUEMA Downloader: el recuadro de la dirección.



CAPTURA REAL Dónde sale la dirección en la ventana de MiCine.

2 Cuando termine la descarga, pulsa Instalar



ESQUEMA El aviso de instalación de Android.

3 **Pulsa Abrir (o *Hecho*)**

Downloader ofrecerá borrar el archivo descargado: acepta (**Eliminar**), ya no hace falta y libera espacio. MiCine aparece en **Tus apps y canales** (en algunos modelos, *Aplicaciones*).

Actualizar o instalar desde fuera de casa

Con la misma dirección se instala siempre la última versión (se actualiza sin perder nada). Si la corta no funciona, escribe en Downloader la larga:
`https://github.com/Alvaropegr/MiCine/releases/latest/download/MiCine-firetv.apk`

5.3 Sin Downloader: instalar desde el ordenador

Si tu Fire TV tiene Fire OS pero Downloader no aparece, se puede instalar MiCine desde un ordenador de casa con las herramientas gratuitas de Android (*platform-tools*, que traen `adb`):

1 **En la Fire TV, activa Depuración ADB**

Configuración → Mi Fire TV → Opciones para desarrolladores → Depuración ADB. Apunta su IP: *Mi Fire TV → Acerca de → Red*.

2 **En el ordenador, conéctate y acepta en la tele**

```
adb connect 192.168.1.40:5555
```


En la tele sale «¿Permitir depuración?»: marca *Permitir siempre* y pulsa **Aceptar**.

3 **Instala la app**


```
adb install -r MiCine-firetv.apk
```

El archivo está en GitHub, *Releases*. Con el mismo comando se actualiza después.


5.4 Primer uso




RECONSTRUCCIÓN Escribe la dirección (`192.168.1.20:8080`), tu usuario y tu contraseña con el teclado de la pantalla.



RECONSTRUCCIÓN Arriba, **Inicio**, las secciones y **Descargas**; debajo, *Seguir viendo* y una fila por sección. La carátula con el recuadro es la seleccionada.




RECONSTRUCCIÓN La ficha de una serie: **Seguir** con el episodio que toca, temporadas y episodios.



RECONSTRUCCIÓN Al acabar un episodio, **Siguiente episodio** empieza solo a los 10 segundos. Durante el vídeo, ↑ o ↓ muestran los controles.

5.5 El mando



ESQUEMA Un mando de Fire TV.

Tecla	Qué hace en MiCine
1 Flechas	Moverse por el catálogo. Sobre una carátula, ↑ lleva a su botón de descarga. En la película, ← → retroceden o avanzan 10 s; si pulsas varias veces seguidas el salto se acumula y se hace al soltar. ↑ ↓ muestran audio, subtítulos y formato.
2 OK	Abrir la película o pulsar el botón elegido.
3 Volver	Ocultar los botones, salir de la película o volver atrás.
4 ◀◀ ▶▶	Saltar 30 s atrás o adelante.
5 ▶II	Pausa y seguir.

CAPÍTULO 6

Tele Samsung de 2015 en adelante

App de MiCine para Tizen: se maneja con el mando, como Netflix.

Samsung no deja instalar apps de fuera de su tienda sin más: hay que hacerlo **una vez** desde el ordenador, con la herramienta gratuita de Samsung para desarrolladores (Tizen Studio). Lleva unos 30–45 minutos la primera vez. Después, la app se queda en la tele para siempre.

¿Es una Samsung de 2014 o anterior (letra H o anterior)?

No puede instalar la app. Pasa al capítulo 7: la verá por DLNA, sin instalar nada.


6.1 Instalar la app (una sola vez)

1 **Instala Tizen Studio en el ordenador**

Descárgalo de la web de Samsung para desarrolladores (*developer.samsung.com → Tizen Studio*) e instálalo en `C:\tizen-studio`. Al terminar se abre el *Package Manager*: en la pestaña **Extension SDK** instala **TV Extensions** y **Samsung Certificate Extension**.

2 **Pon la tele en modo desarrollador**

En la tele, abre **Aplicaciones** (Apps) y marca **1 2 3 4 5** con el teclado numérico del mando (o el de la pantalla). Activa **Developer mode** (*On*), escribe en *Host PC IP* la IP del ordenador (la de la ventana de MiCine, sin `:8080`) y pulsa **OK**. Después reinicia la tele: mantén pulsado el botón de encendido del mando hasta que se apague y vuelva a encenderse.



ESQUEMA La ventana de modo desarrollador de la tele (sale en inglés).

3 **Conecta Tizen Studio con la tele**

En Tizen Studio: **Tools → Device Manager → Remote Device Manager → +**, y escribe la IP de la tele. La ves en la tele en *Ajustes → General → Red → Estado de red → Ajustes IP*. Cuando aparezca en la lista, actívala (interruptor *Connection*).

4 Crea el certificado

Tools → Certificate Manager → + → Samsung → TV. Ponle de nombre **MiCine**. Crea el certificado de autor (te pedirá entrar con tu cuenta de Samsung) y después el de distribuidor, con privilegio *Public*. El identificador de la tele (DUID) se rellena solo si la tele está conectada (paso anterior).

5 Instala la app

Abre una consola (PowerShell) en la carpeta del proyecto MiCine (el código, de GitHub) y ejecuta, cambiando la IP por la de tu tele:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tizen\empaquetar.ps1 -Tele 192.168.1.50
```

MiCine aparecerá al final de **Aplicaciones** en la tele.

6.2 Conectar con MiCine


La primera vez, la app busca MiCine en tu red ella sola y rellena la dirección. Si no lo encuentra, escríbela (`192.168.1.20:8080`) o pulsa **Buscar MiCine en mi red**.

Escribe tu usuario y tu contraseña con el teclado de la pantalla y pulsa **Entrar**. La app lo recuerda.



CAPTURA REAL Pantalla «Conecta con tu MiCine».

6.3 Inicio, series y versiones



CAPTURA REAL El inicio: arriba, el menú **Inicio · Películas · Series · Anime · MiCine** (y a la derecha buscar, actualizar y salir); la película o serie seleccionada en grande; debajo, *Seguir viendo* y una fila por sección.



CAPTURA REAL Una serie: **Seguir T1·E2**, las temporadas y los episodios. Si un episodio tiene varias versiones (1080p, 720p…), con → se elige.




CAPTURA REAL Una película: **Reproducir** (o **Reanudar**) y **Otras versiones** si la tienes en varias calidades.



CAPTURA REAL Al acabar un episodio: **Siguiente episodio** empieza solo a los 10 segundos; **Ver créditos** lo aparta.

6.4 Audio y subtítulos



CAPTURA REAL El panel *Audio y subtítulos*.

Durante la película, pulsa ↓ y elige **Audio y subtítulos**. A la izquierda, los idiomas de audio; a la derecha, los subtítulos (los `.srt` y los que van dentro del vídeo). **VOLVER** cierra el panel.

La app recuerda el idioma que elijas. Si la película no está en español y tiene subtítulos en español, los pone sola.

Lo que la tele no sabe reproducir (H.265 de 10 bits, sonido DTS…) lo convierte MiCine al momento si tiene FFmpeg (capítulo 2.1).

6.5 El mando

Tecla	Qué hace
Flechas · OK	Moverse y elegir.
VOLVER	Retroceder (en la película: ocultar los botones o salir).
← → en la película	10 s atrás o adelante. Si pulsas varias veces seguidas, el salto se acumula y acelera, y se hace al dejar de pulsar, como en Netflix.
◀◀ ▶▶	30 s atrás o adelante.
OK o ▶II	Pausa y seguir.
↓ en la película	Botones **Audio y subtítulos** y **Desde el principio**.

CAPÍTULO 7

Teles sin app: DLNA

Para la Samsung UE40H5570 (2014), otras Samsung antiguas y casi cualquier tele con DLNA. No se instala nada.

Estas teles traen su propio reproductor de vídeos de la red de casa (DLNA). MiCine aparece en él como si fuera un disco más. Lo que la tele no sabe reproducir, MiCine se lo convierte al momento (con FFmpeg).


Requisitos

- Usar **MiCine.exe** (la versión Python no trae DLNA) con **Activado** marcado en la tarjeta *Teles con DLNA*.
- La tele y el ordenador en la misma red de casa. DLNA no funciona fuera de casa.

7.1 Abrir MiCine en la tele

1 **Pulsa SOURCE (Fuente) en el mando y elige MiCine**


En algunas Samsung está en **Multimedia** → **Vídeos** (o en el Smart Hub, apartado de vídeos) → **MiCine**.



ESQUEMA La lista de fuentes. El aspecto cambia mucho según el año y el modelo.

2 **La primera vez, la tele dice «Dale permiso en la ventana de MiCine del ordenador»**

DLNA no tiene usuarios ni contraseñas, así que cada aparato necesita tu permiso una vez.



ESQUEMA Con permiso, la tele ve tus películas y series ordenadas en carpetas (además, «Añadidas recientemente» y «Todas las películas»).

7.2 Conviene saber

- **Subtítulos:** si la película tiene un `.srt` al lado (mejor en español), la tele lo ofrece; en las que convierte MiCine, también los de dentro del vídeo. Se activan en las opciones del reproductor de la tele: en las Samsung, normalmente con el botón **TOOLS** del mando → *Subtítulos*.
- **Por dónde ibas:** las Samsung recuerdan el minuto de cada película en esa tele. No se mezcla con los usuarios de MiCine (DLNA no tiene usuarios).
- **El permiso no se pierde** aunque el router le cambie la IP a la tele: MiCine la reconoce por su dirección física (MAC).
- **Desactivar DLNA:** quita **Activado** en la tarjeta *Teles con DLNA*.

Si la tele no ve MiCine

Comprueba que en la *Actividad* de la ventana pone «Las teles de casa ya pueden encontrar MiCine por DLNA», que la red de Windows es **privada** (*Configuración → Red e Internet → tu conexión → Red privada*) y que MiCine está permitido en el Firewall. Si la tele ya lo veía y deja de verlo, apágala y vuelve a encenderla.

CAPÍTULO 8

Ver MiCine fuera de casa

En el móvil de viaje, en casa de un familiar o en la Fire TV del apartamento.

No abras el puerto en el router

MiCine no cifra la conexión por sí solo: las contraseñas viajarían sin protección por internet. Usa una de estas dos formas, que sí la cifran.

8.1 Para tus propios aparatos: Tailscale

1. **Instala Tailscale en el ordenador y en el móvil**

   Es gratis para uso personal (tailscale.com). Entra con la **misma cuenta** en los dos.

2. **Usa la dirección de Tailscale del ordenador**

   Tailscale le da al ordenador una dirección del tipo `100.x.x.x`. En la app de MiCine (o en el navegador) escribe `100.x.x.x:8080`. Funciona desde cualquier sitio, como si estuvieras en casa.

8.2 Para cualquier aparato: túnel con HTTPS

Te da una dirección fija con candado (`https://…`) que funciona en cualquier navegador, en la app de Android, en la Fire TV o en la app de la tele, sin instalar nada en ellos. Con Tailscale ya instalado en el ordenador, abre una consola y ejecuta:

```
tailscale funnel --bg 8080
```

La primera vez te dará un enlace para activar la función en tu cuenta. Después mostrará la dirección, del tipo `https://tu-ordenador.tu-red.ts.net`: escríbela en las apps o ábrela en el navegador.



ESQUEMA Nada se abre en el router: el túnel sale desde el ordenador.

- El túnel pasa por los servidores de Tailscale. Si con películas muy pesadas notas cortes en el móvil, usa Tailscale directo (8.1).
- Por seguridad, el primer administrador nunca se puede crear por el túnel, y el bloqueo tras 5 contraseñas incorrectas se aplica a quien está fuera.
- Otra opción, si tienes dominio propio: Cloudflare Tunnel.

CAPÍTULO 9

Problemas frecuentes

Lo que suele pasar y cómo se arregla.

Qué pasa	Qué hacer
El móvil o la tele no conectan	Comprueba que el ordenador está encendido, que la ventana dice ● *En marcha* y que el aparato está en la misma wifi. Si en el primer arranque no permitiste el Firewall: *Panel de control → Firewall de Windows Defender → Permitir una aplicación* y marca MiCine en «Privada». La red de Windows debe ser **privada**.
Funcionaba y ha dejado de conectar	Puede que el router haya dado otra dirección al ordenador. Mira la nueva en la ventana de MiCine y escríbela en el aparato. Para que no vuelva a pasar, reserva una IP fija en el router (capítulo 2.7).
He olvidado la contraseña	Otro administrador puede cambiarla en **Usuarios**. Si eres el único administrador, pulsa **Recuperar administrador…** en la ventana de MiCine.
«Demasiados intentos fallidos»	Tras 5 contraseñas incorrectas seguidas, ese aparato tiene que esperar 5 minutos. Después, inténtalo de nuevo.
En el navegador se ve sin sonido o no arranca	MiCine suele darse cuenta y convertirla solo. Si no, comprueba que la *Actividad* dice «Conversión de vídeo disponible» al arrancar; si no lo dice, falta la carpeta `ffmpeg` (capítulo 2.1). Mientras tanto, usa la app de Android o **Abrir en VLC**.
La tele antigua no ve MiCine (DLNA)	Ver el recuadro del final del capítulo 7. Recuerda que hay que usar **MiCine.exe** y dar permiso a la tele en la ventana.
«No se pudo abrir el puerto»	Ya hay otro MiCine abierto (quizá la versión Python, o uno escondido junto al reloj), o algún programa usa el puerto 8080. Cierra el otro o cambia el puerto en la ventana.
Una serie sale partida o con otro nombre	Revisa que los capítulos lleven `S01E02`, `1x02` o `Cap.102` en el nombre (capítulo 2.4). Si se identificó mal, en su ficha de la web pulsa **Corregir…** y elige la buena.
Algo sale en la sección «MiCine»	TMDB no lo ha reconocido. En la web pulsa **Identificar…** (capítulo 3.5), o cambia el nombre del archivo a `Título (Año)` y pulsa **Volver a identificar**.
Una película nueva no sale	Pulsa **Actualizar** (app del móvil, Fire TV o tele) o recarga la página (navegador). Comprueba que está en una de las carpetas de MiCine.
He borrado una película sin querer	Borrar desde MiCine no la elimina: va a la carpeta `.papelera` de su carpeta (por ejemplo `peliculas\.papelera`). Muévela de vuelta.

No me aparece Downloader	Mira si tu Fire TV tiene Vega OS (*Acerca de* dice «OS 1.x»): esas no admiten apps de fuera de la tienda. Con Fire OS, búscala escribiendo «Downloader» con el teclado, o instala MiCine desde el ordenador (capítulo 5.3).
La Fire TV no deja instalar	Revisa que Downloader tiene permiso en *Opciones para desarrolladores* → *Instalar apps desconocidas* (capítulo 5.1). Si no aparece *Opciones para desarrolladores*, repite lo de pulsar OK siete veces en *Acerca de*.

CAPÍTULO 10

Resumen rápido

Para tenerlo a mano (cambia 192.168.1.20 por la dirección de tu ordenador).

Direcciones

Para	Dirección
Ver MiCine en el ordenador del servidor	`http://localhost:8080`
Ver MiCine en otro aparato de casa	`http://192.168.1.20:8080`
Instalar la app en la Fire TV (Downloader)	`192.168.1.20:8080/tele`
Instalar la app en el móvil Android	`192.168.1.20:8080/movil`
Fire TV desde cualquier sitio	`https://github.com/Alvaropegr/MiCine/releases/latest/download/MiCine-firetv.apk`
Móvil desde cualquier sitio	`https://github.com/Alvaropegr/MiCine/releases/latest/download/MiCine.apk`
Todo el código y las versiones	`https://github.com/Alvaropegr/MiCine`

Teclas

Acción	Navegador	Fire TV	Samsung (app)
Pausa	Espacio	▶II	OK o ▶II
±10 segundos	← →	← → (se acumulan)	← → (se acumulan)
±30 segundos	—	◀◀ ▶▶	◀◀ ▶▶
Audio y subtítulos	Desplegables abajo a la derecha	↑ o ↓ → botones	↓ → Audio y subtítulos
Pantalla completa	F	—	—
Todo el ancho / imagen entera	Z	Botón de formato	—
Siguiente episodio	Botón *Siguiente* (y solo al acabar)	Solo al acabar	Solo al acabar
Volver	← Volver	Volver	VOLVER

Dónde está cada cosa en el ordenador

Carpeta o archivo	Qué es
`MiCine.exe`	El programa.
`peliculas\`	La carpeta principal de películas (salvo que elijas otra).
`datos\`	Usuarios, sesiones, por dónde va cada uno y las teles con permiso. **No la compartas:** tiene las claves (cifradas).
`config.json`	Ajustes. Casi todo se cambia más cómodo desde la ventana.
`ffmpeg\`	El conversor (opcional).

MiCine 1.3.0 · Manual de noviembre de 2026 · Más detalles técnicos en el archivo LEEME.md del proyecto.