

Manual de almacén

Operativa de recepción, ubicación, preparación e inventario

Código	MA-01	Versión	2
Fecha	enero de 2025	Área	Almacén
Autor	Aitor Lasa	Ámbito	Interno
Alcance	Almacén de Júndiz		
Revisión anterior:	v1 · noviembre de 2022		
Próxima revisión:	enero de 2027		

Cómo se trabaja en el almacén de Júndiz: qué se hace al recibir, dónde va cada cosa, cómo se prepara un pedido y qué hacer cuando algo no cuadra.

Este manual recoge la forma de trabajar del almacén. No sustituye al criterio de quien está en el muelle, pero sí fija lo que no puede depender del criterio de nadie.

1. Recepción de mercancía

1.1. Antes de descargar

- Comprobar que el albarán del transportista corresponde a un pedido de compra nuestro. Si no hay pedido, no se descarga sin consultar a Compras.
- Contar los **bultos** antes de firmar nada. El recuento de bultos es responsabilidad de quien recibe.
- Mirar el estado exterior de cada palé: film roto, cajas aplastadas, humedad, esquinas golpeadas.

1.2. Si algo no está bien

La reserva se anota en el albarán del transportista antes de firmar. Una vez firmado sin reserva, la entrega se considera conforme y la reclamación posterior es mucho más difícil.

Qué se escribe en la reserva:

- qué bulto o referencia está afectado;
- qué se ve (roto, mojado, aplastado, abierto);
- cuántas unidades o cajas afecta, si se puede saber en ese momento.

Después: **fotografiar** el bulto tal como ha llegado, antes de moverlo; **apartar el material en la zona R**; y **avisar a Compras el mismo día**. El material apartado no se ubica ni se da de alta en stock hasta que Compras diga qué se hace con él.

Si el transportista dice que no puede esperar, se anota la reserva igualmente y se hace constar en el albarán que no se ha podido verificar el contenido. **Nunca se firma «conforme» por no hacer esperar a nadie.**

1.3. Registro de la entrada

La entrada se graba en el ERP el mismo día de la recepción, con la cantidad **realmente recibida**, no con la del pedido. Si hay diferencia, se anota en el campo de observaciones y se comunica a Compras.

2. Ubicación

El almacén está organizado por familias y por rotación. Las referencias de más salida ocupan las ubicaciones bajas y próximas a los muelles; las de menos salida, las altas.

Zona	Qué contiene
A	Rodamientos y transmisión. Estanterías 1 a 12
B	Neumática e hidráulica. Estanterías 13 a 22
C	Material eléctrico. Estanterías 23 a 30
D	Fijación y tornillería. Estanterías 31 a 44
E	EPI y consumibles. Estanterías 45 a 52
F	Embalaje. Playa de suelo y estanterías 53 a 58
R	Zona R: material con incidencia, pendiente de decisión. No se ubica ni se sirve
P	Playa de preparación y consolidación de palés

Cada ubicación tiene una etiqueta con el formato ZONA-ESTANTERÍA-ALTURA-HUECO. Una referencia puede tener ubicación de picking y ubicación de reserva; el material se repone de la de reserva a la de picking, nunca al revés.

2.1. Sobre el código de almacén AMU

El almacén satélite de Amurrio cerró el 31 de octubre de 2024. Los códigos AMU que aparezcan en datos históricos son **referencias legacy**: no representan stock operativo ni una ubicación disponible. Toda la operación está en Júndiz.

3. Preparación de pedidos

La preparación se hace con la hoja de picking que imprime el ERP, ordenada por recorrido de almacén.

3.1. Reglas de picking

- Se sirve siempre del **material más antiguo** primero.
- Se coge **la cantidad exacta** de la hoja. Ni una más ni una menos.
- **Si no hay cantidad suficiente en la ubicación, se anota en la hoja de picking la cantidad realmente cogida** y se avisa al responsable de almacén antes de cerrar el palé. No se cierra un pedido incompleto sin dejarlo escrito.
- El material de la zona R no se coge nunca, aunque sea el mismo artículo y esté a la vista.

3.2. Consolidación y validación

Terminado el picking, el palé pasa a la playa P. Antes de precintarlo, **una segunda persona valida el contenido contra la hoja de picking** y firma la hoja.

La validación es un **recuento**, no un vistazo. Se cuentan las unidades de cada línea y se marca cada una en la hoja conforme se cuenta.

3.3. Etiquetado y carga

Cada palé lleva etiqueta con cliente, ruta, número de albarán y número de bulto sobre total. El albarán se imprime por duplicado: uno viaja con la mercancía y otro vuelve firmado.

4. Inventario cíclico

No se para el almacén para hacer inventario. Se cuenta por ciclos, los **viernes por la tarde**, siguiendo un calendario que reparte todas las ubicaciones a lo largo del año.

Clase de referencia	Frecuencia de recuento
Alta rotación	Mensual
Rotación media	Trimestral
Baja rotación	Anual

Cuando el recuento no coincide con el ERP: se **vuelve a contar** antes de tocar nada; se revisa si hay material de esa referencia en otra ubicación, en la playa de preparación o en la zona R; y solo entonces se regulariza, anotando el motivo. **Una regularización sin motivo anotado es una diferencia que volverá a aparecer.**

5. Gestión de la mercancía dañada

Todo el material dañado, venga de donde venga, va a la **zona R** con una etiqueta que indique fecha, referencia, cantidad, origen (proveedor o devolución de cliente) y quién lo aparta.

Origen del daño	Qué se hace
Detectado en recepción de proveedor	Reserva en el albarán, foto, zona R, aviso a Compras el mismo día
Detectado al preparar un pedido	Zona R, aviso al responsable de almacén y sustitución del material antes de cerrar el palé
Devuelto por un cliente	Zona R, aviso a Atención al cliente. No se repone a stock hasta que lo autoricen
Daño interno (manipulación, caída)	Zona R y parte al responsable de almacén. Se regulariza el stock con el motivo anotado

La zona R se revisa **todos los viernes**. Nada debería llevar allí más de dos semanas: si lleva más, es que alguien no ha decidido y hay que reclamarlo.

6. Paletización y preparación de la carga

Un palé mal montado se convierte en una incidencia en la primera curva. Estas son las reglas que no dependen del criterio de nadie.

- Se usa **europalé** (1.200 × 800 mm). El material no puede volar sobre el perímetro del palé: lo que sobresale se golpea.
- **Altura máxima 1,80 m** incluido el palé, salvo en material ligero de embalaje, que puede llegar a 2,00 m.
- Lo pesado abajo y lo ligero arriba, siempre. Un rodamiento encima de una caja de film la aplasta antes de salir del muelle.
- El film se aplica **anclando la carga al palé** en las dos primeras vueltas. Si no, la carga se separa del palé y el palé llega solo.
- **Nunca se mezclan clientes en el mismo palé.** Si un cliente lleva media altura, va media altura.
- El albarán viaja **en la funda exterior**, no dentro del retractilado.

Cómo se cuentan los palés para el reparto. Un palé completo cuenta 1,0. Media altura cuenta 0,5. Lo que no llega a media altura y se puede consolidar con otro cliente de la misma ruta se anota como 0,5 igualmente, porque en el camión ocupa un hueco de suelo aunque vaya vacío por arriba. **Esta es la cifra que se pasa a Coordinación de Transporte** y con la que se planifica la ruta del día siguiente.

Si al cerrar la preparación el total de palés de una ruta supera la capacidad del vehículo, **se avisa a Coordinación de Transporte antes de las 17:00**, no a la mañana siguiente. A las 17:00 todavía se puede contratar agencia; a las 07:30 ya no.

7. Recepción de una devolución de cliente

El conductor solo recoge devoluciones **autorizadas previamente por Atención al cliente**, que le da el número de albarán original. Sin autorización no se recoge nada, por mucho que insista el cliente: si se recoge, luego nadie sabe qué es ni de quién.

- A la llegada, el material va **directamente a la zona R**, nunca a su ubicación.
- Se etiqueta con fecha, cliente, albarán original y quién lo recibe.

- Se comprueba el estado y **se fotografía si no viene como se autorizó**: envase abierto, precinto roto, etiqueta ilegible, material distinto al declarado.
- Se avisa a Atención al cliente el mismo día, con la foto si la hay. **La decisión de aceptar o rechazar no es del almacén.**
- El material solo vuelve a stock cuando Atención al cliente lo autoriza por escrito.

Las condiciones de qué se admite y qué no están en la política de devoluciones, que mantiene Atención al cliente. El almacén **describe lo que ve**; no decide.

8. EPI y producto químico

Los equipos de protección individual y los consumibles químicos tienen reglas propias porque su trazabilidad es parte del producto.

Regla	Por qué
No se abre un envase de EPI para servir unidades sueltas. Se sirve el formato completo de catálogo	El marcado y la información del fabricante van en el envase. Suelto deja de ser trazable
El producto químico se almacena en la zona E, en estantería con cubeto de retención, separado de embalaje y papel	Un derrame sobre cartón es un problema mucho mayor
Se sirve siempre el lote más antiguo, y el lote se anota en el albarán	Caducidades y reclamaciones de calidad
Un envase abierto o con el precinto roto no vuelve a stock : pasa a la zona R	No es revendible y no se puede garantizar su integridad

9. Glosario de lo que se dice en el muelle

Media empresa habla así por WhatsApp y por radio. Se recoge aquí para que quien entre nuevo lo entienda, y para que no acabe en un albarán.

Se dice	Significa
alb	albarán
cj	caja o cajas
recep	recepción de mercancía de proveedor
zona R	zona de material con incidencia, pendiente de decisión
playa	zona P, donde se montan y consolidan los palés
ubi	ubicación de una referencia en la estantería
picking	la ubicación baja de la que se coge para servir, frente a la de reserva
6205, 30206, 08B-1	designación técnica del rodamiento o la cadena. No es la referencia interna : en el ERP hay que buscar el código completo
media	palé de media altura, 0,5 a efectos de ruta
completo	palé de altura completa, 1,0
bajar un palé	traerlo de la ubicación de reserva a la de picking
cerrar	terminar y precintar un palé preparado
la 1, la 2, la 3	las rutas R-01, R-02 y R-03

Estas abreviaturas valen para hablar entre nosotros. **En un albarán, en un correo a un cliente o en el ERP se escribe completo.** «3 cj de 6205 golpeadas» no es una descripción utilizable por nadie que no estuviera en el muelle ese día.

10. Seguridad y orden

- Calzado de seguridad y chaleco reflectante en toda la zona de muelles, sin excepciones y también para visitas.

- Los pasillos de evacuación y los muelles se mantienen libres. Un palé «un momento aquí» acaba siendo un palé toda la tarde.
- La carretilla solo la maneja personal con la formación acreditada.
- Al terminar el turno: transpaletas en su sitio, palés vacíos apilados en la zona prevista y muelles despejados.

11. Qué hacer si...

Situación	Qué se hace
Llega mercancía sin albarán	Se descarga, se anota en el parte de recepción y se reclama el albarán a Compras. No se da de alta hasta tenerlo.
Llega más cantidad de la pedida	Se recibe solo lo pedido y se anota el sobrante en el albarán. Se avisa a Compras.
Un cliente pide algo que no está en la hoja de picking	No se añade. Se comunica a Atención al cliente para que lo gestionen como pedido.
Aparece material sin etiqueta de ubicación	A la zona R hasta identificarlo. No se ubica «a ojo».
Se rompe algo al manipular	Se dice. Un palé roto que aparece el viernes en el inventario cuesta mucho más que uno que se comunica el martes.

12. Revisión de este manual

Este manual lo mantiene el responsable de almacén. Cualquier cambio en la operativa debe reflejarse aquí antes de aplicarse de forma general.