Отчет по лабораторной работе №9

Администрирование локальных сетей

Амуничников Антон, НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	19
5	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

3.1	Логическая схема локальнои сети с резервным соединением	
3.2	Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-	
	donskaya-sw-3	8
3.3	Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 ком-	
	мутатора msk-donskaya-sw-1	8
3.4	Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 ком-	
	мутатора msk-donskaya-sw-4	8
3.5	Пингование сервера mail и web	Ç
3.6	Режим симуляции движения пакетов ICMP	Ç
3.7	Режим симуляции движения пакетов ICMP	10
3.8	Просмотр состояния протокола STP для vlan 3	10
3.9	Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 корневым	1.
3.10	Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу web	1.
3.11	Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу mail	12
3.12	Настройка режима Portfast	12
	Настройка режима Portfast	13
	Пингование mail.donskaya.rudn.ru	13
	Разрыв соединения	14
3.16	Время восстановления соединения	1
3.17	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	1
3.18	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	1
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	1
3.20	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	1
	Режим работы по протоколу Rapid PVST+	1
3.22	Пингование mail.donskaya.rudn.ru	1
3.23	Разрыв соединения	1
	Время восстановления соединения	16
3.25	Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением	16
3.26	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikov-	
	sw-1	1
3.27	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikov-	
	sw-1	1'
3.28	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikov-	
	sw-4	1'
3.29	Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikov-	
	sw-4	18

5.1	Просмотр состояния протокола STP для vlan 3	20
5.2	Команда show ru	21

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Задание

- 1. Сформировать резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
- 2. Настроить балансировку нагрузки между резервными соединениями.
- 3. Настроить режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
- 4. Изучить отказоустойчивость резервного соединения.
- 5. Сформировать и настроить агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
- 6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 3.1). Для этого:

- заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1(Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2);
- сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым (рис. 3.2);
- соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskayasw-4 сделаем через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме (рис. 3.3).




Рис. 3.1: Логическая схема локальной сети с резервным соединением

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#exit
```

Рис. 3.2: Настройка trunk-порта на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskayasw-3

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1>en
Password:
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 3.3: Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 коммутатоpa msk-donskaya-sw-1

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#int f0/23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config-if)#
```

Рис. 3.4: Настройка trunk-порта на интерфейсе на интерфейсе Fa0/23 коммутатора msk-donskaya-sw-4

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web (рис. 3.5).

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru
Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=22ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 10ms
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

Рис. 3.5: Пингование сервера mail и web

В режиме симуляции проследим движение пакетов ICMP. Убедимся, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.6).




Рис. 3.6: Режим симуляции движения пакетов ІСМР




Рис. 3.7: Режим симуляции движения пакетов ІСМР

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3 (рис. 3.8):




Рис. 3.8: Просмотр состояния протокола STP для vlan 3

В качестве корневого коммутатора STP настроем коммутатор msk-donskaya-sw-1 (рис. 3.9):

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#^Z
msk-donskava-aiamunichnikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#show spanning-tree vlan 3
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID Priority 24579
             Address
                          0030.F20A.4933
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
Address 0030.F20A.4933
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
Interface
               Role Sts Cost
                                   Prio.Nbr Type
.....
         Desg FWD 8 128.27 Shr
Po1
               Desg FWD 19 128.1 Shr
Desg FWD 4 128.26 P2p
Desg FWD 19 128.24 P2p
Desg FWD 4 128.25 P2p
              Desg FWD 19
Desg FWD 4
Fa0/1
Gi0/2
Fa0/24
Gi0/1
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#
```

Рис. 3.9: Настройка коммутатора msk-donskaya-sw-1 корневым

Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.10).

Event List								
/is.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type				
	0.000	-	dk-donskaya-aiamunichnikov-1	ICMP				
	0.001	dk-donskaya-aiamunichnikov-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4	ICMP				
	0.002	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	ICMP				
	0.003	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-mc-1	ICMP				
	0.003	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-1	ICMP				
	0.003	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2	ICMP				
	0.003	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3	ICMP				
	0.004	msk-donskaya-aiamunichnikov-mc-1	msk-pavlovskaya0aiamunichnikov-mc-1	ICMP				
	0.004	msk-donskaya-aiamunichnikov-gw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	ICMP				
	0.004	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3	ICMP				
	0.005	msk-pavlovskaya0aiamunichnikov-mc-1	msk-pavlovskaya-sw-1	ICMP				
	0.005	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-mc-1	ICMP				
	0.005	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2	ICMP				
	0.005	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3	ICMP				
	0.005	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1	msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4	ICMP				
(%)	0.006	msk-pavlovskaya-sw-1	dk-pavlovskaya-aiamunichnikov-1	ICMP				

Рис. 3.10: Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу web




Рис. 3.11: Режим симуляции движения пакетов ICMP к серверу mail

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы (рис. 3.12):




Рис. 3.12: Настройка режима Portfast

```
Password:
msk-donskava-aiamunichnikov-sw-3>en
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskava-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
Mwarning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#
                                                                                                           Сору
                                                                                                                             Paste
```

Рис. 3.13: Настройка режима Portfast

Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru на хосте dk-donskaya-1 (рис. 3.14), а разрыв соединения обеспечим переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown (рис. 3.15).

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

Рис. 3.14: Пингование mail.donskaya.rudn.ru

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#shutdown

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down
```

Рис. 3.15: Разрыв соединения

Видно, что на время восстановления соединения потребовалось 4 пинга, что достаточно долго (рис. 3.16). После восстановление пингование продолжило работать, как и в начале.

```
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 3.16: Время восстановления соединения

Переключим коммутаторы в режим работы по протоколу Rapid PVST+ (рис. 3.17):

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#en
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#
```

Рис. 3.17: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2(config)#
```

Рис. 3.18: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#exit

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config)#
```

Рис. 3.19: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#
```

Рис. 3.20: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

```
msk-pavlovskaya-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-sw-1(config)#
```

Рис. 3.21: Режим работы по протоколу Rapid PVST+

Изучим теперь отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (рис. 3.22).

```
Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=30ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 3.22: Пингование mail.donskaya.rudn.ru

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#shutdown

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Рис. 3.23: Разрыв соединения

Сразу после разрыва соединения задержки по времени вообще не было, сесть моментально перестроилась.

А вот, когда обратно вернули старое соединение потребовался 1 пинг, что достаточно быстро (рис. 3.24). После восстановление пингование продолжило работать, как и в начале.

```
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=23ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рис. 3.24: Время восстановления соединения

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4 (рис. 3.25).




Рис. 3.25: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроим агрегирование каналов (режим EtherChannel) (рис. 3.24):

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#int f0/23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#no switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 3.26: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikovsw-1

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config)#int range fe/20 -23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config)#int-range)#ore fermed for msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config)#in-range)#
MEC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/20 is on, Fa0/23is off)
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/21 is on, Fa0/23is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/22 is on, Fa0/23is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/20is on)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/21is on)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/22is on)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/20 is on, Fa0/23is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/21 is on, Fa0/23is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/22 is on, Fa0/23is off )
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config-if-range)#interface port-channel 1
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#sw
% Incomplete command.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 3.27: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikovsw-1

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#int f0/23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config-if)#no switchport mode trunk
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config-if)#xit
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config)=if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config-if-range)#
```

Рис. 3.28: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikovsw-4

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw(config-if-range)#
MEC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/20 is on, Fa0/23is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/20, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/21 is on, Fa0/23is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa9/22 is not compatible with Fa9/23 and will be suspended (dtp mode of Fa9/22 is on, Fa9/23is off )
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/22, changed state to down
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/20is on)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/21is on)
\%EC-5-CANNOT\_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of Fa0/23 is off, Fa0/22is on)
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/20 is on, Fa0/23is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/21 is on, Fa0/23is off )
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (dtp mode of Fa0/22 is on, Fa0/23is off )
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
\label{local-msk-donskaya-alamunichnikov-sw(config-if-range) mexit} \\ \text{msk-donskaya-alamunichnikov-sw-4(config) wint port-channel 1} \\ \text{msk-donskaya-alamunichnikov-sw-4(config-if) mexit the port mode trunk} \\ \text{msk-donskaya-alamunichnikov-sw-4(config-if)} \\ \text{m} \\ \text{msk-donskaya-alamunichnikov-sw-4(config-if)} \\ \text{m} \\
```

Рис. 3.29: Настройка агрегирования каналов на msk-donskaya-aiamunichnikovsw-4

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я изучил возможности работы протокола stp и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределения нагрузки между ними

5 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

С помощью этой команды вы можете просмотреть общую информацию о протоколе ST на коммутаторе. Вы можете просмотреть идентификатор Root, корневой мост и интерфейсные порты коммутатора, а также просмотреть состояния портов интерфейсов коммутатора.

Кроме того, если корневой мост настроен вручную, вы можете проверить значение приоритета коммутатора с помощью этой команды.

```
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID Priority 32771
             Address 000
Cost 23
Port 25(
                           0001.6328.64D1
                          25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address 0001.9695.BC58
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Address
             Aging Time 20
Interface
                 Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
       Root FWD 4 128.25 P2p
Desg FWD 4 128.26 P2p
Desg FWD 19 128.1 P2p
Desg FWD 19 128.2 P2p
Gi0/2
Fa0/1
Fa0/2
msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2#
```

Рис. 5.1: Просмотр состояния протокола STP для vlan 3

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

При помощи команды show ru просмотр текущей конфигурации.

```
msk-donskava-aiamunichnikov-sw-3#sh ru
Building configuration...
Current configuration : 1576 bytes
version 12.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
hostname msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wabXKX7m0
ip ssh version 1
ip domain-name donskaya.rudn.edu
username admin secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wgbXKX7m0
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 3
 switchport mode access
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
 --More--
```

Рис. 5.2: Команда show ru

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

Portfast – функция, которая позволяет порту пропустить состояния listening и learning и сразу же перейти в состояние forwarding. Настраивается на портах уровня доступа, к которым подключены пользователи или сервера. Цель функции PortFast минимизировать время, которое необходимо для того чтобы порт перешел в состояние forward. Поэтому она эффективна только когда применена к портам, к которым подключены хосты.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегирование каналов — это технология объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический. Она позволяет увеличить пропускную способность и повысить надёжность.

Основное применение технологии агрегации — объединение каналов в сетевых коммутаторах. Также можно настроить агрегирование для компьютерных сетевых адаптеров.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов?

LACP и PAgP - динамические протоколы, управляющие созданием и управлением агрегированных соединений. Статическое агрегирование настраивается вручную без использования протоколов.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Команды show etherchannel summary и show etherchannel port-channel.