

CREATION VM FOG


1) Se connecter à proxmox


2) Appuyer create vm (en haut à droite sur proxmox)


3) Remplir les champs comme ci-dessous pour configurer la vm :





Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Guest OS:
Storage: local
Type: Linux
ISO image: ubuntu-24.04.4-live-serv
Version: 7.x - 2.6 Kernel
Use physical CD/DVD Driv
Do not use any media
Name
For...
Size
kali-linux-2026.1-installer-amd64.iso iso 4.73 GB
proxmox-ve_9.1-1.iso iso 1.83 GB
SERVER_EVAL_2022_x64FRE_fr-fr.iso iso 5.06 GB
SERVER_EVAL_x64FRE_fr-fr.iso iso 5.06 GB
ubuntu-24.04.4-desktop-amd64.iso iso 6.66 GB
ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso iso 3.41 GB
UbuntuSIO1.iso iso 6.66 GB
Win11_25H2_French_x64.iso iso 7.75 GB
WIN11SIO1.iso iso 7.75 GB
Windows.iso iso 4.92 GB
WindowsServer2022SIO1.iso iso 5.06 GB
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
sata0
Disk
Bandwidth
Bus/Device: SATA 0
Cache: Default (No cache)
Storage: local-lvm
Discard:
Disk size (GiB): 20
IO thread:
Format: Raw disk image (raw)
SSD emulation:
Backup:
Read-only:
Skip replication:
Async IO: Default (io_uring)
Add
Import
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Sockets:
1
Type:
Default (x86-64-v2-AES)
Cores:
2
Total cores:
2
VCPUs:
2
CPU units:
100
CPU limit:
unlimited
Enable NUMA:
CPU Affinity:
All Cores
Extra CPU Flags:
Value
Flag
Description
Supported On
Off
Default
On
nested-virt
Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. Use a CPU model similar to the host, with the same vendor, not x86-64-vX!
SRVDEPLOY-S4P1
Off
Default
On
aes
Activate AES instruction set for HW acceleration.
SRVDEPLOY-S4P1
Off
Default
On
amd-ssbd
Improves Spectre mitigation performance with AMD
SRVDEPLOY-
Only show flags supported by at least one node
Showing flags for KVM
Help
Advanced
Back
Next


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Memory (MiB):
2048
Minimum memory (MiB):
2048
Shares:
Default (1000)
Ballooning Device:
Allow KSM:



4) Appuyer sur « finish »


5) Faire double clic gauche sur la vm configurée puis la démarrer

6) Lancer l'installation d'Ubuntu Server et choisir la langue et le clavier français

7) Configurer l'interface ens18 en manuel : sous-réseau 192.168.26.0/24, adresse 192.168.26.8, passerelle 192.168.26.254, serveurs DNS 192.168.26.1 et 8.8.8.8 puis « Save »



8) Profil : nom sio2, nom du serveur srv-fog, utilisateur sio2 et mot de passe



9) Cocher l'installation du serveur OpenSSH, terminer l'installation puis redémarrer la vm

10) Se connecter avec le compte sio2, passer en root puis mettre à jour le système :

```
sudo -i
apt update && apt upgrade -y
```

11) Télécharger FOG et lancer le script d'installation :

```
git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
cd fogproject/bin
./installfog.sh
```

12) Répondre aux questions de l'installateur : installation normale (N), interface ens18, ne pas utiliser FOG comme serveur DHCP (le DHCP reste sur les AD), pas de packs de langue, puis confirmer

13) Quand l'installateur le demande, ouvrir http://192.168.26.8/fog/management depuis le PC admin et appuyer sur « Install/Update Now » pour créer la base de données, puis revenir dans le terminal et appuyer sur Entrée

14) Se connecter à l'interface web de FOG avec le compte par défaut (fog / password) puis changer tout de suite ce mot de passe

15) Sur les AD, dans les options d'étendue DHCP, mettre l'option 066 à 192.168.26.8 et l'option 067 à undionly.kpxe (ipxe.efi pour un poste en UEFI)