

CREATION VM AD1

- 1) Se connecter à Proxmox
- 2) Appuyer sur Create VM (en haut à droite)
- 3) Remplir les champs de configuration de la VM (cf. captures d'écran) :

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box in Proxmox, with the 'General' tab selected. The fields are filled as follows:

- Node:** SRVDEPLOY-S3P1
- VM ID:** 201
- Name:** SRV-AD1EX
- Add to HA:** ☐
- Resource Pool:** SIO2
- Start at boot:** ☐
- Start/Shutdown order:** any
- Startup delay:** default
- Shutdown timeout:** default
- vCPU Architecture:** Default (Host Architecture)
- Tags:** No Tags (+)

At the bottom, there is a 'Help' button, an 'Advanced' checkbox which is checked, and 'Back' and 'Next' buttons.

The screenshot shows the 'Create: Virtual Machine' dialog box in Proxmox, with the 'OS' tab selected. The fields are filled as follows:

- Use CD/DVD disc image file (iso):** ☒
- Storage:** local
- ISO image:** _EVAL_x64FRE_fr-fr.iso
- Guest OS:**
- Type:** Microsoft Windows
- Version:** 11/2022/2025
- Use physical CD/DVD Drive:** ☐
- Do not use any media:** ☐
- Add additional drive for VirtIO drivers:** ☐

At the bottom, there is an 'Advanced' checkbox which is checked, and 'Back' and 'Next' buttons.

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Graphic card:

Default

SCSI Controller:

VirtIO SCSI single

Machine:

q35

Qemu Agent:

☐

Firmware

BIOS:

OVMF (UEFI)

Add TPM:

☒

Add EFI Disk:

☒

TPM Storage:

local-lvm

EFI Storage:

local-lvm

Format:

Raw disk image (raw)

Format:

Raw disk image (raw)

Version:

v2.0

Pre-Enroll keys:

☒

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

sata0

Disc

Bandwidth

Bus/Device:

SATA

0

Cache:

Default (No cache)

Storage:

local-lvm

Discard:

☐

Disk size (GiB):

120

IO thread:

☐

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

☒

Backup:

☒

Read-only:

☐

Skip replication:

☐

Async IO:

Default (io_uring)

Add

Import

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Memory (MiB):

16000

Minimum memory (MiB):

16000

Shares:

Default (1000)

Ballooning Device:

☒

Allow KSM:

☒

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☐ No network device

Bridge:

vmbrSIO2

Model:

Intel E1000

VLAN Tag:

no VLAN

MAC address:

auto

Firewall:

☒

Disconnect:

☐

Rate limit (MB/s):

unlimited

MTU:

Same as bridge


Multiqueue:

Help

Advanced ☒

Back

Next




4) Appuyer sur « finish »

5) Faire un double clic gauche sur la VM configurée

6) Choisir la langue souhaitée


7) Appuyez sur installer maintenant

8) Choisir la version Windows Server 2025 Standard Evaluation (Expérience utilisateur)




9) Appuyer sur Personnalisé lors du choix du type d'installation

10) Définir un mot de passe (ex: Azerty13.).




11) Se connecter à la session avec les identifiants


12) Dans le gestionnaire de serveur, appuyer sur serveur local



13) Appuyer sur bureau à distance afin de l'activer.




14) Appuyer sur configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer et désactiver les deux options.



15) Appuyer sur Ethernet


16) Clic droit > propriétés

17) Désactiver le Protocole Internet v6.




18) Double-cliquer sur Protocole Internet v4

19) Configurer les adresses IP comme indiqué dans les captures



20) Appuyer sur valider


21) Appuyer sur Oui pour autoriser la détection du PC sur le réseau.




22) Revenir dans serveur local

23) Appuyez sur nom de l'ordinateur

24) Appuyer sur modifier



25) Changer le nom de l'ordinateur en SRV-AD1EX




26) Redémarrer l'AD1


27) Revenir sur le Gestionnaire de serveur

28) Appuyer sur gérer

29) Sélectionner ajout de rôles et de fonctionnalités



30) Appuyer sur suivant jusqu'à l'onglet "Rôles de serveurs".



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-THTD460K307

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-AD1EX

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filter :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-AD1EX	192.168.23.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.


< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

31) Sélectionner Serveur DHCP, Serveur DNS et Services AD DS.




32) Faire suivant jusqu'à l'onglet confirmation

33) Appuyer sur installer

34) Une fois installé, appuyer sur le drapeau avec le panneau attention en haut à droite

35) Appuyer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine



36) Choisir ajouter une nouvelle forêt

37) Saisir le nom de domaine avec .local (ex: immosud.local)

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar reads 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The main title is 'Configuration de déploiement'. In the top right corner, it says 'SERVEUR CIBLE SRV-AD1EX'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Configuration de déploiement...' (highlighted), 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. The main area is titled 'Sélectionner l'opération de déploiement' and contains three radio buttons: 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant', 'Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante', and 'Ajouter une nouvelle forêt' (which is selected). Below this, it says 'Spécifiez les informations de domaine pour cette opération'. There is a text box labeled 'Nom de domaine racine :' containing the text 'immosud.local'. At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'. A link 'En savoir plus sur les configurations de déploiement' is also present.

38) Saisir un mot de passe (ex: Azerty13.)

The screenshot shows the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory' window. The title bar reads 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The main title is 'Options du contrôleur de domaine'. In the top right corner, it says 'SERVEUR CIBLE SRV-AD1EX'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de...' (highlighted), 'Options DNS', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', 'Installation', and 'Résultats'. The main area is titled 'Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine'. It contains two dropdown menus: 'Niveau fonctionnel de la forêt :' and 'Niveau fonctionnel du domaine :', both set to 'Windows Server 2016'. Below this, it says 'Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine'. There are three checkboxes: 'Serveur DNS (Domain Name System)' (checked), 'Catalogue global (GC)' (checked), and 'Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)' (unchecked). Below this, it says 'Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)'. There are two text boxes: 'Mot de passe :' and 'Confirmer le mot de passe :', both containing masked text (dots). At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted), 'Installer', and 'Annuler'. A link 'En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine' is also present.

39) Faire suivant jusqu'à la vérification de la configuration, puis appuyer sur nstaller

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX

⚠ Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#) ✕

- Configuration de déploiement...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS**
- Options supplémentaires
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
SRV-AD1EX

- Configuration de déploiement...
- Options du contrôleur de...
- Options DNS
- Options supplémentaires**
- Chemins d'accès
- Examiner les options
- Vérification de la configur...
- Installation
- Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

— □ ×

Chemins d'accès

SERVEUR CIBLE
SRV-ADIEX

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

— □ ×

Examiner les options

SERVEUR CIBLE
SRV-ADIEX

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « immosud.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : IMMOSUD

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui


Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires

[Afficher le script](#)

[En savoir plus sur les options d'installation](#)


< Précédent Suivant > Installer Annuler



40) Attendre que l'AD1 redémarre

41) Retourner dans le Gestionnaire de serveur


42) Aller dans Outils et choisir DNS



43) Faire dérouler le menu de SRV-AD1EX

44) Clic droit sur zone de recherche inversée

45) Créer une nouvelle zone



46) Configurer la zone comme indiqué dans les captures

Assistant Nouvelle zone

Type de zone
Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.

Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

- ☒ Zone principale
Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.
- ☐ Zone secondaire
Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.
- ☐ Zone de stub
Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : immosud.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : immosud.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : immosud.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

- ☒ Zone de recherche inversée IPv4
- ☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192 . 168 . 23 .

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

23.168.192.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☒ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 23.168.192.in-addr.arpa

Type : Serveur principal intégré à Active Directory

Type de recherche : Inversée

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.


Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

47) Aller dans Outils et appuyer sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory




48) Faire dérouler le menu de immosud.local

49) Clic droit sur users

50) Appuyer sur nouveau

51) Choisir Utilisateur



52) Créer l'utilisateur

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : immosud.local/Users

Prénom : SIO2 Initiales :

Nom :

Nom complet : SIO2

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : SIO2 @immosud.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : IMMOSUD\SIO2

< Précédent Suivant > Annuler

53) Saisir le mot de passe

54) Cocher les deux cases du milieu uniquement

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : immosud.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

55) Retourner sur le drapeau

56) Terminer la configuration du DHCP



57) Configurer le DHCP selon les captures

The image displays two screenshots of the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' wizard.

Top Screenshot: Description

The 'Description' step is selected in the left sidebar. The main content area contains the following text:

Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :

Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.

- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP

Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).

The bottom navigation bar includes buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.

Bottom Screenshot: Autorisation

The 'Autorisation' step is selected in the left sidebar. The main content area contains the following text:

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

Three radio button options are available:

- ☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
- ☐ Utiliser d'autres informations d'identification
- ☐ Ignorer l'autorisation AD

For the first option, the 'Nom d'utilisateur' field contains 'IMMOSUD\Administrateur'.


For the second option, the 'Nom d'utilisateur' field is empty, and there is a 'Spécifier...' button next to it.

The bottom navigation bar includes buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'.


58) Retourner dans Outils afin de configurer le DHCP

59) Clic droit sur IPv4 dans le menu déroulant de srv-ad1ex.immosud.local

60) Clic gauche sur nouvelle étendue



61) Configurer selon les captures



Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

1	.	.	.
192.168.23.254			

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : immosud.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

--

Résoudre

Adresse IP :

.	.	.	.
192.168.23.1			
8.8.8.8			

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Résoudre

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent

Suivant >

Annuler