


MCMCP NeoForge 導入ガイド



Minecraftのプレイヤーを、Codex・Claude Codeから操作するMODです。

導入は JARを追加 → MCPクライアントを接続 → 操作をON の3ステップ。MCPサーバーはMinecraft内で動くため、サーバー側MODや別の中継プログラムは不要です。

対応環境・配布版

- Minecraft 26.2 / NeoForge 26.2.0.59 / Java 25
- Minecraftと同じPCで動作するCodex・Claude CodeなどのMCPクライアント
- MODの配布版：0.1.0-rc.2

読み方：そのまま読む場合は README.pdf を開いてください。

同梱物：MOD本体のJAR、README.pdf、README.md、画像フォルダー assets/readme/、Action DSLガイド、ライセンス・出典・ソース取得先、チェックサム。Markdown版を移動するときは画像フォルダーも一緒に置いてください。


目次

章・項目	PDFページ
1. MODを導入する / 1.1 CurseForgeの場合	2
1.2 Prism Launcherの場合	3
2. MCPクライアントを接続する / 2.1 接続設定を開く	4
2.2 自動設定を行う / 2.3 MCPクライアントを再起動する	5
3. 操作をONにして、AIへ依頼する / 3.1 各アイコンにおけるMODの状態	6
4. マルチプレイでの操作許可	7
5. 困ったとき / トラブルシューティング	8

1. MODを導入する

1.1 CurseForgeの場合

くらふとぶ！の案内に従って導入した**既存のプロフィール**を使います。Prismを使っている方は次のページへ進んでください。



画面の見方

- ① 「⋮」：プロフィールのメニューを開くボタンです。
- ② **Open Folder**：そのプロフィールのゲームフォルダーを開きます。

導入手順


1. **Minecraft**を終了し、配布ZIPを展開します。
2. CurseForgeの **Minecraft** → **My Modpacks** で使うプロフィールを開き、「⋮」→「**Open Folder**」を選びます。
3. 開いたフォルダーの **mods** に、同梱の `mcmcp-neoforge-26.2-0.1.0-rc.2.jar` をコピーします。
4. CurseForgeに戻り、**Play** で起動します。

更新時：古いMCMCP JARを `mods` の外へバックアップしてから差し替えます。

Note 画面は[CurseForge公式ブログ](#)の参考例です。表示中のDF／Forgeの構成は使わず、**Minecraft 26.2／NeoForge 26.2.0.59** のプロフィールを選んでください。配布ZIPはMODパックのインポート用ではありません。

1.2 Prism Launcherの場合

Prismを使っている方はこちらの手順です。CurseForgeで追加済みの場合は「2. MCPクライアントを接続する」へ進みます。



画面の見方

- ① **Mod**：選択した起動構成のMOD一覧です。
- ② **ファイルを追加**：手元のJARを起動構成に追加するボタンです。
- ③ **MCMCPの項目**：左のチェックで有効・無効を切り替えます。

導入手順

1. **Minecraftを終了**し、配布ZIPを展開します。
2. Prism Launcherで使う起動構成を選び、「編集」→「Mod」→「ファイルを追加」へ進みます。
3. 同梱の `mcmcp-neoforge-26.2-0.1.0-rc.2.jar` を追加し、Minecraftを起動します。

更新時：古いMCMCP JARを `mods` の外へバックアップしてから差し替えます。同じMODを2つ入れないでください。既存の設定・認証情報は引き継ぎます。

ほかのランチャーの場合は、使用するゲームフォルダーの `mods` へJARを入れてください。

2. MCPクライアントを接続する

2.1 接続設定を開く

ワールドまたはサーバーへ入り、**Esc**でメニューを開きます。MCP操作はデフォルトでOFFになっています。




画面の見方

- ① **MCP接続設定**：MCPクライアントの設定選択画面を開きます。
- ② **MCP操作: OFF**：自動操作のON・OFFを切り替えるボタンです。

「MCP接続設定」を押すと、MCPクライアントの設定選択画面に移行します。

2.2 自動設定を行う

設定選択画面で、使うクライアントの自動設定ボタンを押します。



画面の見方

- ① **Codexを自動設定**：CodexのMCP接続設定を追加する確認画面を開きます。
- ② **Claude Codeを自動設定**：Claude CodeのMCP接続設定を追加する確認画面を開きます。

表示された確認画面で変更先を確認して、「OK」を押します。

2.3 MCPクライアントを再起動する

設定後はCodex／Claude Codeを完全に終了し、起動し直してください。Minecraftは起動したままにします。

接続先は既定で `http://127.0.0.1:8765/mcp`。Claude Code用の設定は、Claude Desktopには使えません。設定ファイルの詳細は本ガイド末尾に記載しています。

Note — 別のアプリを開きながら使う場合

Minecraftで **F3+P**（初期キー設定）を押し、フォーカス喪失時の一時停止が**無効**になった表示を確認してください。有効だと、AIがチェストを閉じた直後にメニューが自動で開き、続く操作が止まることがあります。もう一度押すと戻せます。設定は保存され、通常プレイにも適用されますが、**手動Escの緊急停止は引き続き使えます**。

3. 操作をONにして、AIへ依頼する

メニュー右下の「MCP操作: OFF」を押します。「ON / 待機中」になったら「ゲームに戻る」を押してください。



画面の見方

- ① ON / 待機中：MCP操作が有効な状態です。押すとOFFに切り替わります。
- ② ゲームに戻る：メニューを閉じて、ゲーム画面に戻ります。

最初は状態確認から始めます。AIへ次のように依頼してください。

MCMCPで現在の状態と所持品を確認してください。
まだ行動は開始しないでください。

状態を取得できたら、具体的な短い作業を依頼します。**Actionが終了してもONを維持するため、続けて作業を依頼できます。**ワールドへ入り直した場合は、改めて操作をONにしてください。チャット画面を開いているだけではMCP操作は停止しません。


止めるとき：実行中はEscで緊急停止。自動操作を無効にするにはMCP操作をOFFにします。

3.1 各アイコンにおけるMODの状態

アイコン	状態	アイコン	状態
	OFF		ON／待機中
	推論中（評価機能）		実行中
	緊急回避中		攻撃確認中
	FAULT／内部異常		

4. マルチプレイでの操作許可

サーバーへ接続して初めてMCP操作をONにすると、確認画面が表示されます。



画面の見方

- ① **接続先サーバー**：操作許可の対象となるサーバーの接続先を表示します。
- ② **ONにする**：この接続先でMCP操作を許可するボタンです。キャンセルするとOFFを維持します。
- ③ **次回からこの警告を表示しない**：この接続先での次回以降の確認を省略するチェック項目です。

許可の手順

1. **接続先を確認**し、そのサーバーの規約と管理者の許可を確認します。
2. 許可されている場合は「**ONにする**」を押します。許可できない場合はキャンセルします。
3. 「**次回からこの警告を表示しない**」は、その接続先の確認を省略したい場合だけ選んでください。

撮影例の 127.0.0.1:25575 は、このガイド専用の一時ローカルサーバーです。実際には参加するサーバーの接続先が表示されます。MCMCP用の接続先 127.0.0.1:8765/mcp とは用途が異なります。

Minecraftサーバー側へのMCMCPの導入は不要です。MCPクライアントは、MCMCPを入れたMinecraftと同じPCで動きます。

マルチプレイではEscメニューを開いてもワールドは停止しません。 安全な場所で設定してください。

Prism Launcher・Minecraftの画像は実際に撮影した画面に枠と番号を重ねたものです。CurseForgeは出典付きの公式参考画像を使用しています。ボタンの位置は画面サイズや導入MODにより異なる場合があります。

5. 困ったとき / トラブルシューティング

症状	確認すること
ツールが表示されない／接続拒否	Minecraftを先に起動し、MCPクライアントを再起動します。複数の起動構成で同じポートを同時に使うことはできません。
401 Unauthorized	別の起動構成の認証情報を参照していないか確認します。現在のゲームから接続設定をやり直してください。
InvalidToolCall	古いMCMCP JARを外し、このZIPのJARに差し替えてMinecraftを再起動します。
タイトル画面にボタンがない	ワールドへ入ってからEscを押します。
自動設定で競合が表示される	手動登録した mcmcp 設定を確認します。既存設定をバックアップし、接続先を確認してください。
弓やポーションを長押しできない／観測が更新されない	この配布版には修正が含まれます。JARの差し替えだけでなく、Minecraftの再起動まで行ってください。
チェストを閉じた後にメニューが開く／次の操作が止まる	F3+Pでフォーカス喪失時の一時停止を無効にし、開いたメニューからゲームに戻って再試行します。マルチプレイでも自動メニューが操作を妨げる場合があります。

5.1 設定と認証情報

自動設定はCodexの `~/.codex/config.toml`、Claude Codeの `~/.claude.json` を更新します。既存ファイルは初回に `.mcmcp.bak` としてバックアップされます。

認証情報はゲームフォルダーの `config/mcmcp/mcp-token` に保存され、自動設定で参照されます。**このファイルや実際のトークンを、配布物・チャット・問い合わせ用ログに含めないでください。**

開発元・ソースコード：[Aodaruma/mcmcp](https://github.com/Aodaruma/mcmcp)

MCMCPのソースコードは **MPL 2.0** で提供します。詳細は配布物の `LICENSE` ・ `NOTICE.md` を参照してください。

Minecraft / Mojang / Microsoftの公式製品ではありません。 NOT AN OFFICIAL MINECRAFT MOD. NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG OR MICROSOFT.