UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Personería Jurídica No. 22195 de Diciembre 20/1985 del MEN.
Reconocimiento como Universidad, según Resolución 15422 de Agosto 03/2017 del MEN.

INSTALACIÓN

Ubuntu Desktop 26.04 LTS

Guía de despliegue de «Resolute Raccoon»

Angelmiro Quiroz Parra
Ingeniero Informático



Contenido

- Novedades de la versión 26.04 LTS
- Requisitos de hardware y compatibilidad
- Preparación del medio de instalación
- Mitigación de conflictos previos
- Proceso de instalación y particionado
- Pasos posteriores y resolución de problemas

NOVEDADES

Qué cambia en «Resolute Raccoon»

Pilares de la versión

Soporte largo

5 años

Mantenimiento de seguridad extensible hasta 15 años con suscripción profesional.

Pila renovada

Kernel 7.0.0-14

Entorno de escritorio GNOME 50.1 sobre Wayland por defecto.

Seguridad e IA

Local

Computación confidencial e integración de inteligencia artificial sin envío de datos.

Fuente: guía definitiva de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.

REQUISITOS

Hardware, medio de instalación e integridad

Requisitos de hardware

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador	64 bits, dual-core 2,0 GHz	Quad-core 2,5 GHz o superior
Memoria RAM	6 GB	8 GB o más
Almacenamiento	25 GB en SSD	100 GB en NVMe
Gráficos	1024 × 768	1920 × 1080 con aceleración

> Con menos de 4 GB de RAM se recomienda desplegar sabores ligeros: Xubuntu o Lubuntu.

Fuente: guía de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.

Descarga y verificación de la imagen


- ISO oficial de 5,9 GB desde ubuntu.com
- Validación obligatoria del checksum SHA256
- La integridad del medio evita fallos de segmentación

Windows · PowerShell

```
Get-FileHash ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso -Algorithm SHA256
```

Linux y macOS · Terminal

```
sha256sum ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso
```




Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Medio booteable con Rufus

Configuración estricta para el estándar UEFI:

- Esquema de partición GPT
- Sistema de destino UEFI (non CSM)
- Sistema de archivos FAT32 para la partición ESP
- Modo de escritura: imagen ISO

Alternativas: balenaEtcher en macOS y Windows, Impression en Linux.



Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Mitigación de conflictos

Intel RST

Conmutar a AHCI

Con RAID activo el instalador no detecta las unidades. Windows exige reconfiguración previa para evitar el error INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE.

BitLocker

Clave obligatoria

En arranque dual, tener a mano la clave de recuperación de la cuenta Microsoft antes de iniciar el instalador.

Inicio rápido

Usar «Reiniciar»

El apagado híbrido deja las particiones NTFS en hibernación bloqueada.

Fuente: guía de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.

Acceso a BIOS y menú de arranque

Fabricante	Acceso BIOS/UEFI	Menú de arranque
Lenovo	F2 · Fn+F2	F12
HP	F10	F9
Dell	F2	F12
ASUS	F2 · Supr	F8

En equipos Apple se mantiene pulsada la tecla Opción durante el encendido y se selecciona el volumen «EFI Boot».

Fuente: guía de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.


INSTALACIÓN

El recorrido del instalador, pantalla por pantalla

Idioma, teclado y red


El instalador de la 26.04 está construido sobre Flutter.


- El idioma define los locales del sistema y la terminal
- Ajustes de accesibilidad disponibles desde el inicio
- La red permite descargar microcódigo de CPU y controladores privativos
- Opción de probar el sistema antes de instalarlo



Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Selección de software






- **Predeterminada:** navegador y utilidades base, para equipos que se personalizan desde cero
- **Ampliada:** incluye LibreOffice 26.8 y la suite multimedia
- **Software de terceros:** activar siempre, para drivers NVIDIA y códecs

Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Configuración de disco



- **Borrado e instalación limpia:** habilita LVM y cifrado de disco con TPM
- **Junto a Windows:** deslizador de espacio y gestión del arranque con GRUB
- **Particionado manual:** control granular para usuarios avanzados

Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Esquema recomendado para 100 GB


Punto de montaje	Tamaño	Formato	Función
/boot/efi	512 MB	FAT32	Partición de sistema EFI
/ (raíz)	40 GB	EXT4	Sistema operativo y binarios
/home	Restante	EXT4	Datos de usuario
swap	4 GB	Swap	Área de intercambio de memoria

> Lógica de swap: con RAM menor a 4 GB, swap igual a la RAM; con más de 8 GB, el 50 % de la RAM.

Fuente: guía de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.

Despliegue en VirtualBox 7.2

- Instalación desatendida para despliegues ágiles
- Máquina con 8 GB de RAM y 4 vCPU
- Tiempo estimado de 10 a 15 minutos




> El método desatendido deja el sistema en inglés: en Settings > Region & Language se instala el paquete de español y se ajusta el teclado a «Spanish Windows».

Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

Optimización tras el primer reinicio

- Actualización de repositorios y limpieza de paquetes obsoletos
- Sincronización del reloj en arranque dual, por el conflicto UTC frente a hora local
- Activación de drivers NVIDIA privativos en «Más controladores»
- Códecs multimedia y revisión de las opciones de privacidad de la IA local




```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt
autoremove
timedatectl set-local-rtc 1
sudo apt install ubuntu-restricted-extras
```

Fuente: documentación oficial de Ubuntu Desktop, Canonical, 2026.

PUESTA A PUNTO

Qué hacer después de instalar Ubuntu

Actualización y códecs

Sistema al día

Actualización de bases de datos de paquetes y parches de seguridad recientes, desde la tienda de aplicaciones o la terminal.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Códecs multimedia

Por derechos de autor, Ubuntu no incluye ciertos formatos: el paquete restringido habilita MP3, MP4 y las fuentes de Microsoft.

```
sudo apt install ubuntu-restricted-extras -y
```

Fuente: Hipertextual, «Qué hacer después de instalar Ubuntu».

Controladores y seguridad básica

Controladores

- Herramienta «Más controladores» en el menú de aplicaciones
- Opción «propietario, probado» en tarjetas Nvidia o AMD
- Drivers privativos de Wi-Fi y Bluetooth cuando la red se corta
- Reinicio del equipo tras aplicar los cambios

Seguridad

- Activación del cortafuegos integrado
- Contraseña robusta de la cuenta de usuario
- Revisión de las actualizaciones automáticas

```
sudo ufw enable
```

Fuente: Hipertextual, «Qué hacer después de instalar Ubuntu».

Aplicaciones, ajustes y respaldo

Esenciales

apt

Navegador, reproductor VLC, control de versiones y utilidades de compresión.

```
sudo apt install vlc git gnome-tweaks unrar p7zip-full -y
```

Flatpak

Dos tiendas

Ubuntu prioriza Snap; añadir Flathub amplía el catálogo disponible.

```
sudo apt install flatpak gnome-software-plugin-flatpak -y
```

Retoques y respaldo

Timeshift

GNOME Tweaks ajusta fuentes, botones de ventana y porcentaje de batería. Timeshift guarda puntos de restauración del sistema.

Fuente: Hipertextual, «Qué hacer después de instalar Ubuntu».

Puntos de restauración con Timeshift

Configuración inicial

- Tipo de instantánea: RSYNC en discos EXT4 o BTRFS si el sistema usa ese formato
- Disco de destino distinto al del sistema, con espacio para varias instantáneas
- Programación diaria y semanal, con /home excluido por defecto

```
sudo apt install timeshift -y
sudo timeshift --create --comments "base limpia"
```

Uso y recuperación

- Instantánea manual antes de cambiar kernel, drivers o repositorios
- Restauración desde la aplicación: seleccionar la fecha y confirmar
- Si el sistema no arranca, se restaura desde el USB en vivo con Timeshift instalado en la sesión

> No sustituye el respaldo de archivos personales: para eso, Déjà Dup o un disco externo.

Fuente: Hipertextual, «Qué hacer después de instalar Ubuntu», y documentación de Timeshift.

Resolución de problemas

Síntoma	Causa y solución técnica
El USB no es detectado	Conflicto con Secure Boot o esquema MBR. Verificar que el USB sea GPT/UEFI.
Pantalla negra	Incompatibilidad del kernel con Wayland y NVIDIA. Pulsar «e» en GRUB y añadir nomodeset.
Cursor girando · bug de Mutter	Error del gestor de ventanas al conectar monitores en caliente. Se corrige en la 26.04.1 LTS.
Unidades no visibles	El sistema está en modo RAID/RST. Cambiar a AHCI en la BIOS.

Fuente: guía de instalación de Ubuntu Desktop 26.04 LTS.

Ubuntu 26.04 utiliza Wayland por defecto bajo GNOME 50.1. Ante fallos persistentes con aplicaciones heredadas, conviene iniciar sesión seleccionando «Ubuntu on Xorg».

Nota final de la guía de instalación

Gracias

Facultad de Ingenierías · UDI
aparra19@udi.edu.co