NetBox ISC DHCP – návod

Plugin pre NetBox 4.7+, ktorý z dát NetBoxu skladá konfiguráciu ISC DHCP servera. Verzia návodu: v0.8.4

1. Čo plugin robí

Plugin z objektov NetBoxu (tenanti, prefixy, DNS servery) vytvára súbory pre ISC DHCP server: hlavný `dhcpd.conf`, tabuľky tried a statických hostov pre skupiny tenantov a súbory subnetov podľa typu poolu. Súbory sa ukladajú hotové (s hashom SHA256) a prepočítajú sa pri zmene dát. DHCP server si ich sťahuje vlastným skriptom.

2. Inštalácia a aktualizácia

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_ISC-DHCP.git@<COMMIT>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_isc_dhcp && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

V `configuration.py` musí byť plugin zapnutý: `PLUGINS = [..., "netbox_isc_dhcp"]`. Verzia a commit sa zobrazujú vpravo hore na každej stránke pluginu.

3. Menu

Položka	Obsah
CFG pluginu	Jazyk (slovenčina / angličtina), cesta k `dhcpd.conf`, základná cesta súborov, podadresáre.
DHCP-CFG	Rozcestník: Základný dhcpd.conf, DNS servery, Subnety, Hosty a MAC adresy, Vlastné premenné.

Hodnoty sa upravujú kliknutím priamo na ne (objaví sa pole a tlačidlo Uložiť).

4. Nastavenia pluginu (CFG pluginu)

- **Cesta k dhcpd.conf** – adresár na DHCP serveri, napr. `/etc/dhcp`.
- **Základná cesta súborov** – napr. `/opt/dhcp`; pod ňou sú podadresáre.
- **Podadresáre** – napr. `TABLE`, `SUBNET`; vznikne cesta `/opt/dhcp/TABLE`.
- **Predvolený podadresár pre tabuľky** a **podadresár pre subnety**.

Všetko je predvolene prázdne – nastavuje si to používateľ.

5. Základný dhcpd.conf

- **Statická časť** – globálne nastavenia DHCP servera (authoritative, lease časy, logovanie, primárny subnet). **Musí ju napísať používateľ sám**; plugin ju nemení.

- **Dynamická časť** – plugin do nej zapisuje **výhradne riadky INCLUDE** (cesty k súborom tabuliek a subnetov), nikdy časti konfigurácie.
- Záložka **Náhľad** ukáže celý výsledný súbor.

6. DNS servery

Tabuľka Názov + IP + **Používa sa** (zaškrtávacie políčko). Naraz môžu byť v použití najviac 2. Ak nie je zvolený žiadny, plugin zobrazuje upozornenie. Zapnuté DNS sú v kóde poolov dostupné ako `{{ dns }}`. Všetky DNS servery (aj nezapnuté) sa dajú použiť vo Vlastných premenných.

7. Subnety a pooly

Zdroj subnetov

1. Zvoľte **objekt** (napr. IPAM › Prefix) a **podadresár pre subnety**.
2. **Pridať pole** – ľubovoľné pole objektu (štandardné aj custom field).
3. Kliknite na riadok – rozbalí sa zoznam všetkých hodnôt s vyhľadávaním, tlačidlami **Vybrať všetky / Odškrtnúť všetky** a prepínačom **iba zaškrtnuté / všetko okrem zaškrtnutých**. Nič nezaškrtnuté = *ľubovoľná (nefiltruje)*.
4. Pri poli, ktoré určuje typ poolu (napr. `POOL_TYPE`), kliknite na ikonu **kľúča**. Pole s viac ako 100 hodnotami sa nedá zvoliť.

Pod podmienkami je počet vybraných objektov a **brána (GW)** pre všetky rozsahy: prvá alebo posledná použiteľná IP.

Pooly a ich kód

Každý typ poolu má vlastný **kód (šablónu)**, prepínač **Generovať** a **náhľad** na konkrétnom rozsahu. Premenné v kóde:

Premenná	Význam
`{{ network }}`, `{{ netmask }}`, `{{ prefix }}`	adresa siete, maska, prefix (napr. 10.0.0.0/24)
`{{ gateway }}`	brána podľa globálneho nastavenia
`{{ first_usable }}`, `{{ last_usable }}`	prvá / posledná použiteľná adresa (nikdy sieť ani broadcast)
`{{ ip(n) }}`	n>0 od adresy siete, n<0 od broadcastu (−1 = posledná použiteľná)
`{{ dns|join(",") }}`	zapnuté DNS servery
`{{ cf.POLE }}`, `{{ obj }}`	custom fieldy a samotný objekt

Príklad:

```
subnet {{ network }} netmask {{ netmask }} {
    USE LEASE_600
    option routers {{ gateway }};
    option subnet-mask {{ netmask }};
    pool {
        range {{ ip(2) }} {{ last_usable }};
    }
}
```

> Ak kód na niektorom rozsahu nesedí (napr. rozsahy pre /24 použité na /28), náhľad ukáže červenú chybu a taký súbor sa nepoužije.

8. Vlastné premenné

Pomenované kúsky konfigurácie ISC. Pri pridaní vyberiete voľbu ISC (lease, DNS, sieť, prístup, PXE, DDNS, vlastný text), napíšete popis a hneď nastavíte hodnotu:

Voľba	Hodnota	Vloží
default + max lease	600	`default-lease-time 600;` `max-lease-time 780;` (násobok 1,3 – nastaviteľný)
domain-name-servers	zaškrtnuté DNS servery	`option domain-name-servers …;`
allow / deny duplicates	deny	`deny duplicates;`

V kóde poolu napíšte `..` – pri kurzore sa ukáže zoznam premenných; vyberte šípkami a Enterom. Vloží sa riadok `USE <popis>`, ktorý sa vo výsledku nahradí skutočnými riadkami. Používaná premenná má zámok – popis sa nedá zmeniť ani zmazať.

9. Hosty a MAC adresy (tenanti)

- Skupina tenantov = trieda DHCP; meno tenanta = host-name.
- Každá skupina má súbory (napr. `Skupina_Table`, `Skupina_StaticTable`) – dajú sa premenovať, pridávať, zahrnúť / vynechať z configu a priradiť podadresár.
- Pri súbore zaškrtnete custom fieldy tenanta s MAC adresami (1–3) a pole so statickou IP.
- Tenant bez MAC sa preskočí; so statickou IP ide do statickej tabuľky (pri viacerých MAC `MENO_1`, `MENO_2` …).
- Súbory sa ukladajú hotové a pri zmene tenanta sa prepočítajú; ikona kruhovej šípky ich prepočíta ručne.

10. Riešenie problémov

Príznak	Príčina / riešenie
Červené upozornenie o DNS	V DNS serveroch zapnite aspoň jeden.
Pool má číselné názvy	Kľúč je na nesprávnom poli – dajte ho na pole s typom poolu.
„Vybrané: 0 objektov"	Skontrolujte podmienky; nič nezaškrtnuté znamená, že pole nefiltruje.
Chyba v náhľade poolu	Kód sa nedá použiť na daný rozsah – upravte rozsahy (použite `ip(n)`, `last_usable`).