# NetBox ISC DHCP – návod

Plugin pre NetBox 4.7+, ktorý z dát NetBoxu skladá konfiguráciu ISC DHCP servera. Verzia návodu: v0.11.1

## 1. Čo plugin robí

Plugin z objektov NetBoxu (tenanti, prefixy, DNS servery) vytvára súbory pre ISC DHCP server: hlavný `dhcpd.conf`, tabuľky tried a statických hostov pre skupiny tenantov a súbory subnetov podľa typu poolu. Súbory sa ukladajú hotové (s hashom SHA256) a prepočítajú sa pri zmene dát. DHCP server si ich sťahuje vlastným skriptom.

## 2. Inštalácia a aktualizácia

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_ISC-DHCP.git@<COMMIT>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_isc_dhcp && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

V `configuration.py` musí byť plugin zapnutý: `PLUGINS = [..., "netbox_isc_dhcp"]`. Verzia a commit sa zobrazujú vpravo hore na každej stránke pluginu.

## 3. Menu

| Položka | Obsah |
|---|---|
| **CFG pluginu** | Jazyk (slovenčina / angličtina), cesta k `dhcpd.conf`, základná cesta súborov, podadresáre. |
| **DHCP-CFG** | Rozcestník: Základný dhcpd.conf, DNS servery, Subnety, Hosty a MAC adresy, Vlastné premenné. |

Hodnoty sa upravujú kliknutím priamo na ne (objaví sa pole a tlačidlo Uložiť).

## 4. Nastavenia pluginu (CFG pluginu)

- **Cesta k dhcpd.conf** – adresár na DHCP serveri, napr. `/etc/dhcp`.
- **Základná cesta súborov** – napr. `/opt/dhcp`; pod ňou sú podadresáre.
- **Podadresáre** – napr. `TABLE`, `SUBNET`; vznikne cesta `/opt/dhcp/TABLE`.
- **Predvolený podadresár pre tabuľky** a **podadresár pre subnety**.

Všetko je predvolene prázdne – nastavuje si to používateľ.

## 5. Základný dhcpd.conf

- **Statická časť** – globálne nastavenia DHCP servera (authoritative, lease časy, logovanie, primárny subnet). **Musí ju napísať používateľ sám**; plugin ju nemení.

- **Dynamická časť** – plugin do nej zapisuje **výhradne riadky INCLUDE** (cesty k súborom tabuliek a subnetov), nikdy časti konfigurácie.
- Záložka **Náhľad** ukáže celý výsledný súbor.

## 6. DNS servery

Tabuľka Názov + IP + **Používa sa** (zaškrtávacie políčko). Naraz môžu byť v použití najviac 2. Ak nie je zvolený žiadny, plugin zobrazuje upozornenie. Zapnuté DNS sú v kóde poolov dostupné ako `{{ dns }}`. Všetky DNS servery (aj nezapnuté) sa dajú použiť vo Vlastných premenných.

## 7. Subnety a pooly

### Zdroj subnetov

1. Zvoľte **objekt** (napr. IPAM › Prefix) a **podadresár pre subnety**.
2. **Pridať pole** – ľubovoľné pole objektu (štandardné aj custom field).
3. Kliknite na riadok – rozbalí sa zoznam všetkých hodnôt s vyhľadávaním, tlačidlami **Vybrať všetky / Odškrtnúť všetky** a prepínačom **iba zaškrtnuté / všetko okrem zaškrtnutých**. Nič nezaškrtnuté = *ľubovoľná (nefiltruje)*.
4. Pri poli, ktoré určuje typ poolu (napr. `POOL_TYPE`), kliknite na ikonu **kľúča**. Pole s viac ako 100 hodnotami sa nedá zvoliť.

Pod podmienkami je počet vybraných objektov a **brána (GW)** pre všetky rozsahy: prvá alebo posledná použiteľná IP.

### Pooly a ich kód

Každý typ poolu má vlastný **kód (šablónu)**, prepínač **Generovať** a **náhľad** na konkrétnom rozsahu. Premenné v kóde:

| Premenná | Význam |
|---|---|
| `{{ network }}`, `{{ netmask }}`, `{{ prefix }}` | adresa siete, maska, prefix (napr. 10.0.0.0/24) |
| `{{ gateway }}` | brána podľa globálneho nastavenia |
| `{{ first_usable }}`, `{{ last_usable }}` | prvá / posledná použiteľná adresa (nikdy sieť ani broadcast) |
| `{{ ip(n) }}` | n>0 od adresy siete, n<0 od broadcastu (−1 = posledná použiteľná) |
| `{{ dns\|join(",") }}` | zapnuté DNS servery |
| `{{ cf.POLE }}`, `{{ obj }}` | custom fieldy a samotný objekt |

Príklad:

```
subnet {{ network }} netmask {{ netmask }} {
    USE LEASE_600
    option routers {{ gateway }};
    option subnet-mask {{ netmask }};
    pool {
        range {{ ip(2) }} {{ last_usable }};
    }
}
```

> Ak kód na niektorom rozsahu nesedí (napr. rozsahy pre /24 použité na /28), náhľad ukáže červenú chybu a taký súbor sa nepoužije.

## 8. Vlastné premenné

Pomenované kúsky konfigurácie ISC. Pri pridaní vyberiete voľbu ISC (lease, DNS, sieť, prístup, PXE, DDNS, vlastný text), napíšete popis a hneď nastavíte hodnotu:

| Voľba | Hodnota | Vloží |
|---|---|---|
| default + max lease | 600 | `default-lease-time 600;` `max-lease-time 780;` (násobok 1,3 – nastaviteľný) |
| domain-name-servers | zaškrtnuté DNS servery | `option domain-name-servers …;` |
| range | 10.17.0.10 10.17.3.254 | `range 10.17.0.10 10.17.3.254;` |
| allow / deny duplicates | deny | `deny duplicates;` |

V kóde poolu napíšte `..` – pri kurzore sa ukáže zoznam premenných; vyberte šípkami a Enterom. Vloží sa riadok `USE <popis>`, ktorý sa vo výsledku nahradí skutočnými riadkami. Používanú premennú nemožno zmazať. Pri premenovaní sa nový názov automaticky prepíše vo všetkých kódoch, kde sa používa (riadky USE).

## 9. Hosty a MAC adresy (tenanti)

- Skupina tenantov = trieda DHCP; meno tenanta = host-name.
- Každá skupina má súbory (napr. `Skupina_Table`, `Skupina_StaticTable`) – dajú sa premenovať, pridávať, zahrnúť / vynechať z configu a priradiť podadresár.
- Pri súbore zaškrtnete custom fieldy tenanta s MAC adresami (1–3) a pole so statickou IP.
- Tenant bez MAC sa preskočí; so statickou IP ide do statickej tabuľky (pri viacerých MAC `MENO_1`, `MENO_2` …).
- Súbory sa ukladajú hotové a pri zmene tenanta sa prepočítajú; ikona kruhovej šípky ich prepočíta ručne.

## 10. Riešenie problémov

| Príznak | Príčina / riešenie |
|---|---|
| Červené upozornenie o DNS | V DNS serveroch zapnite aspoň jeden. |
| Pool má číselné názvy | Kľúč je na nesprávnom poli – dajte ho na pole s typom poolu. |
| „Vybrané: 0 objektov" | Skontrolujte podmienky; nič nezaškrtnuté znamená, že pole nefiltruje. |
| Chyba v náhľade poolu | Kód sa nedá použiť na daný rozsah – upravte rozsahy (použite `ip(n)`, `last_usable`). |

## 11. Kontrola kódu poolu

Pri každom uložení plugin kód vyskúša na **všetkých rozsahoch poolu**. Ak nájde chybu, kód **neuloží** (platí posledný funkčný), zobrazí zoznam chýb s počtom rozsahov a príkladom a váš text nechá v editore. Kontroluje sa:

- všetko je vnútri jedného bloku `subnet <sieť> netmask <maska> { }`, sieť a maska sedia s rozsahom,
- `;` na konci príkazov, uzavreté úvodzovky, zátvorky a `{ }`,
- neznáme alebo preklepnuté príkazy a voľby (zoznam štandardných volieb ISC + vlastné voľby zo statickej časti `option X code N`),
- tá istá voľba dvakrát v tom istom bloku,
- hodnoty: IP adresy (routers, DNS, NTP…), čísla (lease časy), text v úvodzovkách (domain-name, filename…),
- `option routers` na úrovni subnetu musí byť použiteľná adresa siete, `option subnet-mask` sa musí zhodovať s maskou, `default-lease-time` nesmie byť väčší ako `max-lease-time`,
- triedy v `allow/deny members of "X"` musia existovať (tabuľky tenantov alebo statická časť),
- slová vo výrazoch `log (...)` – napr. `foo` musí byť definované cez `set foo = …` v statickej časti,
- rozsahy `range` vnútri siete, neprekrývajúce sa, brána mimo rozsahov, `ip(n)` v použiteľných adresách, neznáme `USE`.

> Kontrola nenahrádza `dhcpd -t` na DHCP serveri, ale zachytí bežné chyby, pre ktoré by DHCP server nenaštartoval.

## 12. Rozsahy poolu a nekompatibilné subnety

- **Kód je vhodný pre** – plugin pri uložení vyskúša kód na veľkostiach /16 až /30 a ukáže, pre ktoré funguje (napr. /16 – /27).
- **Používať pre** – zúžite, kde sa kód použije (napr. len /24). Viac ako vhodný rozsah sa nastaviť nedá; „auto" = celý vhodný rozsah.

- Subnet, ktorého veľkosť je mimo nastaveného rozsahu (napr. ste v NetBoxe zmenili /24 na /28) alebo na ktorý kód nevyjde, je **nekompatibilný**: nejde do exportu a DHCP server beží ďalej bez neho.
- Hore na každej stránke pluginu sa vtedy zobrazí červený pruh; zoznam s dôvodmi je na stránke Subnety a pri poole, v tabuľke poolov je červený počet.
- Nekompatibilné subnety neblokujú uloženie kódu – kontroluje sa len na subnetoch v nastavenom rozsahu.

## 13. Individuálna úprava subnetu

- Pri poole zapnite **Povoliť individuálnu úpravu subnetov**.
- Pri nekompatibilnom subnete (alebo v náhľade pri vybranom rozsahu) kliknite na **Individuálna úprava**. Otvorí sa editor s kódom poolu ako východiskom; upravíte ho len pre tento subnet.
- Pri uložení platí rovnaká kontrola, ale len na tento subnet. Pre subnet s individuálnym kódom sa nekontroluje rozsah veľkostí poolu.
- Zmeny kódu poolu sa individuálnych subnetov netýkajú – plugin pri uložení vypíše, ktorých subnetov sa zmena netýka.
- Žltý pruh hore na stránkach pluginu ukazuje počet subnetov s individuálnou konfiguráciou; zoznam (pool, subnet, stav, kedy zmenené) je na stránke Subnety a pri poole.
- Ak pool individuálne úpravy nepovoľuje alebo subnet už v poole nie je, individuálny kód sa nepoužíva (stav je to uvedený).
- **Zrušiť individuálnu úpravu** vráti subnet na kód poolu.