NETBOX PLUGIN

User PIN – návod

Kompletný návod pre NetBox 4.7+, overený v kóde

Verzia 2.0.1 · 2026-10-31
Inštalácia · kľúč · e-maily · PIN a 2FA · používatelia · roly · schvaľovanie · nastavenia · oblasti · ochrana a výnimky · osoby len s PIN-om · pracovný čas · príkazy · riešenie problémov · zmeny
github.com/ArK761/NetBox_UserPIN

Obsah

1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu
   - 1.1 Požiadavky
   - 1.2 Závislosti (Python balíky)
   - 1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu
2. Inštalácia
   - 2.1 1. Balíky
   - 2.2 2. Šifrovací kľúč
   - 2.3 3. Konfigurácia
   - 2.4 4. Migrácie a reštart
   - 2.5 5. Kontrola, že všetko beží
   - 2.6 6. Prvé kroky v rozhraní
   - 2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá
   - 2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii
3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu
   - 3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)
   - 3.2 Upgrade samotného NetBoxu
4. Šifrovací kľúč
   - 4.1 Čo kľúč chráni
   - 4.2 Ako kľúč vygenerovať
   - 4.3 Aký kľúč plugin prijme
   - 4.4 Zápis do konfigurácie
   - 4.5 Zálohovanie kľúča
   - 4.6 Výmena kľúča (rotácia)
   - 4.7 Čo vypisuje `userpin_check`
5. E-maily: ako plugin posiela poštu
   - 5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle
   - 5.2 Z čoho plugin posiela
   - 5.3 Ako e-mail vyzerá
6. Stránka Mail
   - 6.1 Nastavenie e-mailu (polia)
   - 6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN
   - 6.3 Stav a test pripojenia
   - 6.4 Testovací e-mail
7. Povolené e-mailové domény
   - 7.1 Pridanie a overenie domény
8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)
9. E-maily: keď nejdú
10. Môj PIN
    - 10.1 Kto smie používať PIN
    - 10.2 Stránka Môj PIN
    - 10.3 Nastavenie a zmena PINu
    - 10.4 Odomknutie
    - 10.5 Zlé pokusy a zablokovanie
    - 10.6 Platnosť a rotácia
    - 10.7 Zabudnutý PIN (samoobsluha)
11. Dvojfaktorové overenie (2FA)
    - 11.1 Záložné kódy
    - 11.2 Strata telefónu
    - 11.3 Potvrdenie administratívnych akcií
12. Používatelia (stránka PINov)
    - 12.1 Filtre
    - 12.2 Stĺpce
    - 12.3 Akcie pri používateľovi
    - 12.4 Kto koho smie spravovať
    - 12.5 Núdzový reset 2FA
13. Roly: CORE a oddelenia
    - 13.1 Kto čo vidí a robí
    - 13.2 Pozvánka na rolu
    - 13.3 Minimum a zánik roly
    - 13.4 Zástupcovia CORE (stránka CORE (zástupcovia), len master)
    - 13.5 Oddelenia
    - 13.6 Presuny medzi oddeleniami
    - 13.7 Moje roly
14. Schvaľovanie „štyri oči“
    - 14.1 Zapnutie a kategórie
    - 14.2 Priebeh žiadosti
15. Audit log
    - 15.1 Čo sa zapisuje
16. Nastavenia
    - 16.1 Všeobecné
    - 16.2 Prístup a pravidlá PINu
    - 16.3 Rotácia
    - 16.4 Odomknutie
    - 16.5 Ochrana
    - 16.6 Schvaľovanie štyri oči
    - 16.7 Chránené oblasti
    - 16.8 Čo je na iných stránkach
17. Chránené oblasti
    - 17.1 Základná myšlienka
    - 17.2 Stránka Chránené oblasti
    - 17.3 Detail oblasti
    - 17.4 Skupina: práva
    - 17.5 Skupina: záznamy, ktoré vidí
    - 17.6 Polia
    - 17.7 Záložky detailu a karty
    - 17.8 Žiadosť o prístup
    - 17.9 Môj prístup
    - 17.10 Čo sa vynucuje
    - 17.11 Oblasť pluginu
18. Globálna ochrana (ZAP / VYP) a strážcovia

- 18.1 ZAP a VYP
- 18.2 Správcovia ochrany (strážcovia)
- 18.3 Čo používatelia vidia
- 18.4 Núdza na serveri

19. Výnimky
- 19.1 Pridanie výnimky
- 19.2 Čo smie používateľ s výnimkou

20. Správcovia úsekov

21. Ľudia len s PIN-om (PIN-only)
- 21.1 Nový prístup (formulár)
- 21.2 Prvé prihlásenie osoby
- 21.3 Bežné prihlasovanie: jedna spoločná adresa
- 21.4 Čo osoba vidí a nemôže
- 21.5 Zlé PINy
- 21.6 Akcie pri osobe
- 21.7 Relácia osoby
- 21.8 E-maily oboma smermi

22. Pracovný čas
- 22.1 Pravidlá
- 22.2 Čo sa deje mimo času

23. Príkazy na serveri

24. Kontrola: pin_check.sh

25. Bezpečnostný model

26. Použitie z iného pluginu
- 26.1 Oblasť pluginu

27. Riešenie problémov

28. Zmeny
- 28.1 2.0.1: oprávnenia výnimiek
- 28.2 Kľúče a bezpečnosť
- 28.3 Nový model ochrany
- 28.4 Správcovia úsekov a žiadosti
- 28.5 Osoby len s PIN-om
- 28.6 Pracovný čas
- 28.7 Nástroje
- 28.8 Čo plugin zatiaľ nerobí

1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu

Kto: správca servera (prístup k príkazovému riadku a k `configuration.py`).
Kedy: pred prvou inštaláciou; pri každej aktualizácii pluginu alebo NetBoxu.
Závisí od: NetBox 4.7.0 alebo novší, Python 3.12+, bežiaci worker `netbox-rq`, prístup na internet (GitHub, PyPI) pri inštalácii.

1.1 Požiadavky

Čo	Podrobnosti
NetBox	verzia **4.7.0 a novšia** (plugin má `min_version = 4.7.0` a hornú hranicu nemá). Ak starší NetBox, plugin sa nenačíta.
Python	3.12 alebo novší (`requires-python >= 3.12`).
Worker `netbox-rq`	Plugin si registruje systémovú úlohu **User PIN role housekeeping**, ktorá beží **každých 5 minút**. Spracúva vypršané pozvánky a presuny, posiela pripomienky, vracia práva po dočasnom odovzdaní, oznamuje koniec platnosti prístupov len cez PIN a posiela zhrnutia zmien. E-maily o zmenách osoby len s PIN-om idú tiež cez frontu `default`. Keď worker nebeží, tieto veci sa nevykonajú.
Databáza	tabuľky pluginu vytvorí `migrate` (migrácie 0001 až 0042).

1.2 Závislosti (Python balíky)

Balík	Na čo slúži	Keď chýba
`argon2-cffi >= 23.1`	hashovanie PINu (Argon2id)	NetBox sa nespustí: `ModuleNotFoundError: No module named 'argon2'`
`cryptography >= 42`	šifrovanie AES-256-GCM a odvodenie kľúča (HKDF)	NetBox sa nespustí
`segno >= 1.5`	QR kód pri nastavení 2FA	stránky pluginu sa nenačítajú (chyba pri importe `segno`)
`holidays >= 0.50`	štátne sviatky pre pracovný čas osôb len s PIN-om	plugin beží, kontrolujú sa len dni a hodiny (bez sviatkov)

Pozor: inštalácia s voľbou `--no-deps` závislosti neinštaluje. Na serveri, kde plugin ešte nebol, ich nainštaluj osobitne (pozri kapitolu Inštalácia).

1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu

- **Menu „User PIN“** s položkami: *Môj PIN*, *Moje roly*, *Môj prístup*, *Test odomknutia*, *Ľudia len s PIN-om*, *Používatelia*, *Oddelenia*, *Chránené oblasti*, *Schvaľovania (štyri oči)*, *Audit log*, *Nastavenia*, *Mail*, *CORE (zástupcovia)*. Ktorú položku vidí ktorý používateľ, závisí od jeho roly (opisuje to kapitola o rolách).
- **Adresa pluginu**: `/plugins/user-pin/`.
- **Dva middleware**, ktoré sa zaradia automaticky: `PluginLanguageMiddleware` (jazyk stránok pluginu) a `AreaGuardMiddleware` (strážca chránených oblastí a globálnej ochrany). Do `configuration.py` sa nezapisujú.

- **Tri typy udalostí** v notifikáciách NetBoxu (zvonček): *PIN four-eyes approval requested*, *PIN area access requested*, *PIN role / department change*.
- **Oprávnenia NetBoxu** s názvami `User PIN: …` (zástupcovia, editori nastavení, oddelenia). Plugin ich vytvára a spravuje sám: neupravuj ich ručne.

2. Inštalácia

Kto: správca servera (`root` alebo `sudo`).
Kedy: raz, na každom serveri NetBoxu zvlášť (test, produkcia).
Závisí od: kapitola Čo plugin potrebuje; vygenerovaný kľúč (nasledujúca kapitola).

2.1 1. Balíky

```
source /opt/netbox/venv/bin/activate
pip install "argon2-cffi>=23.1" "cryptography>=42" "segno>=1.5" "holidays>=0.50"
pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git
@2.0.0"
```

Namiesto `@2.0.0` môžeš použiť ľubovoľný tag alebo commit. Pip môže po inštalácii napísať upozornenie o `python-dateutil` (pozri Riešenie problémov): je neškodné.

2.2 2. Šifrovací kľúč

Vygeneruj ho a ulož si ho bokom, **skôr než** plugin zapneš. Postup je v kapitole *Šifrovací kľúč*.

2.3 3. Konfigurácia

V `/opt/netbox/netbox/netbox/configuration.py` pridaj `'netbox_user_pin'` do `PLUGINS` a blok do `PLUGINS_CONFIG`:

```
PLUGINS = [
    # ... tvoje ostatné pluginy ...
    'netbox_user_pin',
]

PLUGINS_CONFIG = {
    # ... nastavenia ostatných pluginov ...
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<tvoj kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',
    },
}
```

> **Pozor na dva bloky.** Ak už v `PLUGINS` a `PLUGINS_CONFIG` iné pluginy máš, riadok a blok sa **pridajú**, neprepisujú sa. Skontroluj aj čiarky a apostrofy: chyba v súbore zastaví celý NetBox.

2.4 4. Migrácie a reštart

```
cd /opt/netbox/netbox
python manage.py migrate netbox_user_pin
sudo systemctl restart netbox netbox-rq
```

Príkaz `migrate netbox_user_pin` vytvorí tabuľky pluginu. Ak hlási *No installed app with label 'netbox_user_pin'*, plugin nie je v zozname `PLUGINS`.

2.5 5. Kontrola, že všetko beží

```
python manage.py showmigrations netbox_user_pin | tail -3      # všetky riadky majú [X]
python manage.py userpin_check                                  # po čerstvej inštalácii: OK: 0 ...
failed: 0
systemctl is-active netbox netbox-rq                            # active, active
```

V NetBoxe sa v menu objaví **User PIN**. V *Nastavenia* je karta *Šifrovací kľúč* s aktívnym kľúčom a jeho odtlačkom.

2.6 6. Prvé kroky v rozhraní

1. Prihlás sa ako superuser → **User PIN → Môj PIN** → *Nastaviť PIN* a *Nastaviť 2FA* (administratívne akcie vyžadujú 2FA).
2. Na stránke **Mail** nastav odosielanie a over aspoň jednu doménu (pozri kapitolu E-maily).
3. Na stránke **Používatelia** povoľ používanie PINu tým, ktorí ho majú mať.

2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá

Plugin pri štarte overí kľúče a **NetBox sa nespustí**, ak je s nimi problém (nikdy sa kľúč nevygeneruje ani neprepne potichu). Preto vždy po úprave `configuration.py` sleduj `journalctl -u netbox -n 50`.

Chyba pri štarte	Príčina
`encryption_keys must be a non-empty dict`	chýba `encryption_keys` alebo je prázdne
`invalid key id '…'`	id kľúča je prázdne alebo obsahuje dvojbodku (`:`)
`must be a base64 32 byte key or a secret of at least 32 characters`	kľúč je kratší než 32 znakov a nie je platný base64 kľúč
`several encryption keys are configured; set 'active_key_id'`	kľúčov je viac a chýba `active_key_id`
`active_key_id '…' is not in encryption_keys`	aktívne id nie je medzi kľúčmi

2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii

Nastavenie	Predvolené	Význam
`encryption_keys`	– (povinné)	slovník `{id_kľúča: kľúč}`
`active_key_id`	jediný kľúč	kľúč na nové šifrovanie; povinné, keď je kľúčov viac
`argon2_time_cost`	3	počet iterácií Argon2id
`argon2_memory_cost`	65536	pamäť Argon2id v KiB (64 MiB)
`argon2_parallelism`	4	počet vlákien Argon2id
`cli_venv`	/opt/netbox/venv	cesta, ktorú plugin ukáže v núdzovom príkaze na resetovanie 2FA
`cli_netbox_dir`	/opt/netbox/netbox	to isté pre adresár NetBoxu

Všetko ostatné sa nastavuje v rozhraní (**User PIN → Nastavenia** a **Mail**).

3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu

Kto: správca servera.
Kedy: pri novej verzii pluginu alebo NetBoxu.
Závisí od: zálohu databázy (pred migráciou), pripnutú verziu v `local_requirements.txt`.

3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade holidays && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@<tag-alebo-commit>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_user_pin && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

Produkcia: pred migráciou urob zálohu databázy, napríklad `sudo -u postgres pg_dump netbox | gzip > /root/netbox-$(date +%F-%H%M).sql.gz`. Kľúče v `configuration.py` pritom nemeň.

3.2 Upgrade samotného NetBoxu

`upgrade.sh` vytvorí virtuálne prostredie **znova** a nainštaluje len to, čo je v `requirements.txt` a `local_requirements.txt`. Plugin, ktorý tam nie je, po upgrade zmizne. Riadky v `/opt/netbox/local_requirements.txt`:

```
netbox-librenms-plugin
netbox-qrcode
git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@2.0.0
```

- Balík z PyPI stačí zapísať samotným menom. Plugin z GitHubu potrebuje celý odkaz.
- Riadok bez `@…` nainštaluje **posledný commit vetvy** `main` (nie posledný release; pip GitHub Releases nepozná, pozná len vetvy, tagy a commity). Ak je kód plugin na inej vetve, ponechaj pripnutý commit.
- Po upgrade skontroluj verzie pluginov (odznak *User PIN vX · commit*) a spusti `userpin_check`.

4. Šifrovací kľúč

Kto: výhradne správca servera (kľúč je len v `configuration.py`). Nikto v rozhraní ho nevidí; v *Nastaveniach* je len jeho meno a odtlačok.
Kedy: vygeneruješ ho pred prvou inštaláciou. Vymieňaš ho pri podozrení z úniku alebo podľa firemnej politiky.
Závisí od: všetko, čo plugin šifruje, sa bez kľúča nedá prečítať. Kľúč preto musí byť zálohovaný oddelene od databázy.

4.1 Čo kľúč chráni

Pod kľúčom je uložené (šifrovanie AES-256-GCM, viazané na konkrétneho používateľa):

- hash PINu každého používateľa (PIN sa najprv hashuje Argon2id so soľou a až hash sa šifruje),
- tajomstvo 2FA (TOTP) každého používateľa,

- záložné kódy 2FA,
- SMTP heslo zo stránky Mail.

Kľúčom sa navyše počítajú odtlačky (nešifrujú sa): vyhľadávací index PINu pre osoby len s PIN-om a overovacie kódy domén. Výpis databázy samotný teda neobsahuje nič použiteľné, ani čo by sa dalo lámať offline.

4.2 Ako kľúč vygenerovať

```
# kým plugin ešte nebeží — obyčajný Python:
python3 -c "import base64,os; print(base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).decode())"

# alebo ľubovoľne dlhý náhodný text:
openssl rand -base64 64 | tr -d '\n'

# keď plugin už beží:
cd /opt/netbox/netbox && python manage.py userpin_generate_key --key-id k1
```

Príkaz `userpin_generate_key` kľúč len vypíše, nikam ho neukladá. `--key-id` je iba názov, ktorý dostane v konfigurácii (predvolene `k1`).

4.3 Aký kľúč plugin prijme

Tvar kľúča	Čo sa stane
base64 (urlsafe) reťazec, ktorý je presne 32 bajtov	použije sa priamo
akýkoľvek iný reťazec s **aspoň 32 znakmi**	32-bajtový kľúč sa z neho odvodí (HKDF-SHA256)
kratší reťazec	NetBox sa nespustí (chyba pri štarte)

Dlhší kľúč nie je silnejší: šifrovanie vždy používa 256 bitov. Rozhoduje, aby bol **náhodný** (nie vymyslené heslo). Názov kľúča (`k1`) nesmie byť prázdny ani obsahovať dvojbodku.

4.4 Zápis do konfigurácie

```
PLUGINS_CONFIG = {
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',      # pri jedinom kľúči sa dá vynechať
    },
}
```

4.5 Zálohovanie kľúča

> - Ulož kľúč **offline** (správca hesiel, trezor) a **nikdy do tej istej zálohy ako databázu**. Kto má oboje, môže dešifrovať.
> - **Keď sa kľúč stratí**, dáta NetBoxu ostanú nedotknuté, ale všetko, čo plugin pod kľúčom uložil, je nenávratne preč: PINy, 2FA, záložné kódy, SMTP heslo a prihlasovanie osôb len s PIN-om. Všetci si ich musia nastaviť znova.
> - Skontroluj, že záloha sedí: v *User PIN → Nastavenia* je karta **Šifrovací kľúč** s položkami *Aktívny kľúč*, *Odtlačok* a *Nastavené kľúče*. Odtlačok porovnaj s poznámkou pri offline zálohe.

4.6 Výmena kľúča (rotácia)

Pri rotácii sa všetky šifrované hodnoty prešifrujú novým kľúčom. Starý kľúč ostáva v konfigurácii, kým sa všetko nepresunie.

1. **Záloha databázy** (pre istotu).
2. Vygeneruj nový kľúč a ulož ho bokom.
3. V `configuration.py` pridaj nový kľúč **vedľa starého** a nastav ho ako aktívny:

```
'encryption_keys': {'k1': '<starý>', 'k2': '<nový>'},
'active_key_id': 'k2',
```

4. Reštartuj NetBox: `sudo systemctl restart netbox netbox-rq`.
5. Prešifruj: `python manage.py userpin_rotate_key`. Beží v jednej transakcii: ak čo i len jedna hodnota sa nedá dešifrovať, **nič sa nezmení** a príkaz vypíše, čo zlyhalo. Po úspechu zapíše do auditu udalosť o rotácii.
6. Over: `python manage.py userpin_check`.
7. **Starý kľúč odstráň až keď `userpin_check` napíše** *Everything decrypts with the active key; old keys can be removed.*

Prečo starý kľúč nemazať hneď: index osôb len s PIN-om sa presunie na nový kľúč až pri ďalšom prihlásení každej osoby. Kým sa niektorá neprihlási, čaká na starý kľúč. Príkaz to vypíše (*PIN-only accesses still on an old key: N*) a potom ešte *Do NOT remove the old key yet*.

4.7 Čo vypisuje `userpin_check`

Riadok	Význam
`Active key: k2 fingerprint …`	aktívny kľúč a jeho odtlačok
`OK: N, encrypted with a non-active key: M, failed: F, PIN-only accesses still on an old key: G`	N hodnôt sa dešifrovalo; M ešte používa starý kľúč; F sa nedá dešifrovať; G osôb len s PIN-om čaká na prihlásenie
chyba (príkaz skončí chybou)	aspoň jedna hodnota sa nedá dešifrovať: zlý alebo chýbajúci kľúč. Nemeň `k1` a pošli výpis

> Plugin kľúč nikdy nevytvorí ani neprepne sám. Chýbajúci alebo zlý kľúč skončí chybou, nie tichou zmenou.

5. E-maily: ako plugin posiela poštu

> **Kto nastavuje:** master a zástupcovia CORE s oprávnením upravovať nastavenia (stránka *Mail*). Server NetBoxu (`EMAIL` v `configuration.py`) nastavuje správca servera.
>
> **Kedy:** hneď po inštalácii. Bez nastavenej pošty plugin **neposiela žiadne e-maily**: nefunguje obnova zabudnutého PINu, pozvánky do rolí ani upozornenia.
>
> **Závisí od:** odosielateľ + SMTP server, **overená doména** príjemcu, adresa v účte príjemcu.

5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle

E-mail používateľovi odíde len keď sú splnené **všetky štyri** podmienky:

1. pošta je nastavená (pozri nižšie),
2. používateľ má v účte e-mailovú adresu,
3. doména tejto adresy je v zozname **overených** domén (kapitola Domény),
4. pre bezpečnostné upozornenia: vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* je zapnutý.

Ak niečo z toho chýba, e-mail sa **potichu neodošle** a akcia sa vykoná. Stav e-mailu používateľa vidno na stránke *Používatelia* v stĺpci E-mail: *bez e-mailu* (chýba adresa), *doména* (adresa mimo overených domén). Inak sa ukáže samotná adresa. Pri zlyhaní odoslania (napr. server nedostupný) sa zapíše do auditu udalosť *E-mail failed* s chybou; akcia, ktorá e-mail spustila, sa tým nepokazí.

5.2 Z čoho plugin posiela

Zdroj	Kedy sa použije	Čo musí byť nastavené
SMTP z tejto stránky	keď je vyplnený **SMTP server aj adresa odosielateľa**	stránka Mail → Nastavenie e-mailu
Konfigurácia NetBoxu	keď SMTP server na stránke Mail **nie je** vyplnený a NetBox má v `configuration.py` blok `EMAIL`	`EMAIL['SERVER']` a `EMAIL['FROM_EMAIL']` (alebo adresa odosielateľa zo stránky Mail)
nič	ani jedno nie je nastavené	stav *nenastavené*: plugin e-maily neposiela

Používatelia nikdy nezadávajú žiadne prihlasovacie údaje k pošte: používa sa jeden servisný účet.

5.3 Ako e-mail vyzerá

- Čistý text (bez HTML). Predmet má predponu `[NetBox PIN]` (napr. `[NetBox PIN] Your PIN was changed`).
- Na konci je pätička *NetBox User PIN. This is an automatic message.*
- Text je v jazyku z *Nastavení → Jazyk* (pre osoby len s PIN-om v jazyku, ktorý má nastavený ich prístup).
- Odosielateľ: *Meno odosielateľa* + adresa (predvolené meno *NetBox PIN*).

6. Stránka Mail

Kto ju vidí: CORE (master a zástupcovia). Ostatní stránku nemajú. Výnimka: ak existujú strážcovia ochrany aj aktívni zástupcovia CORE, superuser, ktorý nie je zástupca CORE, ju nevidí.

Kto môže meniť: master a zástupca CORE s oprávnením *Môže upravovať nastavenia* (zapína ho CORE na stránke CORE (zástupcovia)). Ostatní vidia stránku s nápisom *Iba na čítanie*.

Potvrdenie: uloženie vyžaduje PIN (a 2FA, ak je zapnuté *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia*). Test pripojenia a testovací e-mail potvrdenie nevyžadujú.

Štyri oči: ak je zapnuté schvaľovanie a voľba „… pre nastavenia a mailové nastavenia“ (predvolene zapnutá), uloženie nastavení pošty aj pridanie domény vytvoria žiadosť na schválenie druhou osobou.

6.1 Nastavenie e-mailu (polia)

Pole	Predvolené	Význam
Meno odosielateľa	NetBox PIN	zobrazí sa ako meno odosielateľa

E-mailová adresa odosielateľa	prázdne	napr. `netbox@firma.sk`. Povinná, ak je vyplnený SMTP server
SMTP server	prázdne	napr. `mail.firma.sk`. Prázdne = použije sa konfigurácia NetBoxu
SMTP port	25	1 až 65535
SMTP časový limit (s)	10	1 až 120
Šifrovanie	Vypnuté	*Vypnuté (zvyčajne port 25)*, *STARTTLS (zvyčajne port 587)*, *SSL/TLS (zvyčajne port 465)*
Automatické TLS	zapnuté	pri vypnutom šifrovaní sa STARTTLS použije, keď ho server ponúka
SMTP autentifikácia	vypnutá	ak je zapnutá, treba SMTP používateľa aj heslo
SMTP používateľ	prázdne	servisný účet, z ktorého sa pošta posiela
SMTP heslo	prázdne	uloží sa **zašifrované kľúčom** a nikdy sa nezobrazí; prázdne pole pri úprave = ponechať aktuálne. Pri zapnutej autentifikácii je povinné, ak ešte nie je uložené

Pri uložení plugin kontroluje: SMTP server bez adresy odosielateľa je chyba (*A sender address is needed together with the SMTP server*), autentifikácia bez používateľa alebo hesla je chyba.

6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN

Pole	Predvolené	Význam
Bezpečnostné upozornenia e-mailom	zapnuté	PIN nastavený / zmenený / resetovaný, zablokovanie, blížiaca sa expirácia, zmeny 2FA, zobrazenie záložných kódov. Vypnutie nemá vplyv na ostatné maily (kódy, pozvánky, roly, oblasti)
Samoobslužná obnova zabudnutého PINu	zapnutá	kód z e-mailu **a** kód 2FA spolu
Platnosť kódu na obnovu (minúty)	15	5 až 60; platí aj pre overovací kód domény a pre kód na zobrazenie záložných kódov

6.3 Stav a test pripojenia

Karta **Stav** ukáže *Používa sa*: *SMTP z tejto stránky*, *Konfigurácia NetBoxu* alebo *nenastavené*, a podľa toho server, účet (alebo *bez autentifikácie*) a odosielateľa. Tlačidlo **Test pripojenia** sa pripojí k SMTP serveru zo stránky (a prihlási sa) a napíše výsledok. Funguje len pre SMTP zo stránky Mail, nie pre konfiguráciu NetBoxu.

6.4 Testovací e-mail

Vyber príjemcu a stlač **Poslať testovací e-mail**. Vyberať sa dajú len používatelia, ktorí **smú používať PIN a majú e-mail v overenej doméne**; výber ukáže účet, meno aj adresu. Ak nikto nespĺňa podmienky, stránka to napíše. Výsledok: *Test e-mail sent to …* alebo chyba s odkazom na audit log.

7. Povolené e-mailové domény

Kto: ten, kto môže meniť nastavenia pošty (pozri vyššie).
Kedy: raz pre každú doménu, ktorá má dostávať e-maily. Pridať novú treba aj keď pribudne firma s inou doménou.
Závisí od: pošta musí byť nastavená a niekto s adresou v tej doméne musí vedieť prečítať kód.

Pošta ide **len na adresy v overených doménach**. Kým doména nie je overená, e-maily do nej neodídu (v zozname sa ukáže *neoverená – zatiaľ žiadne e-maily*; bez domén stojí *Žiadna doména – neposielajú sa žiadne e-maily*).

- Doména sa zapisuje napr. `@firma.sk` (zavináč môže byť aj chýbať; plugin ho odstráni a prevedie na malé písmená). Musí obsahovať bodku a nesmie obsahovať medzery.
- **Zhoda je presná:** `firma.sk` pustí `jan@firma.sk`, ale **nie** poddomény (`jan@mail.firma.sk`) ani podobné mená (`firma.sk.evil.com`).

7.1 Pridanie a overenie domény

1. V karte *Povolené e-mailové domény* napíš doménu a stlač **Pridať**. Hneď sa otvorí okno *Overenie domény*. (Ak je zapnuté schvaľovanie štyri oči, najprv sa pridanie musí schváliť.)
2. **1. Adresa v tejto doméne:** napíš jednu adresu, ktorá končí touto doménou, a stlač **Poslať kód**. Odíde e-mail s **8-miestnym kódom**.
3. **2. Kód z e-mailu:** zadaj kód a stlač **Overiť**.

Kód platí **Platnosť kódu na obnovu** minút (predvolene 15) a dá sa zadať najviac **5-krát** (potom treba poslať nový). Ak už kód máš, v okne je odkaz *Už máte kód? Zadajte ho priamo*. Pri úspechu sa uloží, kto doménu overil a cez akú adresu. Chyby: *The address must end with @doména*, *No mail server is configured*, *The code is wrong or expired*.

- **Znovu overiť** je dostupné kedykoľvek (napr. pre novú adresu); pri nej sa doména nezruší.
- **Odstránenie** (tlačidlo pri doméne, s potvrdením) doménu zruší okamžite: e-maily do nej prestanú ísť. Odstránenie schvaľovanie štyri oči nevyžaduje.
- Pridanie, overenie aj odstránenie sa zapisujú do auditu.

8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)

Tu sú maily o samotnom PINe a 2FA. E-maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN sú popísané pri ich kapitolách.

Predmet (anglicky; v nastavenom jazyku sa preloží)	Kto dostane a kedy	Vypína ho „Bezpečnostné upozornenia“?
Your PIN was set / was changed / was reset / was recovered	používateľ, po nastavení, zmene, resete správcom, obnove zabudnutého PINu	áno
Your PIN was suspended / Your PIN is active again	používateľ, keď správca pozastaví alebo obnoví jeho PIN	áno
Your PIN is locked	používateľ, po prekročení počtu zlých pokusov	áno

Your PIN expires soon	používateľ, **raz** pri vstupe do obdobia upozornenia (predvolene 14 dní pred koncom platnosti)	áno
Two-factor authentication enabled / disabled / reset	používateľ, pri zmene 2FA	áno
Your backup codes were viewed	používateľ, po zobrazení záložných kódov	áno
Reset of your PIN / two-factor authentication started	používateľ, keď správca spustí reset (musí ho potvrdiť v NetBoxe)	áno
Verification code	8-miestny kód na zobrazenie záložných kódov bez telefónu (platnosť podľa nastavenia, najviac 5 pokusov, nový kód najskôr po 60 s)	nie
PIN recovery code	8-miestny kód na obnovu zabudnutého PINu	nie
Domain verification	kód na overenie domény (na zadanú adresu)	nie
Test e-mail	vybraný príjemca zo stránky Mail	nie

> Vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* ovplyvňuje len prvých sedem riadkov. Kódy, pozvánky, maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN idú vždy, keď sú splnené podmienky na začiatku tejto časti (pošta, adresa, overená doména).

9. E-maily: keď nejdú

Príznak	Čo skontrolovať
Nikomu nič nechodí	Stránka Mail → karta *Stav*: je *Používa sa* iné než *nenastavené*? Potom **Test pripojenia** a **testovací e-mail**.
Test pripojenia hlási chybu	server, port, šifrovanie (port 25 bez šifrovania, 587 STARTTLS, 465 SSL/TLS), prihlasovacie údaje; z NetBoxu servera musí byť SMTP server dostupný.
Test prejde, niekomu mail nechodí	V zozname *Používatelia* pozri stĺpec E-mail: *bez e-mailu* alebo *doména* znamená, že adresa chýba alebo jej doména nie je overená.
Doménu som pridal, ale nechodia maily	Doména musí byť **overená**: v zozname má byť *overená*, nie *neoverená*.
Kód z e-mailu nepríde pri pridaní domény	Pošta nie je nastavená (*No mail server is configured*) alebo je zlá adresa. V audite je *E-mail failed* s chybou.
Bezpečnostné upozornenia nechodia, ostatné áno	Vypnutý vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom*.
Zhrnutia zmien osôb len s PIN-om nechodia	Nebeží `netbox-rq` (posiela ich fronta).

Všetky odoslané aj zlyhané e-maily sú v *Audit logu* (udalosti *E-mail sent* a *E-mail failed*, bez obsahu e-mailu).

10. Môj PIN

Kto: každý používateľ, ktorý smie používať PIN. Stránku *Môj PIN* vidí každý prihlásený.
Kedy: pri prvom použití, pri vypršaní platnosti (predvolene po 180 dňoch), po resete.
Závisí od: povolenie používať PIN (nižšie); 2FA a e-mail v overenej doméne pre obnovu zabudnutého PINu.

10.1 Kto smie používať PIN

Rozhoduje nastavenie *Kto smie používať PIN* (Nastavenia → Prístup a pravidlá PINu) a príznak pri každom používateľovi (stránka *Používatelia*):

Príznak používateľa	Režim „len výslovne povolení“ (predvolený)	Režim „všetci okrem zakázaných“
Povolený	smie	smie
Zakázaný	nesmie	nesmie
Podľa predvolenia (nové účty)	nesmie	smie

- **Superuser** smie vždy.
- Kto má **rolu** v správe PINov (CORE, vedúci, delegát) alebo čaká na prijatie pozvánky, smie vždy: PIN potrebuje na prijatie a na prácu.
- Kto nesmie, na stránke *Môj PIN* vidí *Povolené používať PIN: Nie – opýtajte sa správcu*.

10.2 Stránka Môj PIN

Položka	Čo ukazuje
Povolené používať PIN	Áno / Nie – opýtajte sa správcu
PIN	Aktívny / Nenastavený / Vyžaduje sa zmena
Naposledy zmenený; Platný do	dátum; počet dní do konca (*rotácia každých N dní*) alebo *vypršal*
Posledné úspešné použitie	dátum a čas
Zablokovanie	do kedy je účet zablokovaný (po prekročení zlých pokusov)
Odomknuté teraz	rozsah odomknutia (alebo *všetko*)
Požadovaná dĺžka	N číslic

Tlačidlá: **Zamknúť teraz** (okamžite zamkne všetko v tejto relácii), **Skúška rotácie** (vynúti zmenu vlastného PINu, aby si si vyskúšal postup), **Zabudnutý PIN**, **Zmeniť PIN** alebo **Nastaviť PIN**. Pod tým je *Posledná aktivita* (čas, udalosť, rozsah).

Upozornenia na stránke: *PIN vyprší o N dní* (so zmenou na jedno kliknutie), *2FA nie je nastavené*, *PIN je pozastavený*, *správca spustil reset*, *pozvánka do roly*.

10.3 Nastavenie a zmena PINu

- Len **číslice**, presne taká dĺžka, aká je v nastaveniach (*Dĺžka PINu*, predvolene 6, rozsah 4 až 12). Starý PIN inej dĺžky ostáva platný, kým sa nezmení.

- **Slabé PINy** sa odmietnu (ak je zapnuté *Blokovať slabé PINy*, predvolene áno): opakujúce sa číslice a vzory (`111111`, `121212`, `123123`), súvislé postupnosti nahor alebo nadol (`123456`, `654321`) a vlastný zoznam *Ďalšie blokované PINy* (po jednom na riadok alebo oddelené čiarkou).
- Nikto, ani správca, PIN neprečíta: správca ho môže len resetovať.
- Zmena alebo reset PINu **zruší všetky existujúce odomknutia** používateľa (vo všetkých reláciách).

10.4 Odomknutie

Chránená stránka vypýta PIN (*Zadajte PIN*). Po správnom PINe sa odomkne na *Trvanie odomknutia* minút (predvolene 15; 1 až 1440). Pri zapnutom *Predĺžiť odomknutie pri aktivite* (predvolene áno) každé zobrazenie chránenej stránky časovač znovu spustí, takže odomknutie vyprší po nečinnosti. *Rozsah odomknutia*: **jedno odomknutie pre všetko** (predvolené) alebo **osobitné podľa rozsahu** (plugin / oblasť). Voľba *Vyžadovať 2FA pri každom odomknutí* (predvolene vypnutá) vyžaduje aj kód 2FA; používateľ bez 2FA sa vtedy neodomkne.

Odomknutie neplatí, ak je PIN pozastavený, vypršal, alebo používateľ už nesmie používať PIN. Stránka *Test odomknutia* v menu je chránená vlastným rozsahom *test* a slúži na vyskúšanie.

10.5 Zlé pokusy a zablokovanie

Po *Max. neúspešných pokusoch* (predvolene 5; 1 až 50) sa účet zablokuje na *Trvanie zablokovania* minút (predvolene 30; až 7 dní). Zlé PINy a zlé kódy 2FA sa počítajú **zvlášť**: správny PIN nevynuluje zlé kódy 2FA a naopak. Počítanie prebieha pod zámkom riadku, takže paralelné hádanie zablokovanie neobíde. Zablokovaný vidí *Príliš veľa neúspešných pokusov. Skúste znova po …*. Odblokuje ho správca (*Zrušiť zablokovanie*) alebo uplynutie času.

10.6 Platnosť a rotácia

PIN platí *Max. vek PINu* dní (predvolene 180; 1 až 3650). *Upozornenie pred vypršaním* (predvolene 14 dní) pošle **raz** e-mail a ukáže upozornenie na stránke. Po vypršaní, alebo keď správca vynúti zmenu, treba PIN zmeniť pred ďalším použitím (*Vyžaduje sa zmena*). Pravidelné zmeny odporúča firemná politika, NIST SP 800-63B-4 ich neodporúča: nastav podľa svojich pravidiel.

10.7 Zabudnutý PIN (samoobsluha)

1. *Môj PIN → Zabudnutý PIN* (alebo odkaz *Zabudli ste PIN?* na stránke odomknutia) → **Poslať kód**. Prijíma sa len na adresu v overenej doméne. Pošle sa 8-miestny kód; platí *Platnosť kódu na obnovu* minút, najviac 5 pokusov, nový kód najskôr po 60 s.
2. Zadaj kód z e-mailu **a** kód 2FA (alebo záložný kód) a nový PIN. Po úspechu príde e-mail *Your PIN was recovered*.

Obnova sa neponúka (stránka vypíše dôvody), ak: je vypnutá, používateľ nesmie používať PIN, NetBox nevie posielať e-maily, účet nemá e-mail, e-mail nie je v overenej doméne, alebo nie je nastavené 2FA. Vtedy PIN resetuje správca. Obnova **nikdy neobíde 2FA**.

11. Dvojfaktorové overenie (2FA)

Kto: každý používateľ si ho nastavuje sám (*Môj PIN → Nastaviť 2FA*).

Kedy: čo najskôr: bez 2FA nemožno potvrdzovať administratívne akcie ani obnoviť zabudnutý PIN, a rolu (vedúci, delegát, zástupca CORE) nemožno prijať.

Závisí od: aplikácia na telefóne s TOTP (Microsoft / Google Authenticator a pod.), balík `segno` (QR kód).

1. *Nastaviť 2FA* → **1. Naskenuj aplikáciou** QR kód (alebo zadaj kľúč ručne: *Nemôžeš skenovať? Zadaj tento kľúč ručne*).
2. **2. Zadaj 6-miestny kód** z aplikácie. Hneď sa zobrazia záložné kódy (*Uložte si tieto kódy teraz*, tlačidlá *Kopírovať* a *Uložil som ich*).

- Kód TOTP sa prijme **len raz** (ochrana proti zopakovaniu).
- **Vypnutie 2FA** (*Môj PIN → Vypnúť 2FA*) vyžaduje PIN a kód 2FA. Bez 2FA nemožno potvrdzovať administratívne akcie ani samoobslužne obnoviť PIN. Príde e-mail *Two-factor authentication disabled*.

11.1 Záložné kódy

Jednorazové kódy namiesto aplikácie (napr. po strate telefónu). *Môj PIN → Zobraziť záložné kódy* vyžaduje PIN a buď **kód 2FA**, alebo (bez telefónu) **overovací kód z e-mailu** (*Nemáte telefón? Získajte overovací kód e-mailom*). Kódy sa ukážu len v prehliadači (použité sú označené *použitý*); **Vygenerovať nové kódy** všetky staré zneplatní. Samotné kódy sa nikdy neposielajú e-mailom. Po každom zobrazení príde používateľovi e-mail a zapíše sa do auditu.

11.2 Strata telefónu

1. Použi záložný kód.
2. Ak nemáš ani tie: iný správca spustí **Reset 2FA** (používateľ ho potvrdí PINom a nastaví nový telefón).
3. Ak nie je nikto, kto by to mohol urobiť (napr. master bez telefónu a kódov): správca servera spustí `python manage.py userpin_reset_2fa <používateľ>`. 2FA sa odstráni hneď a zapíše sa do auditu. Príkaz s presnými cestami ukazuje *Môj PIN* aj *Používatelia → Núdzovo: príkaz na serveri*.

11.3 Potvrdenie administratívnych akcií

Administratívna akcia sa potvrdzuje v okne priamo na stránke (*Potvrďte svoju totožnosť*): *Váš PIN* a *kód 2FA* (6 číslic z aplikácie, alebo záložný kód). Potvrdenie platí *Administratívne okno* minút (predvolene 5; 1 až 60) a akcia pokračuje bez opustenia stránky. Akcie delia na dve úrovne:

Úroveň	Čo vyžaduje	Príklady
Len PIN (predvolene)	PIN; pri zapnutom *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia* aj 2FA	uloženie Nastavení a Mailu, povoliť/zakázať PIN, zrušiť zablokovanie, vynútiť zmenu PINu, presuny medzi oddeleniami
PIN + 2FA	vždy aj 2FA	resety, pozastavenie, roly, zrušenie oddelenia

Ak vypneš *Vyžadovať PIN + 2FA pre administratívne akcie*, stačí PIN. Správa chránených oblastí sa potvrdzuje inak: PIN sa odomkne raz a 2FA sa pýta len každých *2FA sa pýta znova po* hodín (predvolene 8; 1 až 168), nie pri každej zmene.

12. Používatelia (stránka PINov)

Kto ju vidí: CORE (master a zástupcovia) všetkých; vedúci a delegáti len svoje oddelenie. Bežný používateľ stránku nemá.
Kedy: pri správe PINov: povoľovanie, resety, pozastavenie, zrušenie zablokovania.
Závisí od: rola správcu (kapitola Roly); potvrdenie PIN alebo PIN + 2FA pred prvou akciou.

Menu **User PIN → Používatelia**, nadpis *PINy používateľov*.

12.1 Filtre

- **Hľadanie** (meno, e-mail).
- **Stav:** Všetci / PIN aktívny / Zatiaľ bez PINu / Bez 2FA / Problém s e-mailom (chýba alebo doména) / Zablokovaní / Pozastavení / Nepovolení.
- **Oddelenie:** všetky / bez oddelenia / konkrétne. **Rola:** všetky / master / vedúci / delegát / pozvaný / bez roly.
- **Zobrazenie:** *Zoznam* alebo *Podľa oddelení* (strom: vedúci → delegáti → členovia; farby oddelenia: zelená = vedúci a aspoň 2 delegáti, žltá = chýbajú delegáti, červená blikajúca = chýba vedúci).

12.2 Stĺpce

Stĺpec	Hodnoty
Používateľ	účet (+ meno, ak je zapnuté *Zobrazovať meno a priezvisko*); značky *vy*, *master*, *vedúci*, *delegát*, *pozvaný*, *neaktívny*
Povolený	*povolený* / *zakázaný* / predvolené (rozhodne režim v Nastaveniach); *Áno* / *Nie* = či môže teraz používať PIN
PIN	*Aktívny*, *Nenastavený*, *musí zmeniť*, *pozastavený*, *čaká reset PINu*, *čaká reset 2FA*
2FA	Zapnuté / Vypnuté
E-mail	adresa, alebo *bez e-mailu* / *doména* (mimo overených domén): bez toho e-maily nechodia
Platný do	dátum alebo *vypršal* (a rotácia každých N dní)
Naposledy použitý; Zablokovanie	čas; do kedy je zablokovaný

12.3 Akcie pri používateľovi

Akcia	Potvrdenie	Čo urobí
Povoliť / **Zakázať** / **Podľa predvolenia**	PIN	nastaví príznak používateľa (viď tabuľku v kapitole Môj PIN). Pri zapnutých štyroch očiach s kategóriou „povoľovanie PINu“ vytvorí žiadosť
Reset PINu	PIN + 2FA	spustí reset; používateľ ho potvrdí vo vlastnej relácii **kódom 2FA** a nastaví nový PIN. Platí *Platnosť resetu správcom* hodín (predvolene 24). Starý PIN funguje, kým používateľ nepotvrdí
Reset 2FA	PIN + 2FA	spustí reset; používateľ ho potvrdí **PINom** a nastaví 2FA na novom telefóne
Zrušiť reset	PIN + 2FA	zruší čakajúci reset

Pozastaviť / Zrušiť pozastavenie	PIN + 2FA	PIN okamžite zablokuje (podozrenie z úniku, neprítomnosť), sám, bez druhej osoby; používateľ dostane e-mail
Zrušiť zablokovanie	PIN	zruší zablokovanie po zlých pokusoch
Vynútiť zmenu	PIN	pri ďalšom použití musí používateľ zmeniť PIN
Odstrániť PIN	PIN + 2FA	len pre používateľa **bez 2FA**, ktorý reset potvrdiť nemôže: PIN sa odstráni a pri najbližšej výzve si nastaví nový. Ak má 2FA, treba spustiť reset

> Reset nikdy neprezradí nový PIN správcovi. Reset začne správca a dokončí ho používateľ sám.

12.4 Kto koho smie spravovať

Správca	Koho smie spravovať
Master (superuser)	všetkých okrem seba
Zástupca CORE	všetkých okrem mastera, iných zástupcov CORE a seba
Vedúci oddelenia	členov svojho oddelenia okrem seba a iných vedúcich
Delegát oddelenia	členov svojho oddelenia, ktorí **nemajú žiadnu rolu**

Nikto nespravuje sám seba (svoj PIN mení v *Môj PIN*). Pri pokuse o zakázanú akciu stránka odpovie: *Delegáti nemôžu spravovať mastera, iných delegátov ani seba.*

12.5 Núdzový reset 2FA

V menu *Akcie* pri používateľovi je *Núdzovo: príkaz na serveri (2FA)*: hotový príkaz `userpin_reset_2fa` na spustenie ako root. Použi ho len keď bežný postup (reset potvrdený používateľom PINom) nie je možný. 2FA sa odstráni okamžite a udalosť sa zapíše do auditu.

13. Roly: CORE a oddelenia

> **Kto:** master (superuser) vymenúva zástupcov CORE. CORE zakladá oddelenia a vymenúva vedúcich. Vedúci pozývajú delegátov. Delegát spravuje členov bez roly.
>
> **Kedy:** keď PINy nespravuje jeden človek, ale viacero: po jedinej inštalácii stačí master.
>
> **Závisí od:** PIN a 2FA každého nositeľa roly, e-mail v overenej doméne (pozvánka), nastavená pošta, bežiaci `netbox-rq` (pripomienky, vypršanie pozvánok).

```
CORE        master (superuseri) + zástupcovia CORE       spravuje všetkých
Oddelenie   vedúci + delegáti (min. 2) + členovia          PINy členov oddelenia
```

13.1 Kto čo vidí a robí

Menu	Master	Zástupca CORE	Vedúci	Delegát	Používateľ
Môj PIN, Moje roly	✓	✓	✓	✓	✓
Používatelia	všetci	všetci	vlastné oddelenie	vlastné oddelenie	–

Oddelenia	všetko	všetko	vlastné: pozvať delegátov, odovzdať, žiadať o presun	vlastné: čítať, s druhým delegátom pozvať a odovzdať	–
Audit log, Schvaľovania	všetko	všetko	vlastné oddelenie	vlastné oddelenie	–
Nastavenia, Mail	úprava	čítanie (úprava s oprávnením)	–	–	–
CORE (zástupcovia)	✓	–	–	–	–

Kto koho smie spravovať (akcie na stránke Používatelia) je v kapitole Používatelia.

13.2 Pozvánka na rolu

Každá rola (zástupca CORE, vedúci, delegát, dočasný vedúci, náhrada) je **pozvánka**:

1. Pozývajúci vyberie používateľa a **platnosť pozvánky: 12, 24, 36 alebo 48 hodín** (inú hodnotu stránka odmietne).
2. Pozvanému príde e-mail s vysvetlením roly a zodpovednosti, odkazom a kódom, a upozornenie vo zvončeku.
3. Pozvaný otvorí pozvánku. Ak ešte nemá PIN alebo 2FA, stránka ho najprv odošle ich **nastaviť** (*Najprv nastavte* PIN a 2FA) a potom sa vráti.
4. Pozvaný pozvánku **prijme** kódom z e-mailu, svojím PINom a kódom 2FA (kód sa dá zadať najviac 5-krát) alebo ju **odmietne**. Až prijatím rola začne platiť.

Kto môže byť pozvaný: aktívny používateľ, ktorý nie je superuser (master rolu nepotrebuje), nemá zakázaný PIN, **má e-mail v overenej doméne a pošta je nastavená** (inak by pozvánka nedorazila; stránka to odmietne a napíše prečo), nemá už rovnakú rolu ani otvorenú pozvánku. Zástupca CORE nemôže mať rolu v oddelení; človek v inom oddelení musí byť najprv presunutý. **Delegát sa dá pozvať až keď má oddelenie vedúceho**: najprv vedúci, potom delegáti. Ak pozvánka vyprší, dá sa poslať znova (*Poslať znova*) alebo zrušiť.

13.3 Minimum a zánik roly

- **Minimum:** so zapnutými štyrmi očami aspoň **2 zástupcovia CORE**; každé oddelenie **vedúci a aspoň 2 delegáti**.
- **Odstúpenie:** nositeľ roly ju vzdá v *Moje roly*. Pod minimum rola ostáva v platnosti (*odstupuje*), kým neprijme náhrada. Nadriadení sa dozvedia e-mailom (delegáta vedúci, vedúceho CORE, zástupcu CORE master).
- **Odstránenie / výmena** (tlačidlo *Odstrániť / nahradiť*): pod minimum len spolu s náhradou, stará osoba ostáva, kým náhrada neprijme. **Riadny vedúci** sa končí hneď (oddelenie dočasne spravuje CORE, kým nový vedúci pozvánku neprijme).
- Oddelenie bez aktívneho vedúceho hlási *The department has no active head – CORE manages it until a head accepts the invitation.*

13.4 Zástupcovia CORE (stránka CORE (zástupcovia), len master)

- **Pozvať zástupcu** (s voľbou *Môže upravovať nastavenia*).
- Pri zástupcovi: **Povoliť nastavenia** / **Len na čítanie** (prepne, či smie meniť Nastavenia a Mail), **Odstrániť / nahradiť**, **Poslať znova**, **Zrušiť**. Dole je *História*.
- Stránka ukazuje počet aktívnych zástupcov a či sú zapnuté štyri oči (potrebujú aspoň 2).

- Zástupca vidí všetkých používateľov a oddelenia (po potvrdení PIN + 2FA), zakladá oddelenia a vymenúva vedúcich. Nespravuje mastera ani iných zástupcov.

13.5 Oddelenia

Stránka **Oddelenia**: tabuľka (oddelenie, vedúci, delegáti, členovia; *bez vedúceho – spravuje CORE*), čakajúce presuny na rozhodnutie, počet aktívnych používateľov bez oddelenia (spravuje ich len CORE) a formulár **Nové oddelenie** (názov musí byť jedinečný). Detail oddelenia:

Časť	Čo robí a kto
Vedúci a delegáti	tabuľka (osoba, rola, stav; *dočasný vedúci* s „namiesto …“); *Pozvať vedúceho* / *Nahradiť vedúceho* (CORE); *Pozvať delegáta* (vedúci, CORE; delegát potrebuje druhého delegáta, vedúceho alebo CORE na potvrdenie)
Dočasné odovzdanie vedúceho	pozvánka člena oddelenia na **dočasného vedúceho do dátumu** (dovolenka, choroba). Člen ju musí **prijať**. Vedúci a CORE bez obmedzenia dĺžky; **dvaja delegáti spolu najviac na 30 dní**, keď vedúci nie je dostupný. Naraz môže byť len jedno. Celé oddelenie dostane e-mail a deň vopred pripomienku. Po dátume sa práva vrátia sami (systémová úloha každých 5 minút). Predčasne: *Ukončiť odovzdanie*
Členovia	tabuľka členov (PIN, 2FA, e-mail, rola); odkaz *Spravovať PINy členov*
Presuny	pozri nižšie
Zrušiť oddelenie	CORE (PIN + 2FA). Všetky roly sa ukončia, členovia dostanú e-mail; ich vlastný PIN to neovplyvní
História	zmeny rolí v oddelení

13.6 Presuny medzi oddeleniami

- **CORE presúva priamo.** Vedúci o presun **žiada** (*Žiadať o presun*); o žiadosti rozhoduje vedúci druhého oddelenia (u ľudí bez oddelenia CORE; ak druhé oddelenie nemá vedúceho, rozhoduje CORE).
- Žiadosť platí *Platnosť žiadosti* minút (predvolene 24 hodín); rozhodujúci ju **schváli** alebo **zamietne**, žiadateľ ju môže **zrušiť**. Rozhodujúci dostane e-mail a upozornenie. Pre človeka môže čakať len jeden presun.
- Presunutý, obaja vedúci a obe oddelenia sa dozvedia e-mailom. Delegáta potrebného do minima nemožno presunúť pred príchodom náhrady.
- Člen sa dá priradiť k oddeleniu aj z formulára *Dostať niekoho do tohto oddelenia*.

13.7 Moje roly

Každý vidí, do ktorého oddelenia patrí, svoje roly (čo to znamená a aká je zodpovednosť), čakajúcu pozvánku, upozornenie o dočasnom odovzdaní a stav odstúpenia, a môže rolu **vzdať**. Rola sa synchronizuje do oprávnení NetBoxu s názvami `User PIN: …`: neupravuj ich ručne.

14. Schvaľovanie „štyri oči“

Kto zapína: ten, kto môže meniť Nastavenia (master, zástupca CORE s oprávnením).
Kedy: keď má citlivú zmenu potvrdiť druhá osoba.
Závisí od: aspoň **dvaja aktívni zástupcovia CORE** s PINom a 2FA; bez nich sa zapnúť nedá.

14.1 Zapnutie a kategórie

Nastavenia → *Schvaľovanie „štyri oči“* (predvolene vypnuté). Po zapnutí sa vyberie, na čo sa vzťahuje:

Kategória	Predvolene	Ktoré akcie vytvoria žiadosť
… pre roly (CORE, vedúci a delegáti)	áno	pozvať do roly, ukončiť alebo nahradiť rolu, zmeniť oprávnenie zástupcu upravovať nastavenia, zrušiť oddelenie
… pre nastavenia a mailové nastavenia	áno	uloženie Nastavení, uloženie Mailu, pridanie povolenej domény
… pre povoľovanie / zakazovanie PINu	nie	Povoliť / Zakázať / Podľa predvolenia pri používateľovi

- **Zapnutie** vyžaduje aspoň 2 aktívnych zástupcov CORE. Informuje sa zástupcov (e-mail *Four-eyes approval switched on*).
- **Vypnutie** sa **nedá**, kým existuje oddelenie. Vypnutie vyžaduje dvoch ľudí a **ukončí delegovanie CORE**: zástupcovia sa dozvedia e-mailom a odvtedy spravujú len svoj vlastný PIN.

14.2 Priebeh žiadosti

1. Žiadateľ urobí zmenu: zobrazí sa žiadosť *Žiadosť štyroch očí č. N* s dôvodom. Žiadateľ ju potvrdí PINom + 2FA (*Potvrdiť svoju žiadosť*).
2. Iná oprávnená osoba dostane upozornenie vo zvončeku a e-mail. Oprávnení sú: master a zástupcovia CORE; pri žiadosti oddelenia aj jeho vedúci a delegáti.
3. Otvorí *Schvaľovania* (alebo odkaz) a **Potvrdí** alebo **Zamietne** svojím PINom + 2FA. Nemožno hlasovať dvakrát.
4. Stránka žiadosti sa sama obnovuje a obaja vidia potvrdenia (kto, čas, IP). Hneď po druhom potvrdení sa zmena vykoná.

- Žiadosť platí *Platnosť žiadosti* minút (predvolene 1440 = 24 h; 5 až 10080) a potom vyprší.
- Žiadateľ ju môže **zrušiť**. Zamietnutie sa oznámi e-mailom.
- **Break-glass** (predvolene vypnuté, *Povoliť break-glass pre mastera*): superuser smie žiadosť v nevyhnutnom prípade vykonať **sám** s dôvodom (*Vykonať sám*). Všetci správcovia a delegáti dostanú e-mail a v audite je to označené.

Stránka **Schvaľovania (štyri oči)**: *Čakajúce* (zmena, žiadateľ, potvrdené, platí do; *Potvrdiť*/*Otvoriť*) a *História* (zmena, žiadateľ, potvrdil, stav, dokončené). Ak je schvaľovanie vypnuté, stránka to hlási.

15. Audit log

Kto ho vidí: CORE (master a zástupcovia) všetko; vedúci a delegáti len udalosti ľudí zo svojho oddelenia a svoje.
Kedy: pri vyšetrovaní, kto čo urobil a kedy.
Závisí od: nič: zapisuje sa vždy.

Menu **User PIN → Audit log** (*Audit log PINov*). Záznamy sa len pridávajú (nedajú sa meniť) a **nikdy neobsahujú PIN, hash ani kód**. Stránka má 50 záznamov na stranu a filtre: *Používateľ* (text: účet alebo ten, kto akciu urobil) a *Udalosť* (výber z typov). Stĺpce: *Čas*, *Používateľ*, *Udalosť*, *Kto*, *Rozsah*, *Detail*.

15.1 Čo sa zapisuje

Oblasť	Udalosti
PIN	nastavený, zmenený, resetovaný, overený, nesprávny, zablokovaný, odmietnutý (zablokovaný), zrušené zablokovanie, vynútená zmena, pozastavený, obnovený, zamknutý, nepovolený
2FA	zapnuté, vypnuté, resetované, nesprávny kód, použitý záložný kód, nové záložné kódy, zobrazené záložné kódy
Potvrdenie a obnova	potvrdenie (úspech aj zlyhanie), poslaný/správny/nesprávny kód na obnovu, poslaný overovací kód e-mailom, reset spustený / dokončený / zrušený
E-mail	e-mail odoslaný / zlyhal, doména pridaná / overená / zlyhalo overenie / odstránená
Roly a oddelenia	pozvanie, prijatie, odmietnutie, vypršanie, odstupovanie, ukončenie, dočasné odovzdanie, návrat, zástupca pridaný/odobraný/zmenený, oddelenie vytvorené/zrušené, člen pridaný/odobraný, presun (žiadosť, schválenie, zamietnutie)
Schvaľovanie	žiadosť, potvrdenie, zamietnutie, zrušenie, vykonanie, break-glass
Nastavenia a kľúče	zmena nastavení (aj výnimiek a ochrany), rotácia kľúča, chyby
Oblasti	oblasť vytvorená/zmenená/zmazaná, správca pridaný/odobraný, žiadosť, udelenie, zamietnutie, odvolanie, zrušenie, odmietnutý prístup, strážca pridaný/odobraný, ochrana zapnutá/vypnutá
Osoby len s PIN-om	vytvorenie, pozvánka, prihlásenie, nesprávny PIN, nový PIN, reset, odvolanie, zmazanie, zablokovanie a odblokovanie, pravidlá, žiadosť o odblokovanie, koniec platnosti a upozornenie naň, správca, pracovný čas

16. Nastavenia

Kto ich vidí: CORE (master a zástupcovia). Ostatní ich nemajú. (Ak existujú strážcovia aj aktívni zástupcovia CORE, superuser, ktorý nie je zástupca CORE, ich nevidí.)

Kto môže meniť: master a zástupca CORE s oprávnením *Môže upravovať nastavenia*. Ostatní vidia stránku s nápisom *Iba na čítanie*.

Potvrdenie: uloženie vyžaduje PIN (a 2FA pri zapnutom *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia*). So zapnutými štyrmi očami a kategóriou „nastavenia“ vytvorí žiadosť.

Kedy: po inštalácii a pri zmene firemnej politiky.

Menu **User PIN → Nastavenia** (*Nastavenia PINu*). Stránka má karty: Všeobecné, Prístup a pravidlá PINu, Rotácia, Odomknutie, Ochrana, Schvaľovanie štyri oči, Chránené oblasti a dole *Šifrovací kľúč* (aktívny kľúč, odtlačok, nastavené kľúče). **Pošta** (SMTP, domény, upozornenia, obnova zabudnutého PINu) je na osobitnej stránke *Mail*; **Zakázať všetko, čo nie je povolené** a ďalšie voľby ochrany sú na stránke *Chránené oblasti*; pravidlá osôb len s PIN-om sú na stránke *Ľudia len s PIN-om*.

16.1 Všeobecné

Voľba	Predvolené	Význam
Jazyk	English	jazyk stránok pluginu a e-mailov: *English* alebo *Slovenčina*
Zobrazovať meno a priezvisko	áno	meno vedľa účtu (Používatelia, CORE, Oddelenia, príjemcovia e-mailov)

16.2 Prístup a pravidlá PINu

Voľba	Predvolené	Význam
Kto smie používať PIN	len výslovne povolení	*Len výslovne povolení* alebo *Všetci, okrem zakázaných*. Povolenie pre jednotlivca je na stránke Používatelia. Superuseri smú vždy
Dĺžka PINu	6	počet číslic, 4 až 12. Staré PINy inej dĺžky platia, kým sa nezmenia
Blokovať slabé PINy	áno	odmietne opakované číslice (111111), postupnosti (123456) a vzory (121212)
Ďalšie blokované PINy	prázdne	vlastný zoznam; jeden na riadok alebo oddelené čiarkou

16.3 Rotácia

Voľba	Predvolené	Význam
Max. vek PINu (dni)	180	1 až 3650; po uplynutí treba PIN zmeniť
Upozornenie pred vypršaním (dni)	14	0 až 365; raz pošle e-mail a ukáže upozornenie

16.4 Odomknutie

Voľba	Predvolené	Význam
Trvanie odomknutia (minúty)	15	1 až 1440
Predĺžiť odomknutie pri aktivite	áno	každé zobrazenie chránenej stránky obnoví časovač (vyprší po nečinnosti)
Rozsah odomknutia	jedno odomknutie pre všetko	alebo osobitné odomknutie podľa rozsahu (plugin / oblasť)
Vyžadovať 2FA pri každom odomknutí	nie	PIN aj kód 2FA

16.5 Ochrana

Voľba	Predvolené	Význam
Max. neúspešných pokusov	5	1 až 50; PIN a 2FA sa počítajú zvlášť
Trvanie zablokovania (minúty)	30	1 až 10080 (7 dní)
Vyžadovať PIN + 2FA pre administratívne akcie	áno	povoliť/zakázať, reset, vynútiť zmenu, nastavenia a delegáti vyžadujú čerstvé potvrdenie; keď je vypnuté, stačí PIN
Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia	nie	vypnuté: Nastavenia, Mail a každodenné akcie vyžadujú len PIN. Resety, pozastavenie a roly vždy PIN + 2FA
Administratívne okno (minúty)	5	1 až 60; ako dlho platí potvrdenie
2FA sa pýta znova po (hodiny)	8	1 až 168; pri správe chránených oblastí
Platnosť resetu správcom (hodiny)	24	1 až 336; ako dlho má používateľ na potvrdenie resetu

16.6 Schvaľovanie štyri oči

Voľba	Predvolené	Význam

Schvaľovanie štyri oči	nie	zapnutie vyžaduje 2 aktívnych zástupcov CORE; vypnúť sa nedá, kým existuje oddelenie
… pre roly	áno	pozri kapitolu Schvaľovanie
… pre nastavenia a mailové nastavenia	áno	vrátane pridania domény
… pre povoľovanie / zakazovanie PINu	nie	
Platnosť žiadosti (minúty)	1440	5 až 10080; platí aj pre žiadosti o presun
Povoliť break-glass pre mastera	nie	superuser môže žiadosť vykonať sám s dôvodom

Uloženie hlási chybu, ak zapínaš štyri oči bez dvoch aktívnych zástupcov CORE (*At least two active CORE deputies with PIN and 2FA are needed*) alebo ich vypínaš pri existujúcom oddelení.

16.7 Chránené oblasti

Voľba	Predvolené	Význam
Chrániť oblasti a objekty	nie	oblasti definované na stránke Chránené oblasti začnú platiť. Pluginy s vlastnou „PIN integráciou“ sú chránené, keď je zapnutý ich vlastný prepínač, aj keď je táto voľba vypnutá. **Vypnúť sa nedá, kým sú aktívne oblasti so správcami**

16.8 Čo je na iných stránkach

Voľba	Kde
Bezpečnostné upozornenia e-mailom; Samoobslužná obnova; Platnosť kódu na obnovu	Mail
Zakázať všetko, čo nie je povolené; Čo sa nepovolené zobrazuje (A / B); Používatelia smú žiadať o prístup; Používatelia smú vytvoriť vlastný API kľúč	Chránené oblasti (karta Ochrana)
Adresa prihlásenia osôb len s PIN-om; zlé PINy; e-maily; pracovný čas	Ľudia len s PIN-om

17. Chránené oblasti

Kto: stránku *Chránené oblasti* vidí strážca ochrany, správca úseku a (kým nie je strážca) CORE / master. Oblasti zakladá a ciele pridáva len **strážca** (kým nie je, tak CORE / master). Skupiny, polia a členov spravuje strážca alebo správca príslušného úseku.

Kedy: keď má určitá časť NetBoxu (aplikácia alebo typ objektu, napr. DCIM › Device, Tenancy › Tenant) vidieť a meniť len ten, kto dostal prístup.

Závisí od: zapnutá ochrana (kapitola Ochrana), aspoň jeden strážca, správcovia úsekov s PINom a 2FA, a pre žiadosti pošta (kapitola E-maily).

17.1 Základná myšlienka

Oblasť chráni **typ objektu** (`dcim.device`) alebo celú **aplikáciu** (`dcim`). V chránenej oblasti **nikto nie je boh**: rolu ani oprávnenia používateľa v NetBoxe plugin vôbec nezohľadňuje, rozhoduje **skupina**, do ktorej ho zaradil strážca alebo správca úseku, aj keď ide o superusera. Dvere (položka menu, karta) vidí

každý; kto nemá kľúč, je pri vstupe odmietnutý a dozvie sa, kto prístup spravuje (stránka „Táto oblasť je chránená“). Do oblasti nemožno vložiť citlivé aplikácie (`users`, `auth`, `core` a pod.) inak ako strážca.

17.2 Stránka Chránené oblasti

- **Karta Ochrana**: stav ZAP/VYP a prepínač (kapitola Ochrana).
- **Správcovia ochrany** (strážcovia), **Výnimky**, **Čo používatelia vidia**: kapitola Ochrana.
- **Čo je nastavené**: zoznam chránených aplikácií a typov objektov. Pri každom je počet členov, skupín, správcov (*zatiaľ bez správcu*) a tlačidlá *Otvoriť* a *Zmazať* (*Odstrániť ochranu tohto typu objektu? Jeho skupiny a prístupy sa zmažú.*).
- **Pridať aplikáciu alebo typ objektu**: vyber zo zoznamu a *Pridať*. Pridanie len pripraví štruktúru: **nikto nedostane prístup**, kým nevytvoríš skupinu a nezaradíš do nej používateľov. Kým oblasť nemá správcu, vidia ju len strážcovia.
- Hore je počet *žiadostí o prístup čakajúcich na rozhodnutie*. Ak je ochrana vlastných oblastí vypnutá, stránka to hlási (*Nastavenia → Chránené oblasti*); oblasti pluginov s „PIN integráciou“ chránia hneď, ako sa integrácia plugin zapne.

17.3 Detail oblasti

Časť	Čo je to
Čaká na rozhodnutie	žiadosti o prístup (používateľ, kedy žiadal, čo žiadal, prečo, čo presne). Tlačidlá *Rozhodnúť* a *Zamietnuť*
Skupiny	pomenované sady práv. *Nová skupina* → názov → *Vytvoriť skupinu*; otvor ju a nastav práva, záložky, polia a členov
Používatelia	kto je v ktorej skupine, *do kedy* (alebo *bez časového limitu*) a tlačidlo *Odobrať*
Správcovia úsekov	kto rozhoduje o oblasti; pozri kapitolu Správcovia úsekov
Nastavenia oblasti	názov, popis, *Najdlhší dočasný prístup (hodiny)* (predvolene 24, najviac 720), *Aktívny*, *Čo nie je povolené* (podľa nastavení / A dvere / B skryté): platí pre položky menu a karty tejto oblasti. Tlačidlo *Zmazať oblasť*: objekty sa vrátia pod oprávnenia NetBoxu

Skupina je pre jeden typ objektu. Používateľ je v **jednej skupine na typ**: pridanie do inej ho presunie a odchod z poslednej znamená žiadny prístup. Prístup môže byť dočasný (*do*) alebo bez limitu; dočasný trvá 1 hodinu až *Najdlhší dočasný prístup* hodín. Používateľ môže svoj prístup sám ukončiť (*Môj prístup → Ukončiť môj prístup*); ostatným ho odoberá strážca alebo správca.

17.4 Skupina: práva

Stránka skupiny (*Skupina*) má tieto časti:

Časť	Voľby
Názov skupiny	text
Prístup	*Nevidí* / *Len čítať* / *Čítať a zapisovať*. Kto smie zapisovať, smie aj čítať
Ďalšie práva	*Smie mazať*; *Smie importovať* (potrebuje aj zapisovanie, tlačidlo Import); *Smie exportovať*. Bez nich sa tlačidlá Import / Export nevykreslia a stránky odpovedia „bez prístupu“
Práva pluginu	ak plugin definuje vlastné práva (napr. *config*), ponúknu sa ako ďalšie zaškrtávacie polia

Zákaz (*vyhráva nad každým povolením*)	právo, ktoré skupina nikdy nemá, aj keď by ho dostala inak
Záložky stránky	pri každej systémovej záložke detailu (Interfaces, Config Context, Changelog …) *Skryté* / *Viditeľné*. Hlavná stránka je vždy povolená. Záložky pluginu sa riadia oblasťou toho pluginu
Členovia	*Pridať používateľov do skupiny*; tlačidlo *Odobrať*

Záložka, ktorá vypisuje **iné objekty** (rozhrania zariadenia), potrebuje právo aj na ich typ; pri zapnutej ochrane musí byť aj ten typ v nejakej oblasti.

17.5 Skupina: záznamy, ktoré vidí

Voľba	Význam
Nenastavené (nevidí žiadny záznam)	východisko: členovia nevidia žiadny riadok
Všetky záznamy	členovia vidia všetky riadky tohto typu
Len podľa podmienok	vidia len riadky, ktoré vyhovujú podmienkam

- **Povolené**: viac hodnôt jednej podmienky sú alternatívy (*agg* alebo *core*); viac podmienok musí platiť **všetky naraz**. Bez podmienky skupina nevidí nič.
- **Zakázané**: záznamy, ktoré vyhovujú niektorej z týchto podmienok, sa **nikdy nezobrazia**, nech ich povoľuje čokoľvek.
- Podmienka = *pole* + *operátor* + hodnota. Operátory: *je*, *nie je*, *obsahuje*, *neobsahuje*, *začína na*, *je jedno z*, *nie je jedno z*. Pri poli s výberom alebo väzbou sa hodnoty vyberajú zo zoznamu.

17.6 Polia

Pre skupinu (alebo pre každého v oblasti) a typ objektu je každé pole:

Režim	Význam
Podľa práv (predvolené)	kto smie pridávať alebo meniť, vidí a zapisuje každé pole; kto len číta, číta
Skryté	pole sa používateľovi nezobrazí
Len na čítanie	vidí, nemôže meniť
Čítať a zapisovať	vidí aj mení

- Stránka **Polia** (*Pravidlá pre* skupinu alebo používateľa + typ objektu): rozbaľ skupinu a nastav pole po poli, alebo naraz *Nastaviť všetky zobrazené polia* (pôsobí na polia, ktoré nechalo hľadanie), potom *Uložiť pravidlá*.
- Voľba **Skryté pred všetkými v oblasti** skryje pole pred každým v oblasti vrátane správcov.
- **Vlastné polia prepojené na iné objekty** sa dajú obmedziť na hodnoty podľa podmienky (*Hodnoty musia obsahovať*, alebo tlačidlom *Podmienky*: *obsahuje*, *začína na*, *je jedno z*; viac hodnôt ako štítky). Napríklad zariadenie vyberie len také, ktorého názov obsahuje `PRINTER`. Podmienka sa overí aj pri uložení. Neplatí pre pevné polia.
- Skryté vlastné pole **si ponechá uložené dáta** (uloženie objektu ich nikdy nevymaže).

Kde sa pravidlá uplatnia	vlastné polia	polia modelu
detail objektu	skryté / filter hodnôt	**nepokryté** (NetBox kreslí pevné polia ručne)

formuláre úprav	odstránené / zakázané; výber sa zúži	odstránené / zakázané
tabuľky	stĺpec odstránený	stĺpec odstránený
REST API	vynechané / filter / zápis ignorovaný	vynechané / len čítanie

17.7 Záložky detailu a karty

Stránka *Záložky detailu* určuje, ktoré záložky detailu objektu (Interfaces, Config Context, Changelog …) smie používateľ otvoriť. Hlavná stránka je vždy povolená. Nový prístup povoľuje len hlavnú stránku. Správca úseku otvorí každú záložku.

17.8 Žiadosť o prístup

1. Používateľ, ktorému je cesta zatvorená, vidí stránku „Táto oblasť je chránená“ (kto prístup spravuje, čo sa zablokovalo, čo tu môže robiť: *Zmeniť heslo*, *Môj PIN*, *Moje API kľúče*). Zaškrtne **čo potrebuje** (zobraziť / pridať / zmeniť / zmazať), napíše **prečo** a **čo presne** (sekcia, skupina, objekt) a stlačí *Požiadať o prístup*.
2. E-mail s odkazom dostane **správca úseku a strážcovia**; ak oblasť pre typ ešte neexistuje, len strážcovia. Odkaz otvorí stránku *Žiadosť o prístup* (kto, čo, prečo, kedy).
3. Rozhodujúci vyberie **skupinu**, do ktorej používateľa zaradí (alebo *Nová skupina* s názvom), **práva na udelenie** a **na ako dlho**, a stlačí *Schváliť* alebo *Zamietnuť*. Ak pre typ ešte neexistuje oblasť, schválenie ju vytvorí (bez správcov: ich treba určiť ručne) a používateľa pridá.
4. Žiadateľ dostane e-mail o rozhodnutí (aj strážcovia a správca). Čakajúcu žiadosť môže **zrušiť** v *Môj prístup → Moje žiadosti*.

- O vlastnej žiadosti nikto nerozhoduje. Žiadať môže len jedna čakajúca žiadosť na používateľa, oblasť a typ.
- Žiadosti sa dajú vypnúť (*Používatelia smú žiadať o prístup*): vtedy žiadosť robia len správcovia. Osoby len s PIN-om žiadať nemôžu.
- Používateľ bez PINu je pri vstupe poslaný vytvoriť si ho (bez 2FA) a potom pokračuje.

17.9 Môj prístup

Menu *Môj prístup*: **Môj prístup k chráneným oblastiam** (oblasť, profil, do kedy, *Ukončiť môj prístup*), úseky, ktorých si správcom, a **Moje žiadosti** (oblasť, kedy, stav, *Zrušiť*). Hore je počet žiadostí čakajúcich na tvoje rozhodnutie.

17.10 Čo sa vynucuje

Kde	Ako
Stránky NetBoxu (zoznamy, detaily, pridať/upraviť/zmazať, hromadné akcie, stránky pluginov)	middleware odmietne bez práva (*zobraziť* na čítanie, *pridať / zmeniť / zmazať* podľa druhu stránky); PIN musí byť odomknutý
Riadky	obalené `RestrictedQuerySet.restrict`: v chránenej oblasti vráti riadky, ktoré povoľuje skupina (bez nej žiadne): zoznamy, detaily, REST API, rozbaľovacie zoznamy
REST API a GraphQL	odmietnuté bez práva (403 JSON)
Menu a karty	`has_perm` odpovedá podľa prístupov z PINu

Záznam zmien, žurnál, prílohy	nikdy neukážu riadky objektov, ktoré používateľ nesmie vidieť

Nepokryté: filtre v zoznamoch (`?cf_nazov=…`), exporty, pevné polia detailu a zoznamy miešajúce viac typov. Kto má root / DB prístup na server, obíde akýkoľvek plugin: odpoveďou je audit, nie technický zámok.

17.11 Oblasť pluginu

Plugin si môže zaregistrovať vlastnú oblasť (`areas.register(...)`) s vlastnými právami a profilmi. Je chránená, keď je zapnutý jeho prepínač „PIN integrácia“, aj bez globálneho *Chrániť oblasti a objekty*. Pozri kapitolu Použitie z iného pluginu.

18. Globálna ochrana (ZAP / VYP) a strážcovia

Kto: len **strážcovia ochrany**. Kým nie je žiadny strážca, prvého vymenuje CORE / master.
Kedy: keď chceš, aby sa všetko, čo žiadna skupina nepovoľuje, zakázalo; vypína sa v núdzi alebo pri údržbe.
Závisí od: aspoň jeden strážca s PINom a 2FA. Bez strážcu sa ochrana nedá zapnúť.

Karta **Ochrana** je hore na stránke *Chránené oblasti*.

18.1 ZAP a VYP

Stav	Čo platí
ZAP	všetko, čo žiadna skupina nepovoľuje, je zakázané **všetkým okrem strážcov a výnimiek**. Osoby len s PIN-om vidia len svoje skupiny. Týka sa to každej cesty: zoznamy, detaily, REST API, GraphQL, vyhľadávanie, widgety, menu a tlačidlá. Superuser, ktorý nie je strážca, nevidí Používateľov, Skupiny, Oprávnenia, Úlohy, Pozadie… Vlastný profil, záložky, notifikácie a predvoľby ostávajú otvorené, ale len vlastné
VYP	všetci pracujú len podľa oprávnení NetBoxu. Osoby len s PIN-om môžu iba zmeniť svoj PIN a dozvedia sa, že funkciu vypol správca

Tlačidlá *Zapnúť ochranu* / *Vypnúť ochranu* vidí a stláča len strážca. Zmena sa zapíše do auditu a pošle sa e-mail ostatným strážcom.

18.2 Správcovia ochrany (strážcovia)

- Karta **Správcovia ochrany**: zoznam, *Odobrať* a *Určiť ďalšieho správcu*. Kým nie je žiadny, stojí *Určiť prvého správcu (zapne ochranu)*: **vymenovanie prvého strážcu ochranu zapne**.
- Strážca musí mať **PIN a 2FA**, účet musí byť aktívny a nesmie to byť osoba len s PIN-om. Po vymenovaní dostane e-mail *You are a protection keeper*.
- Strážca je **vyňatý zo zákazu** (platia preňho oprávnenia NetBoxu), nemôže si vypnúť 2FA a **nemôže odísť sám**: musí ho prevziať iný strážca.
- **Posledného strážcu nemožno odobrať.** Ak sa jeho účet zmaže, ochrana sa vypne a nedá sa zapnúť, kým strážca nie je.
- **Strážca môže všetko**: oblasti, typy objektov, správcov úsekov, výnimky, prepínač ZAP/VYP a všetky prístupy len cez PIN. Obmedzenia pre výnimky a správcov sa naňho nevzťahujú.

18.3 Čo používatelia vidia

Karta **Čo používatelia vidia** (uloží sa tlačidlom *Uložiť*):

Voľba	Predvolené	Význam
Čo nie je povolené	A – dvere	**A – dvere:** používateľ vidí všetko a PIN zablokuje, čo nie je povolené, upozornením (s možnosťou žiadosti). **B – skryté:** používateľ, ktorý nie je v žiadnej skupine, nevidí nič (len zmenu hesla a PINu); v skupine vidí len to, čo skupina povoľuje; žiadne API v prehliadači. Každá oblasť si môže zvoliť vlastné (Nastavenia oblasti)
Používatelia smú žiadať o prístup	áno	vypnuté: žiadosti robia len správcovia (nie je stránka ani tlačidlo)
Používatelia smú vytvoriť vlastný API kľúč	nie	kľúč pracuje s oprávneniami NetBoxu a PIN ho neposudzuje: superuser s kľúčom prečíta všetko cez skript. Povoľ len pri užších oprávneniach. Používateľ potom vidí len **vlastné** kľúče

> Existuje aj skrytá voľba *Na koho sa ochrana vzťahuje*: predvolene **len ľudia s PINom** (osoby len s PIN-om a používatelia v skupine alebo správcovia úsekov; ostatní pracujú podľa oprávnení NetBoxu a plugin nevidia). V rozhraní sa nedá meniť.

18.4 Núdza na serveri

```
python manage.py userpin_keeper                # zobrazí strážcov
python manage.py userpin_keeper --add <meno>   # vymenuje strážcu
python manage.py userpin_default_deny --on     # zapne ochranu (potrebuje strážcu)
python manage.py userpin_default_deny --off    # vypne ochranu
```

Každá zmena cez príkaz sa zapíše do auditu a **e-mailom sa dozvedia všetci strážcovia a superuseri** (nič sa nedeje potichu).

19. Výnimky

> **Kto:** len strážca nastavuje, mení a odoberá. Výnimku môže mať bežný používateľ (nie strážca, nie osoba len s PIN-om).
>
> **Kedy:** keď má jeden používateľ pracovať podľa oprávnení NetBoxu bez zákazu (napr. správca siete, ktorého ochrana obmedzuje).
>
> **Závisí od:** zapnutá ochrana (pri vypnutej sa nič neberie).

Používateľ s výnimkou nie je viazaný ochranou: pracuje s oprávneniami, ktoré mu dáva NetBox. Jeho skupiny, prístupy a roly ostávajú a platia znova, keď sa výnimka odoberie alebo skončí. Superuser s výnimkou vidí všetko bez PINu. Karta **Výnimky** je na stránke *Chránené oblasti*.

19.1 Pridanie výnimky

Formulár: *Používateľ* (neponúkajú sa strážcovia ani tí, čo už výnimku majú), *Do (voliteľné)* (koniec; musí byť v budúcnosti), *Prečo (voliteľné)* (do 200 znakov) a tlačidlo *Smie používať* s položkami (pozri nižšie), potom *Nastaviť výnimku*. Ostatným strážcom príde e-mail *Protection exception: meno* a zapíše sa do auditu. Ak je používateľ v skupinách, stránka upozorní, že pre čas výnimky neplatia. Opätovné pridanie toho istého používateľa sa odmietne (zmeny sa robia v zozname).

19.2 Čo smie používateľ s výnimkou

Výnimka sa týka ochrany, nie účtových stránok a API. Tie smie používateľ používať len ako strážca povolil:

Položka	Predvolené	Čo sa pri zákaze stane
Zmeniť heslo	povolené	karta Heslo a odkaz v menu zmiznú, adresa vráti 403
Profil	zakázané	karta a adresa `/user/profile/`
Predvoľby	zakázané	`/user/preferences/`
Záložky	zakázané	`/user/bookmarks/`
Notifikácie	zakázané	`/user/notifications/` a skrytý zvonček
Odbery	zakázané	`/user/subscriptions/`
API tokeny (vytvárať a spravovať vlastné)	zakázané	`/user/api-tokens/`, `/users/tokens/`, `/api/users/tokens/`; zmizne aj položka *Admin → API Tokens*
API (REST, GraphQL) s tokenom	zakázané	token takého používateľa je odmietnutý (chyba autentifikácie). Prehliadač sám (UI) pracuje cez reláciu a nie je dotknutý

- Pri každom používateľovi je pod menom šípka ▾ **Smie používať**, ktorá rozbalí zaškrtávacie polia s tlačidlom *Uložiť*, a malé štítky: zelený ✓ povolené, červený ✗ zakázané.
- Čo nie je povolené, zmizne z menu a kariet a priama adresa vráti 403 (*Not allowed for this account*, s menami strážcov).
- NetBox nemá v menu používateľa odkaz na heslo (je len ako karta v Profile). Kým je heslo povolené, plugin ho do menu doplní.
- **Strážca môže vždy všetko.** Pri vypnutej ochrane sa nič neberie. Superuser, ktorý nie je strážca, kým strážca nie je, tiež nie je obmedzený.

> **Prečo to je dôležité.** NetBox dáva každému prihlásenému právo na vlastné API tokeny (`DEFAULT_PERMISSIONS`), takže používateľ bez akýchkoľvek práv vidí v menu *Admin → API Tokens*. Token nesie len oprávnenia svojho majiteľa, no požiadavky s tokenom plugin PIN-om neposudzuje: používateľ s právami by cez token čítal aj mimo svojich oblastí. Zoznam povolení to rieši bez zásahu do konfigurácie NetBoxu.

20. Správcovia úsekov

> **Kto vymenúva a odoberá:** strážca (kým nie je, CORE / master). Správca úseku správcov nevymenúva ani neodoberá.
> **Kedy:** keď má o časti oblasti rozhodovať niekto iný než strážca: skupiny, polia, členovia, žiadosti.
> **Závisí od:** správca musí mať PIN a 2FA, byť bežný účet NetBoxu (nie superuser, nie strážca, nie osoba len s PIN-om).

- **Úsek** = typy objektov oblasti (aplikácia alebo typ); **nič nezaškrtnuté = celá oblasť**. Pri správcovi je tlačidlo *Uložiť úsek*; nového určuješ tlačidlom *Určiť správcov úsekov* (formulár *Úsek* + výber používateľov).
- Správca má **plnú moc nad svojím úsekom**: skupiny, polia, členov a žiadosti. Strážcovia sú nad ním. Rolu oddelenia nepotrebuje.

- Žiadosti o jeho typy idú **jemu aj strážcom**; každé rozhodnutie sa posiela e-mailom žiadateľovi, strážcom a správcovi.
- Prístupy len cez PIN vytvorené strážcom patria strážcom; správca vidí len tie, ktoré sú **pod ním**, a zakladá ich len do skupín svojho úseku (strážcovia dostanú e-mail). Strážca môže prístup presunúť pod správcu.
- Správca celej oblasti si ponecháva práva nad oblasťou (cieľ, profily); vytváranie oblasti, pridávanie a odoberanie cieľov a správcov patrí strážcom. **Posledného správcu oblasti** môže odobrať len strážca (CORE / master, kým strážca nie je, ho odobrať nemôže, okrem správcu, ktorý sa medzitým stal superuserom alebo strážcom).
- Vymenovaním správcu sa mu automaticky **povolí používanie PINu** (ak ho správca PINov výslovne nezakázal: vtedy vymenovanie zlyhá).
- Stránka pri vymenúvaní ukáže, čo správcovi chýba (*Má PIN*, *Má 2FA*, *Nie je superuser ani strážca*, *Je účet NetBoxu*).
- Núdza na serveri: `python manage.py userpin_area_owners <kľúč-oblasti> --set meno1 meno2` (zapíše sa do auditu; odmietne ľudí, ktorí by správcami byť nemohli, ak nedáš `--force`).

21. Ľudia len s PIN-om (PIN-only)

Kto ich vytvára a spravuje: strážca ochrany (všetky) a správca úseku (len tie, ktoré sú pod ním a do skupín jeho úseku). Menu *Ľudia len s PIN-om* vidí strážca a správca.

Kedy: pre ľudí, ktorí nemajú účet v NetBoxe a majú vidieť alebo meniť len časť (napr. technik na tenantoch).

Závisí od: nastavená pošta (osobný odkaz príde e-mailom; bez nej ho vidíš na obrazovke), skupina v chránenej oblasti, zapnutá ochrana (pri vypnutej môže osoba len meniť PIN), bežiaci `netbox-rq` (zhrnutia zmien).

Za osobou stojí technický používateľ `PinUser0001`, `PinUser0002` … (číslo sa nikdy nepoužije znova ani nezmení; *alias* a popis sú voľné texty a nič sa v NetBoxe nepremenúva). Technický účet **nemá použiteľné heslo**: prihlásiť sa dá len cez stránku PIN. V zozname používateľov, v rozbaľovacích zoznamoch ani v API ho nikto nevidí. Záznam zmien NetBoxu ukazuje technického používateľa.

21.1 Nový prístup (formulár)

Pole	Povinné	Význam
Meno	áno	meno osoby (do 150 znakov)
E-mail	áno	platná adresa. **Nesmie** patriť inému prístupu ani účtu NetBoxu: ak ju už má účet, stránka vysvetlí, že osoba sa má prihlasovať vlastným účtom (pridaj ho do skupiny ako bežného používateľa)
Skupina	strážca nie; správca áno	skupina z chránenej oblasti. Bez skupiny (len strážca) môže osoba iba meniť svoj PIN. Správca vyberá len zo skupín svojho úseku
Prístup končí (voliteľné)	nie	dátum a čas v budúcnosti; potom sa osoba neprihlási. Prázdne = bez konca
Nečinnosť (minúty)	–	predvolene 30 (5 až 240)
Relácia (hodiny)	–	predvolene 8 (1 až 24)

Povolené IP adresy (voliteľné)	nie	adresy alebo siete (napr. `10.0.0.0/24`), oddelené čiarkou, bodkočiarkou alebo riadkom; neplatný záznam sa odmietne
Alias, Popis (voliteľné)	nie	alias do 100, popis do 150 znakov
Jazyk PIN stránok; Jazyk NetBoxu	nie	predvolený / Slovenčina / English; jazyk PIN stránok a e-mailov, a jazyk rozhrania NetBoxu pre túto osobu
Pracovný čas	nie	všeobecné pravidlá / vlastné pravidlá / bez obmedzenia (pozri kapitolu Pracovný čas)
Posielať osobe e-maily o zmenách	–	pozri nižšie

21.2 Prvé prihlásenie osoby

1. Osoba dostane e-mailom **osobný odkaz** (platí **7 dní**; *Poslať odkaz znova* vydá nový a starý prestane platiť). Odkaz otvorí stránku *Ahoj meno*.
2. Zvolí si **vlastný PIN**: **8 až 64 znakov** (nie len číslice), aspoň 4 rôzne znaky, **jedinečný** medzi všetkými prístupmi (*Zvoľte iný PIN*, ak ho už niekto má). Nikto ho neprečíta, ani správca.
3. Tlačidlo *Nastaviť PIN a prihlásiť sa*. Ak pozvánka vypršala: *Požiadajte správcu o novú.*

Ak nie je nastavená pošta, odkaz sa správcovi **ukáže na obrazovke** (iba raz, *Odovzdajte tento osobný odkaz sami*).

21.3 Bežné prihlasovanie: jedna spoločná adresa

- Všetci používajú **jednu spoločnú stránku** (predvolene `/pin/`) a zadajú **len PIN**: PIN povie, kto to je. Adresu volí strážca na stránke (*Adresa prihlásenia PINom*: časť A a voliteľne B, napr. `/tenanti/` alebo `/aqer/x2/`; nerozlišuje veľkosť písmen). Osoba si ju uloží ako záložku; **nemení sa**, kým ju strážca nezmení (po zmene si ju musia uložiť znova).
- Osobný odkaz z e-mailu funguje tiež (osoba je na ňom známa).
- Ak PIN zabudla: *Zabudol som PIN – pošlite mi odkaz na nový* (adresa, odkaz platí **1 hodinu, raz**, najviac jeden za minútu; nefunguje pre zakázaný alebo skončený prístup).

21.4 Čo osoba vidí a nemôže

- Úvodná stránka: *Ste prihlásený ako meno*, platnosť PINu (dni a hodiny), **pracovný čas** (*Váš pracovný čas*), po konci času *Je po čase: ešte jedno uloženie, potom len čítanie*, nečinnosť po ktorej relácia končí a zoznam prístupov (*skupina X, smiete…, platí do …*) s tlačidlom *Pokračovať*. Bez skupiny: *Zatiaľ vám nebol daný žiadny prístup. Môžete len zmeniť PIN.* Pri vypnutej ochrane: *Funkciu zatiaľ vypol správca. Môžete len zmeniť PIN.*
- Menu používateľa: *Môj prístup*, *Zmeniť môj PIN*, *Odhlásiť*. Nemá heslo, 2FA, API ani token; nikdy nie je strážca, správca ani výnimka. Účtové stránky a stránky pluginu sú jej zatvorené. Žiadosti o prístup robiť nemôže.
- Rozbaľovacie zoznamy vo formulároch jej fungujú (stručné zoznamy API); zvyšok API je zatvorený. Ukladá si vlastné stĺpce tabuliek.
- **Zmena PINu** (*Zmeniť môj PIN*): aktuálny PIN, nový PIN, nový PIN znova. Po vypršaní alebo vynútení sa pýta pred pokračovaním.

21.5 Zlé PINy

Pravidlá sú *Zlé PINy na krok* (predvolene 5; 1 až 50) a *Čakanie po každom kroku (sekundy)* (predvolene `10,20,30`; 1 až 10 čakaní po 1 až 3600 s). Nastavujú sa pre všetkých (*Pravidlá pre zlé PINy (predvolené)*) a môžu mať aj vlastné pre jednu osobu; prázdne = predvolené.

Kde	Čo sa stane
Osobný odkaz	osoba je známa: po každých 5 zlých PINoch čakanie (10, 20, 30 s); po poslednom kroku je prístup **zablokovaný** (osoba aj strážcovia dostanú e-mail). Odblokuje len správca (*Odblokovať*), alebo osoba nastaví nový PIN cez e-mail s odkazom
Spoločná stránka	zlý PIN sa nedá pripísať osobe: čaká **počítač** (jeho adresa) podľa rovnakých krokov, posledné čakanie sa opakuje, **nikto sa neblokuje**, a strážcovia dostanú e-mail po každom plnom kole (15 zlých PINov) *Wrong PINs from …*

Zablokovaná osoba vidí *Prihlásenie nie je možné* a tlačidlo *Požiadať správcu o odblokovanie* (najviac raz za hodinu; e-mail správcovi, ktorý prístup zakázal, alebo strážcom).

21.6 Akcie pri osobe

Akcia	Čo robí
Odblokovať	starý PIN znova funguje, počítanie od nuly
Poslať e-mail na reset	odkaz na nový PIN (platí 1 hodinu, raz); nový PIN aj odblokuje
Vynútiť zmenu PINu	pri najbližšom prihlásení sa pýta nový PIN
Poslať odkaz znova	nový osobný odkaz (starý prestane platiť)
Resetovať PIN	PIN sa vymaže a pošle sa **nový osobný odkaz**, cez ktorý si osoba zvolí nový PIN (bez pošty sa odkaz ukáže na obrazovke)
Zakázať / Povoliť	zakázanie ukončí všetky relácie a zablokuje prihlásenie (osoba vidí „zakázal X od …“); povolenie prístup vráti
Zmazať	odstráni prístup aj technického používateľa

Pri každej osobe je rozbaliteľná **Aktivita a pravidlá**: *Prihlásenia a udalosti PINu*, *Zmeny v NetBoxe*, formuláre *Alias a popis* (a *Jazyk PIN stránok a e-mailov*, *Jazyk rozhrania NetBoxu*), *Správca* (strážcovia; pod správcom úseku ho vedie on, strážca vždy; presun pod správcu), *E-maily*, *Pracovný čas*, *Prístup platí do* (prázdne = bez konca; za koniec sa osoba neprihlási; 30 dní a 1 deň vopred jej príde e-mail) a *Pravidlá pre zlé PINy*.

21.7 Relácia osoby

Relácia skončí po *Nečinnosti* minút (predvolene 30; 5 až 240) alebo najviac po *Relácii* hodinách (predvolene 8; 1 až 24), po konci platnosti prístupu, po zakázaní, alebo keď príde požiadavka z adresy mimo zoznamu povolených IP. Nastavuje sa pri každom prístupe zvlášť. Po odhlásení sa osoba vráti na spoločnú stránku PIN.

21.8 E-maily oboma smermi

Smer	Čo	Nastavenie

Osobe	každá akcia správcu: skupiny, zakázanie / povolenie, reset PINu, odblokovanie, platnosť, jazyky, pravidlá, pracovný čas, správca, alias/popis, zmazanie. Mail ide na jej vlastnú adresu (bez ohľadu na povolené domény) v jej jazyku	*Posielať osobe* (celá stránka) a *Posielať osobe (každá zmena prístupu)* pri prístupe. Ak je vypnuté na stránke, **vyhráva to**
Správcom	čo osoba v NetBoxe pridala, zmenila alebo zmazala (so zmenenými poľami), správcovi, ktorý prístup vytvoril, a strážcom	*Posielať správcom* (celá stránka) a pri prístupe

Správcovia dostanú zmeny buď ako **zhrnutie** každých N minút (*Zhrnutie každých*: 5, 15, 30, 60, 120, 240 minút alebo raz za deň; predvolene 60), alebo **pri každej zmene** (jeden e-mail na zmenu): **nikdy oboje naraz**. Predmet pri každej zmene: *PinUser0001 vykonal zmenu*; telo: čas, objekt a zmenené polia (z → na). E-mail sa odošle až po uložení cez frontu `netbox-rq`, takže ukladanie ostáva rýchle; zhrnutia spracúva systémová úloha každých 5 minút. Strážca zmeny nastavuje v karte *E-maily (pre všetkých)*.

> Správca úseku pri práci s prístupom oznamuje strážcom e-mailom (nič sa nedeje potichu). Prístup vytvorený strážcom patrí strážcom, kým ho nepresunú pod správcu.

22. Pracovný čas

> **Kto nastavuje:** strážca (všeobecné pravidlá aj pravidlá jednotlivých prístupov).
> **Kedy:** keď majú osoby len s PIN-om pracovať len v pracovnom čase.
> **Závisí od:** zapnuté *Obmedziť pracovný čas prístupov len cez PIN* (predvolene vypnuté), knižnica `holidays` pre sviatky, časová zóna servera (`TIME_ZONE` v NetBoxe).

22.1 Pravidlá

Všeobecné pravidlá sú na stránke *Ľudia len s PIN-om* (karta **Pracovný čas (pre všetkých)**): *Obmedziť pracovný čas*, *Krajina (sviatky)* (predvolene SK), *Dni* (predvolene Po až Pi), *Od* (06:00) a *Do* (16:00). Pri každom prístupe sa dá zvoliť:

Voľba	Význam
všeobecné pravidlá	platí pravidlo stránky (ak je obmedzenie zapnuté; inak bez obmedzenia)
vlastné pravidlá	vlastná krajina, dni a hodiny (napr. technik z Maďarska s maďarskými sviatkami)
bez obmedzenia	osoba nemá žiadny limit

Krajiny: SK, CZ, HU, AT, PL, DE, UA, HR, SI, RO, BG, RS, GB, IE, FR, ES, IT, NL, BE, CH, SE, NO, DK, FI, PT, GR, LT, LV, EE, US, CA. Štátne sviatky dodáva knižnica `holidays` (funguje offline, vyžaduje `pip install holidays`; bez nej stránka hlási *The library of public holidays is not installed* a kontrolujú sa len dni a hodiny). Sviatky sa riadia zákonom, ktorý knižnica implementuje: napr. na Slovensku v roku 2026 sú voľné 1. 1., 6. 1., Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 11. a 24., 25., 26. 12., kým 8. 5., 1. 9., 15. 9. a 17. 11. sú pracovné dni. Vlastné voľné dni ani dovolenky plugin nemá.

22.2 Čo sa deje mimo času

- Osoba sa **môže prihlásiť a pozerať**, ale **nemôže nič ukladať ani upravovať**: žiadne ukladanie, pridávanie, úprava, mazanie ani zápis cez API. Zakázané požiadavky sa presmerujú s hláškou (*Mimo vášho pracovného času (…) môžete len čítať*), API odpovie 403.

- Pracovný čas je **vždy viditeľný**: na úvodnej stránke a v hornej lište, v jazyku osoby. V sviatok sa pred ním napíše *Dnes je štátny sviatok (názov)*.
- Keď čas skončí **počas práce**: **30 minút a jedno uloženie**, potom už len čítanie.
- Stav dňa: v čase / po skončení (30 minút) / pred začiatkom / po skončení / voľný deň alebo sviatok.

23. Príkazy na serveri

Kto: správca servera (root).
Kedy: pri inštalácii, výmene kľúča, v núdzi (strata telefónu, zamknutá ochrana, nefunkční správcovia).
Závisí od: aktivované virtuálne prostredie NetBoxu. Núdzové príkazy sa zapisujú do auditu.

Spúšťajú sa takto (nahraď `<príkaz>`):

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py <pr
íkaz>'
```

Príkaz	Čo robí
`userpin_generate_key [--key-id k1]`	vygeneruje náhodný šifrovací kľúč (vypíše ho, nič neukladá)
`userpin_rotate_key`	prešifruje všetko pod aktívnym kľúčom (PIN hashe, 2FA, záložné kódy, SMTP heslo); v jednej transakcii, pri chybe sa nič nezmení
`userpin_check`	overí, že sa všetko uložené pod kľúčmi dá dešifrovať, a ukáže, koľko hodnôt a osôb len s PIN-om čaká na starý kľúč
`userpin_keeper [--add meno]`	zobrazí strážcov alebo vymenuje jedného (audit, e-mail všetkým strážcom a superuserom)
`userpin_default_deny [--on | --off]`	zobrazí alebo prepne globálnu ochranu (audit, e-mail; zapnutie potrebuje strážcu)
`userpin_area_owners <oblasť> [--set mená…] [--force]`	zobrazí alebo nahradí správcov oblasti (audit); bez `--force` odmietne ľudí, ktorí by správcami byť nemohli
`userpin_reset_2fa <používateľ>`	núdzovo odstráni 2FA (napr. master bez telefónu a záložných kódov; audit)
`userpin_access_test <používateľ> [--url …] [--all] [--writes]`	ukáže, čo používateľ dostane zo stránok, REST API (prehliadač) a zoznamov (test ochrany). `--url` pridá ďalšiu adresu, `--all` skúsi každú stránku NetBoxu, `--writes` aj pridanie, zmenu a zmazanie

24. Kontrola: pin_check.sh

Kto: správca; skript sa dá spustiť aj z iného počítača než server.
Kedy: po inštalácii, po aktualizácii pluginu aj NetBoxu.
Závisí od: `curl`; pri voľbe `--server` root na serveri NetBoxu.

Skript `tools/pin_check.sh` (v repozitári) kontroluje všetko, čo sa dá zvonku, a so `--server` aj na serveri. Nikdy neukladá ani nevypisuje PIN či token (PIN sa pýta potichu). Výsledok je počet **OK** / **FAIL** / **WARN**.

```
bash pin_check.sh http://172.30.1.25                                  # len anonymné kontroly
bash pin_check.sh http://172.30.1.25 --pin /pin/                      # + prihlási osobu len s PIN-
om
NB_TOKEN=xxxx bash pin_check.sh http://172.30.1.25                    # + kontroly s API tokenom
sudo bash pin_check.sh http://127.0.0.1 --pin /pin/ --server          # + migrácie, služby, kľúče,
strážcovia
```

Voľby: `--pin <cesta>` (adresa stránky PIN-only, predvolene `/pin/`), `--wrong` (skúsi **jeden** zlý PIN; počíta sa ako chybný pokus), `--write` (skúsi pridať tenanta ako osoba len s PIN-om a zmaže ho), `--server` (vyžaduje root). Premenné: `NB_TOKEN`, `NB_VENV`, `NB_DIR`, `LIST`.

Kontroly majú oddiely: 0 dostupnosť; 1 nikto neprihlásený; 2 s API tokenom; 3 osoba len s PIN-om; 4 čo osoba nikdy nesmie dosiahnuť; 5 stránka, ktorú smie otvoriť; 6 pridanie ako osoba len s PIN-om; 7 odhlásenie; 8 na serveri (migrácie, služby, kľúče, strážcovia). Známe neškodné upozornenia: `/static/docs/` servíruje nginx (zatvorí sa `location /static/docs/ { return 404; }`) a `LOGIN_REQUIRED` nie je `True` (nastav v `configuration.py`; NetBox 5.0 ho zruší).

25. Bezpečnostný model

```
PIN ──Argon2id + soľ──► hash ──AES-256-GCM (kľúč z konfigurácie, viazaný na ID používateľa)──► data
báza
```

- Samotný výpis databázy neobsahuje nič použiteľné, ani čo by sa dalo lámať offline.
- Šifrovaný text je viazaný na používateľa: hash skopírovaný do riadku iného používateľa sa nedešifruje.
- Zlé pokusy sa počítajú pod zámkom riadku, takže paralelné hádanie zablokovanie neobíde.
- Zmena alebo reset PINu zneplatní všetky odomknutia. Tajomstvá TOTP sú šifrované rovnako; kód TOTP sa prijme len raz.
- Záložné kódy (100 bitov) a e-mailové kódy sa ukladajú len ako odtlačky, jednorazové a krátko platné.
- Obnova nikdy neobíde 2FA. PIN je len autentifikačný faktor („som to naozaj ja pri tomto počítači“), nepoužíva sa ako kľúč na šifrovanie iných dát.
- **Požiadavky s API tokenom plugin PIN-om neposudzuje** (token nesie oprávnenia NetBoxu): preto sú vlastné tokeny predvolene zakázané a pri výnimkách sa povoľujú po jednom.
- Prístup na server riadi firewall; samostatný port alebo hostname pre prihlásenie osôb len s PIN-om plugin nevynucuje, ak treba, rieši sa v nginxe a firewalle.
- Kto má root alebo prístup do databázy na serveri, obíde akýkoľvek plugin: odpoveďou je audit.

26. Použitie z iného pluginu

Kto: vývojár pluginu pre NetBox.
Kedy: keď chce iný plugin chrániť citlivé stránky PINom.
Závisí od: `netbox-user-pin` ako závislosť pluginu; verzia API (`service.API_VERSION` = 2, `areas.API_VERSION` = 1; API len rastie).

```
from netbox_user_pin.mixins import PinRequiredMixin, StepUpRequiredMixin, pin_required, step_up_req
uired

class ProjectView(PinRequiredMixin, generic.ObjectView):
    pin_scope = 'projects'          # pri režime rozsahu „osobitné podľa rozsahu“

class ProjectDeleteView(StepUpRequiredMixin, generic.ObjectDeleteView):
    ...                             # citlivá akcia: čerstvé PIN + 2FA

@pin_required(scope='projects')
def download(request, pk): ...
```

Používateľ je presmerovaný na *nastaviť PIN*, *zmeniť PIN* (vypršal) alebo *zadať PIN* a potom späť. Požiadavky HTMX dostanú hlavičku `HX-Redirect`.

Servisné API `netbox_user_pin.service`: `has_pin(user)`, `is_unlocked(request, scope)`, `unlock(request, pin, scope)`, `verify_pin(user, pin)`, `lock(request)`, `has_step_up(request)`, `has_2fa(user)`, `is_allowed(user)`. Signály (`netbox_user_pin.signals`, `sender=UserPin`): `pin_set`, `pin_changed`, `pin_reset`, `pin_unlocked`, `pin_failed`, `pin_locked_out`, `pin_locked`.

26.1 Oblasť pluginu

```
from netbox_user_pin import areas

# v ready(): oblasť je aktívna, kým je zapnutý vlastný prepínač „PIN integrácia“ pluginu
areas.register('netbox_libreoxi', 'LibreOXI', targets=['netbox_libreoxi'],
               rights={'config': 'Zobraziť konfigurácie zariadení'},
               profiles=[('Len logy', ['view']), ('Konfigurácie', ['view', 'config'])],
               enabled=lambda: LibreOXISettings.objects.first().pin_integration)

# vo view, pre jemnejšie práva
if (response := areas.require(request, 'netbox_libreoxi', 'config')) is not None:
    return response            # stránka „bez prístupu — požiadaj o ňu“
areas.can(request.user, 'netbox_libreoxi', 'config')   # True / False
```

27. Riešenie problémov

Hlásenie / príznak	Príčina a riešenie
`ModuleNotFoundError: No module named 'argon2'`	Pri inštalácii s `--no-deps` sa nenainštalovali závislosti: `pip install "argon2-cffi>=23.1" "cryptography>=42" "segno>=1.5" "holidays>=0.50"`.
`CommandError: No installed app with label 'netbox_user_pin'`	Plugin nie je v zozname `PLUGINS` v `configuration.py`. Pridaj `'netbox_user_pin'` a zopakuj `migrate`.
NetBox sa po zmene konfigurácie nespustí	Chyba kľúča pri štarte (pozri kapitolu Inštalácia), alebo chyba v `configuration.py` (čiarka, apostrof). Pozri `journalctl -u netbox -n 80`.
pip: *holidays requires python-dateutil<3 but you have 3.0.0*	Neškodné upozornenie: `holidays` s dateutil 3 funguje (over výpisom sviatkov). Neinštaluj `python-dateutil<3`, mohol by si pokaziť NetBox.
`userpin_check` hlási chybu	Zlý alebo chýbajúci kľúč. Nemeň `k1`, kým sa nepotvrdí, že plugin funguje.
Nechodia e-maily	Pozri kapitolu E-maily: keď nejdú.

Rola sa nedá pridať: „nemá e-mail v overenej doméne“	Pozvaný nemá adresu v overenej doméne alebo nie je pošta. Over doménu na stránke Mail.
Používateľ bez práv vidí Admin → API Tokens	Štandard NetBoxu (`DEFAULT_PERMISSIONS`). Pri výnimke ho plugin skryje, ak nie je povolené „API tokeny“.
403 na stránke účtu pri výnimke	Táto časť nie je povolená: strážca ju zaškrtne pri výnimke.
Skupina používateľovi nič nedá	Má výnimku: skupina sa neuplatňuje, kým výnimka trvá.
Osoba len s PIN-om môže len čítať	Je mimo pracovného času (alebo sviatok), alebo je ochrana vypnutá.
Osoba len s PIN-om nevidí nič	Nemá skupinu, alebo je ochrana vypnutá.
Zhrnutia zmien osôb nechodia	Nebeží `netbox-rq` alebo je vypnuté *Posielať správcom*.
Upgrade vrátil plugin na staršiu verziu	V `local_requirements.txt` chýba pripnutý tag alebo commit, alebo riadok nemá `@…` (potom sa berie `main`).

28. Zmeny

Verzia v kóde je **2.0.0** (vydanie na GitHube) a **2.0.1** (vetva `feature/exception-allowlist`). Pôvodný základ bol 0.38.4 (commit 7bed7de); priebežné čísla 2.0.1 až 2.2.2 v histórii commitov boli pracovné označenia, všetko patrí do línie 2.0.0 a je rozdelené podľa tém.

28.1 2.0.1: oprávnenia výnimiek

- Výnimka už nie je „všetko alebo nič“: strážca zaškrtáva, čo smie používateľ používať (heslo predvolene povolené; profil, predvoľby, záložky, notifikácie, odbery, API tokeny a API s tokenom na povolenie).
- Čo nie je povolené, je skryté z menu a kariet a zakázané priamou adresou (403); token bez povoleného API je odmietnutý. Strážca je bez obmedzení.
- Odkaz „Zmeniť heslo“ v menu používateľa; zvonček sa skryje, ak nie sú povolené notifikácie.
- Šípka ▾ pod menom používateľa so zaškrtávacími poľami a zelenými/červenými štítkami; existujúci používateľ sa neponúka znova a opätovné pridanie nič neprepíše.
- Nové pole `PolicyException.allowed` (migrácia `0042`); slovenský preklad.

28.2 Kľúče a bezpečnosť

- Rotácia kľúča pokrýva aj 2FA, záložné kódy, SMTP heslo a index osôb len s PIN-om; `userpin_check` overí všetky šifrované hodnoty.
- Odstránenie PINu používateľa bez 2FA; `userpin_area_owners` kontroluje oprávnenosť.
- Master spravuje PINy, kým nie je zástupca CORE, aj pri existujúcich strážcoch.

28.3 Nový model ochrany

- PIN riadi iba osoby len s PIN-om a používateľov v skupine alebo správcov úsekov; ostatní pracujú podľa oprávnení NetBoxu (menu a API kľúče vrátane).
- Osoby len s PIN-om nie sú používatelia NetBoxu (skryté v zoznamoch), nemajú žiadosti a bez skupiny môžu len zmeniť PIN.
- Ochrana ZAP riadi všetkých okrem strážcov a výnimiek; VYP necháva NetBox a pozastaví osoby len s PIN-om. Prepínač ZAP/VYP je v rozhraní (len strážcovia) a ukazuje skutočný stav. Výnimka vs. skupina: skupina čaká pod výnimkou.

- Strážcovia ochrany: pravidlo posledného strážcu, núdzové príkazy (`userpin_keeper`, `userpin_default_deny`).

28.4 Správcovia úsekov a žiadosti

- Správca úseku s plnou mocou nad svojím úsekom (strážcovia nad ním); osoby len s PIN-om pod správcom; žiadosti správcovi aj strážcom s e-mailami o rozhodnutiach.
- Vymenúva len strážca; uvoľnená oprávnenosť (PIN + 2FA, bez roly oddelenia).

28.5 Osoby len s PIN-om

- E-maily oboma smermi: osoba o zmenách správcu; správcovia zhrnutie každých N minút alebo pri každej zmene (nie oboje), predmet *PinUserNNNN vykonal zmenu*, telo: čas, objekt, zmenené polia (z → na); odosielanie po uložení cez `netbox-rq`.
- Rozbaľovacie zoznamy vo formulároch fungujú; ukladanie vlastných stĺpcov tabuliek.
- Podmienky pre polia typu relácia: obsahuje / začína na / je jedno z, viac hodnôt, tlačidlo Podmienky.

28.6 Pracovný čas

- Všeobecné a vlastné pravidlá, krajina so štátnymi sviatkami (knižnica `holidays`), pracovné dni a hodiny; vždy zobrazený pracovný čas.
- Mimo času len čítanie; po konci 30 minút a jedno uloženie; krajina v jazyku osoby, dni Po–Pi.

28.7 Nástroje

- `tools/pin_check.sh`: kontrola zvonku aj na serveri; závislosť `holidays` v `pyproject.toml`; slovenské preklady; príprava `local_requirements.txt` pre upgrade NetBoxu v rámci 4.7.x.

28.8 Čo plugin zatiaľ nerobí

- Dovolenky a vlastné firemné voľné dni v pracovnom čase.
- API pre bežných používateľov v skupine je stále riadené právami skupiny (nie je úplne uzavreté).
- Samostatný port alebo hostname pre prihlásenie osôb len s PIN-om (rieši sa v nginxe a firewalle).