



ruRU IDE教學課程

11-6-10 表單按鍵-資料交換-匯入資料(明細型)


如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment



- 在11-6節中,我們提過資料交換功能除了進行資料匯出,也可以進行匯入。
- 匯入的功能可以用在應用系統上線時的開帳資料匯入,或是日常作業中, 將外部資料匯入到系統中。
- 本節將藉由實際製作一個匯入案例,以說明匯入功能的設計方法。



- 職等名稱、備註兩個欄位,直接抓取Excel檔案中的資料。
- 職等代號,在匯入時,依照檔案中的資料順序,由系統自動從01開始編號,如01、 02 \ 03... •
- 異動人員和異動日期,由系統自動取得操作人員的帳號以及系統日期時間。
- 進行第二次以上的匯入時,先刪除已存在資料,再重新寫入資料。


以下將說明如何製作這樣的一個匯入功能:



- 在匯入的流程中,會使用到一個「暫存資料表」,我們可以把他當作是正式資料表的分身,專門用來存放一些暫時性的資料。
- 建立這種資料表的方式,跟建議一般正式資料表的方式相同,只要建立正式資料表,就等於建立了暫存資料表。
- 當我們把系統安裝到伺服器上時,運行引擎會自動為所有的正式資料表建立暫存資料表,在資料庫中的命名是「SYS TEMP 資料表料號」。







· 在資料表中,建立與Excel檔案中對應的欄位。(新增欄位方法請參考6-3節說明)





在這個案例中,因為使用者要根據資料匯入的順序,自動編職等代號, 所以要建立一個存放匯入順序的欄位。









- 1. 將先前建立的職等設定匯入檔,設定為檢視表中的主表。(詳細操作步驟請參考7-3節)
- 2. 勾選「暫存資料表」選項,表示要使用這個資料表的暫存資料表(如第4頁說明), 而不是使用正式資料表。






在「欄位清單」中將這個資料表的欄位輸出。 (可參考7-7-1節說明)



• 由於使用者要求在重複匯入時,要先刪除舊資料,再重新寫入資料,所以要建立一個刪除資料用的檢視表,在「資料交易」時使用。

特定處理 無

這個檢視表主要是要取得職等設定檔的主要鍵值。








- 建立刪除職等設定檔的段落,來源的檢視表使用前面第11頁設定好的檢視表。
 - 1. 新增一個資料交易段落。
 - 2. 輸入段落名稱。
 - 3. 使用檢視表介面挑選檢視表。
 - 4. 儲存設定。






- 在這個段落的目的表格中,選擇<u>職等設定檔</u>,進行「刪除已存在職等資料」的 邏輯設定。當<u>職等設定檔</u>中的職等欄位,與「前一頁說明中挑選的檢視表」的 職等欄位相同時,就刪除這筆資料。
 - 1. 切換到「目的表格」頁籤。
 - 2. 新增一個目的表格。
 - 3. 選擇要異動的表格,本案例要選擇職等設定檔。
 - 4. 挑選異動方式。
 - 5. 新增判斷條件。
 - 6. 挑選比對欄位。
 - 7. 挑選來源檢視表的來源欄位。






- 建立寫入<u>職等設定檔</u>的段落,來源的檢視表使用前面第8~10頁設定 好的檢視表。
- 寫入資料時,要按照excel檔案中的資料順序,所以依照<u>匯入順序</u>欄位 進行升冪排序。
- 詳細操作說明請參考10-2-1節。





- 在這個段落的目的表格中,選擇職等設定檔。
- 為了預防使用者在Excel檔案中打了重複的<u>職等名稱</u>,導致匯入的資料重複,我們使用「條件成立者保留,不成立者新增」的異動方式,並且使用<u>職等名稱</u>欄位作判斷,當相同的職等名稱出現第2次以上時,就會跳過不處理。
- 如果使用者能確保在Excel檔案中不會有重複的資料,可以使用「無條件新增」的異動方式。
- 詳細操作說明請參考10-2-1節。





- 在「目的欄位」中,載入要寫入職等設定檔的欄位。
- 在3~8步驟中,將異動人員欄位設定為寫入使用者帳號。
- 詳細操作說明請參考10-3-1節。









- 將異動日期欄位設定為寫入系統日期時間。
- 詳細操作說明請參考10-3-1節。






- 將備註欄位設定為寫入檢視表中的備註欄位。
- 詳細操作說明請參考10-3-1節。







- <u>職等</u>欄位要由系統在匯入時自動編號,所以使用「重新編碼」的項次功能, 起始值設定為00,就會從01開始編號。
- 詳細操作說明請參考10-3-6節。






- 將職等名稱欄位設定為寫入檢視表中的職等名稱欄位。
- 在前面第16頁中,如果異動方式選擇「條件成立者保留,不成立者新增」, 則此處可以不用重複設定職等名稱的寫入內容;如果異動方式選擇「無條件 新增」,就要在這裡設定寫入內容。
- 詳細操作說明請參考10-3-1節。
















將這個交換格式帶回到上一層操作介面中。

