# KONZEPTE SYSTEMNAHER PROGRAMMIERUNG

Technische Hochschule Mittelhessen

Andre Rein

Variablen

### VARIABLEN IN DER NINJA VM

Bis jetzt kennen wir nur die Möglichkeiten, direkt mit dem Stack zu interagieren: rdint, pushc, pop. Auf Sprachebene gibt es bis jetzt also noch kein Konzept, wie Variablen in der Ninja VM abgebildet werden.

Als nächstes Thema führen wir nun **Variablen** ein und besprechen, welche Arten es gibt und wie diese in der **NinjaVM** behandelt werden:

- Globale Variablen
- Lokale Variablen
- Sichtbarkeit
- Gültigkeit

## VERGLEICH JAVA / C

```
class C {
    static int clsVar; 1
    int instVar; 2
    void m(int paramVar){ 3
        int localVar; 4
    }
}
```

- 1 Klassenvariable Pro Klasse (nicht pro Objekt)
- 2 Instanzvariable Pro Instanz (pro Objekt)
- 3 Parametervariable Pro Aufruf der Methode
- 4 Lokale Variable Pro Aufruf der Methode

Java		С
Klassenvariable	$\leftrightarrow$	Globale/Statische Variable
Instanzvariable	$\leftrightarrow$	Variable im Heap
Parametervariable	$\leftrightarrow$	Parametervariable
Lokale Variable	$\leftrightarrow$	Lokale Variable

Auch in Ninja benötigen wir diese Arten von Variablen, um vernünftig programmieren zu können.

### GLOBAL VS. STATISCH

- Global: beschreibt die Sichtbarkeit einer Variable
  - Von wo kann auf diese Variable zugegriffen werden
- Statisch: beschreibt die Lebensdauer der Variablen
  - Wo ist der Speicherplatz der Variablen (wo lebt die Variable)?
  - Wann hat die Variable Speicher → Über die komplette Ausführungszeit des Programms!
  - Vgl. Laufzeitspeicher Segment für statische Daten (static Data)
- Ein globale Variable ist per Definition auch immer statisch (global ⇒ statisch)
- Jedoch gibt es statische Variablen die nicht global sind (statisch ⇒ global)


## GLOBAL VS. STATISCH: BEISPIEL IN C

```
#include <stdio.h>
int f(void){
    static int i=0; 1
    i++;
    return i;
}
int main(int argc, char *argv[]){
    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        printf("loop [%d] f()=%d\n", i, f()); 2
    }
    return 0;
}</pre>
```

```
$ gcc -Wall -g global_static.c -o global_static
$ ./global_static
loop [0] f()=1
loop [1] f()=2
loop [2] f()=3
loop [3] f()=4
loop [4] f()=5
loop [5] f()=6
loop [6] f()=7
loop [7] f()=8
```

- **1** Schlüsselwort static Initialisierung int i=0; erfolgt einmalig!
- Mehrfachaufruf von f()
- Ein Zugriff auf i kann nur aus der Funktion f() erfolgen. → Ist keine globale Variable
- Die Variable liegt jedoch auch im statischen Datenbereich und behält den Wert über die Funktionsaufrufe hinaus → statisch
- Die Variable **ist** also statisch, jedoch **nicht** global!

Zur Speicherung und Verwaltung von globalen Variablen führen die sog. Static Data Area (SDA) ein. Die SDA kann als ein Array (bestimmter Größe) von int-Werten abgebildet wird.



- In der **SDA** werden alle **globalen Variablen** gespeichert und verwaltet
- Jede globale Variable, die angelegt wird, gibt es exakt einmal in der SDA
  - Unsere Variablen (auf NinjaVM Ebene) haben keinen
     Namen Der Zugriff erfolgt einen Index

• Haben wir also z.B. eine SDA der Größe von 5 int sda[5];, gibt es Speicherplatz für 5 globale Variablen sda[0], sda[1], ... sda[4]. Der Zugriff erfolgt mittels Indices



Die Anzahl an globalen Variablen eines Ninja Programms sind dem Compiler bekannt und als Teil des Programm beim initialen Laden abrufbar. (Vgl. Ninja Binärformat)

- pushg <n $> <math>\rightarrow$  ... -> ... value Das n-te Element der SDA wird auf dem Stack abgelegt
- popg <n> → ... value -> ... Der Wert value wird in der SDA als n-tes Element gespeichert

Generell gilt: Ein push legt immer etwas auf den Stack und ein pop nimmt immer etwas vom Stack herunter.

Beispiel: 
$$x = 3 * x + y$$

#### Gegeben in SDA:

Name	Position in SDA
X	2
У	4

#### Ninja Assembler Code

## NINJA VM GLOBALE VARIABLEN: BEISPIEL

SDA

sda[4]	4	У
sda[3]		
sda[2]	3	Х
sda[1]		
sda[0]		

SDA

sda[4]	4	У	
sda[3]			
sda[2]	3	Х	
sda[1]			
sda[0]			

SDA

sda[4]	4	У
sda[3]		
sda[2]	3	Х
sda[1]		
sda[0]		

SDA

sda[4]	4	У
sda[3]		
sda[2]	3	X
sda[1]		
sda[0]		

ASSEMBLER

pushc 3 <-- PC
pushg 2
mul
pushg 4
add
popg 2

ASSEMBLER

pushc 3
pushg 2 <-- PC
mul
pushg 4
add
popg 2


ASSEMBLER

pushc 3
pushg 2
mul <-- PC
pushg 4
add
popg 2


ASSEMBLER

pushc 3
pushg 2
mul
pushg 4 <-- PC
add
popg 2


Stack




Stack



Stack



Stack



## NINJAVM GLOBALE VARIABLEN: BEISPIEL

SDA

sda[4]	4	У
sda[3]		
sda[2]	3	X
sda[1]		
sda[0]		

SDA


sda[4]	4	У
sda[3]		
sda[2]	13	Х
sda[1]		
sda[0]		

ASSEMBLER
-----pushc 3
pushg 2
mul
pushg 4
add <-- PC
popg 2


ASSEMBLER

-----pushc 3
pushg 2
mul
pushg 4
add
popg 2 <--- PC

Stack



Stack



#### C: LOKALE VARIABLEN

• Lokale Variablen leben innerhalb eines Funktionsaufrufs, d.h. jeder Aufruf der Funktion f() hat eine eigene Variable i, die nur innerhalb dieses Funktionsaufrufs zur Verfügung steht

c -Code


```
int f(void){
   int i = 10;
   return i;
}
```



Lokale Variablen werden in C auf dem Stack verwaltet. So erhält jede Funktion beim Aufruf eigene lokale Variablen. Technisch ist dies als sog. Rahmen (engl. frame) umgesetzt, auf X86\_64 z.B. aus dem Zusammenspiel der Register RSP (Stackpointer) und einem RBP, dem sog. Framepointers (FP).

## NINJAVM: RAHMEN/FRAMES

Der Bereich zwischen **Framepointer** (FP) und **Stackpointer** (SP) wird *Rahmen* (**Frame**) genannt. Der Frame beginnt an der Position auf dem Stack, auf die der FP aktuell zeigt und endet an Position-1, auf die der SP aktuell zeigt.



- Beispiel:
  - FP=7, SP=12  $\rightarrow$  Frame: 7 11. Größe 20 Byte (int)
  - FP=17, SP=37  $\rightarrow$  Frame: 17 36. Größe 80 Byte (int)

Durch die Einführung des **Frame**-Konzeptes ist es möglich, einen einzelnen Funktionsaufruf auf dem Stack zu verwalten (d.h. also zu *identifizieren*).

Dies erlaubt uns u.a., dass wir Speicherplatz für lokale Variablen in einem gesonderten Bereich des Frames (direkt oberhalb von FP) *reservieren* und letztendlich dort auch Variablen *speichern* können.

- Instruktionen zur Verwaltung der Frames:
  - asf <n> Allocate Stack Frame n gibt die Anzahl der zu reservierenden lokalen Variablen an
  - rsf Release Stack Frame Entfernen des aktuellen Stackframes und Rückkehr zum vorherigen Stackframe



Die beiden Funktionen asf n und rsf modifizieren die Register und repositionieren den Stack. Aufgrund der Repositionierung macht es also keinen Sinn, die Effekte auf den Stack zu betrachten (vorher ... nachher).

Daher wird stattdessen die Semantik der Instruktionen beschrieben.


asf <n>

```
rsf
```


```
push(fp) // sichert aktuellen FP auf dem Stack
fp = sp // setzt den neuen Beginn des Rahmens
sp = sp+n // reserviert n-Anzahl an Variablen im Frame
```

```
sp = fp // zeigt auf alten FP Wert
fp = pop() // setzt FP auf alten Wert
```

#### Stack Ausgangslage



Stack asf 4




push(fp)

fp = sp // fp = 13


sp = sp+4 // sp = 17

Stack rsf Schritt 1



```
sp = fp // sp = 13 <-
fp = pop()</pre>
```


#### Stack rsf



```
sp = fp
fp = pop() // fp = 8 <-</pre>
```

Die beiden Instruktionen, um lokale Variablen im Stackframe zu verwalten, sind pushl und popl. Diese beiden Instruktionen sind funktional sehr ähnlich zu den Instruktionen zur Verwaltung der globalen Variablen. In diesem Fall ist jedoch der Speicherplatz auf dem **Stack** und nicht in der SDA.

- pushl <n> ... -> ... value
  - Die n-te lokale Variable wird auf den Stack gelegt.
- popl <n> ... value -> ...
  - Die oberste Variable wird als n-te lokale Variable gespeichert.



Die n-te lokale Variable liegt hierbei genau n-Positionen oberhalb des Framepointers FP. Sie wird also **relativ** zur Position von FP angegeben! Der Immediate Wert bestimmt hierbei die Position.

### NINJAVM: LOKALE VARIABLEN BEISPIEL

#### Gegeben:

Name	n	Stackindex
X	2	FP+2
У	4	FP+4

#### Ninja Assembler Code



Die Ausführung der Instruktionen zur Berechnung des Ausdrucks ist weitestgehend äquivalent zum gezeigten Ablauf, der bei den globalen Variablen verwendet wurde. Der Unterschied ist jedoch: Der Speicherplatz der lokalen Variablen ist nun wie besprochen im Stackframe (und nicht in der SDA)!

## INSTRUKTIONEN: GLOBALE UND LOKALE VARIABLEN

Instruktion	Opcode	Stack Layout
pushg <n></n>	11	> value
popg <n></n>	12	value ->
asf <n></n>	13	
rsf	14	
pushl <n></n>	15	> value
popl <n></n>	16	value ->

## ÜBERSICHT NINJAVM

Abschließend nun die NinjaVM in der Übersicht:

- mit Static Data Area (SDA) zur Speicherung globaler Variablen und
- mit Framepointer (FP) zur Verwaltung von Frames (Rahmen), die zur Speicherung lokaler Variablen verwendet werden

	NINJA VM		
Program Memory	Stack	Static Data Area (SDA)	
SP FP			
PC			

