

ArcSoftFace IDCardVeri C# Demo 说明文档



長目	目录					
1.	简介	·		3		
	1.1	运行环	不境	3		
	1.2	系统要	要求	3		
	1.3	开发口	[具	3		
	1.4	环境罗	要求	3		
	1.5	支持的	勺颜色空间格式	3		
	1.6	产品项	力能简介	3		
		1.6.1	人脸特征提取	3		
		1.6.2	证件照特征提取	3		
		1.6.3	人证对比	4		
2.	快速	5上手		4		
3.	. 接入指南					
	3.1	示例代码		4		
		3.1.1	引擎激活	4		
		3.1.2	初始化引擎	4		
		3.1.3	人脸特征提取	5		
		3.1.4	证件照特征提取	5		
		3.1.5	人证比对	5		
	3.2	通用プ	5法	6		
		3.2.1	从 Bitmap 中读取 BGR 数据	6		
4.	常见问题					
	4.1	4.1 常见问题问答				
	4.2	其他养	图助	6		



1.简介

1.1 运行环境

Windows 平台 最低硬件配置 Intel® CoreTM i5-2300@2.80GHz 或者同级别芯片 推荐硬件配置 Intel® CoreTMi7-4600U@2.1GHz 或者同级别芯片

1.2 系统要求

Windows7 及以上

1.3 开发工具

VS2013 以上版本, 身份证阅读器

1.4 环境要求

.Net Framework 4.0 以上

1.5 支持的颜色空间格式

支持图像的颜色空间格式: BGR24

1.6 产品功能简介

1.6.1 人脸特征提取

从图片中检测人脸信息,人脸在图片中的位置坐标信息。

1.6.2 证件照特征提取

从证件照检测人脸在图片中的位置坐标信息,提取特征。



1.6.3 人证对比

将从图片中提取的两个人脸特征信息,通过人脸识别 SDK 中人脸比对,对两个特征值进行比较,通过返回的相似度判断两个人是否是一个人。

2.快速上手

- 1. 安装 VS2013 环境安装包(vcredist_x86_vs2013.exe)
- 2. 从官网申请 sdk http://www.arcsoft.com.cn/ai/arcface.html ,下载对应的 sdk 版本(x86 或 x64)并解压
- 3. 将 libs 中的 SDK(" libarcsoft_face.dll "、" libarcsoft_face_engine.dll " 、 "libarcsoft_idcardveri.dll")拷贝到工程 bin 目录的对应平台的 debug 或 release 目录下
- 4. 将对应 appid 和 appkey 替换 App.config 文件中对应内容
- 5. 在 Debug 或者 Release 中选择配置管理器,选择对应的平台
- 6. 连接身份证阅读器和摄像头,并确认阅读器和摄像头能正常工作
- 7. 按 F5 启动程序
- 8. 将身份证放置在身份证阅读器上
- 9. 根据下面文本框查看相关信息

3.接入指南

3.1 示例代码

3.1.1 引擎激活

retCode = ASIDCardFunctions. ArcSoft_FIC_Activate(appId, is64CPU ? sdkKey64 : sdkKey32);

3.1.2 初始化引擎

//初始化引擎

retCode = ASIDCardFunctions. ArcSoft_FIC_InitialEngine(ref pEngine);

初始化时要先将用的方法类型设置好;应用程序关闭时,必须销毁引擎,否则会造成内 存泄漏



//销毁引擎

int retCode = ASIDCardFunctions. ArcSoft_FIC_UninitialEngine(pEngine);

3.1.3 人脸特征提取

使用人脸特征提取功能需要在将其图像数据作为参数传入IDCardUtil.FaceDataFeatureExtraction(pEngine, true, bitmap, ref faceInfo)的人脸特征提取方法即可:

```
ASVLOFFSCREEN offInput = ImageUtil.ReadBmp(bitmap);

IntPtr offInputPtr = MemoryUtil.Malloc(MemoryUtil.SizeOf<ASVLOFFSCREEN>());

MemoryUtil.StructureToPtr(offInput, offInputPtr);

IntPtr faceResPtr = MemoryUtil.Malloc(MemoryUtil.SizeOf<AFIC_FSDK_FACERES>());
int result = ASIDCardFunctions.ArcSoft_FIC_FaceDataFeatureExtraction(hFICEngine, isVideo, offInputPtr, faceResPtr);
faceRes = MemoryUtil.PtrToStructure<AFIC_FSDK_FACERES>(faceResPtr);
```

3.1.4 证件照特征提取

提取证件照功能需要图像数据传入 IDCardUtil. IdCardDataFeatureExtraction(pEngine, bitmap)方法来提取证件照特征信息:

```
if (image.Width % 4 != 0)
{
    image = ImageUtil.ScaleImage(image, image.Width - (image.Width % 4), image.Height);
}
//Bitmap bitmap = new Bitmap(image);
ASVLOFFSCREEN offInput = ImageUtil.ReadBmp(image);
IntPtr offInputPtr = MemoryUtil.Malloc(MemoryUtil.SizeOf<ASVLOFFSCREEN>());
MemoryUtil.StructureToPtr(offInput, offInputPtr);
IntPtr faceResPtr = MemoryUtil.Malloc(MemoryUtil.SizeOf<AFIC_FSDK_FACERES>());
int result = ASIDCardFunctions.ArcSoft_FIC_IdCardDataFeatureExtraction(hFICEngine, offInputPtr);
```

3.1.5 人证比对

人证比对功能是通过对比两个人脸特征信息,返回两者的相似程度。首先要通过人脸特征提取和证件照特征提取来提取特征,再通过人证比对方法对比两个人脸特征信息,获取它们的相似度。

```
float pSimilarScore = 0;
int pResult = 0;
float threshold = 0.82f;
float.TryParse(scoreText.Text, out threshold);
int compareResult = IDCardUtil.FaceIdCardCompare(ref pSimilarScore, ref pResult, pEngine, threshold);
```



3.2 通用方法

3.2.1 从 Bitmap 中读取 BGR 数据

从 Bitmap 中读取 BGR 数据的方法比较复杂,可以参考 ImageUtil. ReadBMP(Image image) 方法。

4.常见问题

4.1 常见问题问答

问题	参考回复
启动后引擎初始化	1. 请选择对应的平台,如 x64,x86
失败	
	- Debug - x64 - ▶ 启动
	2. 删除 bin 下面对应的 idv_install.dat;
	3. 请确保 App.config 下的 appid,和 appkey 与当前 sdk 一一对应。
SDK 支持那些格式	目前 SDK 支持的图片格式有 jpg,jpeg,png,bmp 等。
的图片人脸检测?	
SDK 人脸比对的阈	推荐值为 0.82, 用户可根据不同场景适当调整阈值。
值设为多少合适?	
在.Net 项目中出现	.Net 平台设置的默认堆栈大小为 256KB, SDK 中需要的大小为 512KB
堆栈溢出问题	以上,推荐调整堆栈的方法为:
	new Thread(new ThreadStart(delegate {
	ASF_MultiFaceInfo multiFaceInfo =
	FaceUtil.DetectFace(pEngine, imageInfo);
	}), <mark>1024 * 512</mark>).Start();

更多常见问题请访问 https://ai.arcsoft.com.cn/manual/fags.html。

4.2 其他帮助

如您想要了解更多虹软的产品,请访问虹软官网 http://www.arcsoft.com.cn/, 或者您在 开发的过程中遇到了问题,或者对我们的人脸识别 SDK 有什么意见或建议,欢迎在虹软官 方论坛 https://ai.arcsoft.com.cn//bbs/portal.php 上发帖提问,我们的工作人员会竭力为您解答。