



MANUAL DO OPERADOR

Processo de Abastecimentos

Como preparar a planilha, preencher a Requisição de Saída e conferir os dados com o Fluxo SCPI

Princípio de segurança

O Fluxo SCPI auxilia o preenchimento, mas não salva a Requisição de Saída. Decisões de virada, avisos de KM e o clique em Salvar permanecem com o operador.

	SCPI 9.0
	Fluxo SCPI 0.14.0
	Servidores responsáveis por lançamentos de abastecimento
	31 de agosto de 2026

1. Objetivo e limites do processo

Este manual ensina a usar **Abastecimentos por XLSX** para preparar os itens de uma Requisição de Saída no SCPI. Cada linha válida vira um item com produto, centro de custo/placa, KM Atual e quantidade em litros.

Responsável	O que faz
Operador	Prepara e revisa o XLSX; abre a tela correta; resolve escolhas e avisos; confere a grade; salva somente depois da validação.
Fluxo SCPI	Valida a planilha; usa o maior KM por placa; inclui itens; preenche KM e QTD; registra progresso e pendências; nunca salva.
SCPI	Mantém os cadastros oficiais e apresenta validações como virada de velocímetro, KM muito alto e erros Ajax.

Escopo deste manual

O documento começa com a planilha pronta e termina na conferência da grade. A autorização administrativa, os comprovantes e as regras internas de aprovação continuam seguindo os procedimentos da Prefeitura.

Fluxo resumido

1	2	3	4	5	6
Preparar XLSX	Abrir grade vazia	Importar	Resolver pausas	Conferir	Salvar manualmente

2. Antes de começar

Condições obrigatórias

- Chrome no perfil em que a extensão Fluxo SCPI está instalada.
- Sessão do SCPI 9.0 autenticada e funcionando.
- Uma Requisição de Saída nova, na aba Itens da Saída, com a grade vazia.
- Arquivo .xlsx de até 20 MB, com no máximo 500 abastecimentos e as quatro colunas obrigatórias.
- Tempo para acompanhar as pausas e fazer a conferência humana no final.

Não comece em uma grade com itens

Se já houver itens, pare e confirme se abriu o registro correto. O fluxo valida produtos e placas ao retomar, mas uma importação nova deve começar em grade vazia.

Checklist rápido de abertura

- Estou na Requisição de Saída correta.
- A aba Itens da Saída está aberta e a grade está vazia.
- A planilha corresponde ao período e ao lote que vou lançar.
- Não há outra execução do Fluxo SCPI ativa nesta tela.

O que a extensão não faz

- Não decide qual centro de custo usar quando a placa aparece em mais de um cadastro.
- Não escolhe Sim, Não ou OK em avisos de hodômetro.
- Não substitui a conferência visual de produtos, placas, KMs e litros.
- Não clica em Salvar.

3. Como preparar a planilha XLSX

A extensão usa a primeira aba válida que contenha, na mesma linha de cabeçalho, **Placa**, **KM**, **Combustível** e **Litros**. Outras colunas são ignoradas.

Coluna	Formato esperado	Exemplo
Placa	Placa brasileira com 7 caracteres; hífen e espaços são removidos.	ABC1D23
KM	Inteiro seguro, igual ou maior que zero, sem ponto de milhar ou notação científica.	43745
Combustível	Texto que identifique Etanol, Diesel ou Gasolina.	ETANOL HIDRATADO
Litros	Número maior que zero em formato decimal comum; não use 1e3.	20,5

Regra do maior KM por placa

Se a mesma placa aparecer várias vezes, todas as linhas recebem o maior KM encontrado para ela. Um valor menor nunca substitui o maior valor daquela placa.

O arquivo inteiro é validado

Uma linha relevante inválida bloqueia o carregamento. Um arquivo novo invalida a sessão anterior antes da leitura; se ele for rejeitado, os dados antigos não reaparecem.

Limites e privacidade

- No máximo 500 abastecimentos e 20 MB por arquivo.
- O XLSX é processado localmente pela cópia vendorizada do SheetJS.
- O Fluxo SCPI não envia o conteúdo da planilha para a internet.

4. Importar e preencher os abastecimentos

- 1** **OPERADOR** | Abra o Fluxo SCPI
Na barra do Chrome, clique no ícone da extensão e escolha Abastecimentos.
- 2** **OPERADOR** | Selecione a planilha
Escolha o .xlsx e aguarde a mensagem com o número de lançamentos e placas.
- 3** **OPERADOR** | Confira o resumo
Se nome, quantidade ou placas não corresponderem ao lote, não prossiga.
- 4** **OPERADOR** | Defina o tratamento de KM menor
Ativado: o valor menor é inserido e a extensão pausa para você escolher Sim ou Não. Desativado: o KM menor não é digitado.
- 5** **OPERADOR** | Inicie
Clique em Importar XLSX e preencher. O arquivo fica vinculado à aba atual do SCPI.
- 6** **EXTENSÃO** | Inclua os itens
Seleciona o produto compatível, pesquisa o centro de custo pela placa e preenche KM Atual.
- 7** **EXTENSÃO** | Preencha as quantidades
Depois de todos os itens, volta ao início e preenche as QTDs na ordem do XLSX.
- 8** **EXTENSÃO** | Pare antes de salvar
Mostra o resultado e deixa a tela pronta para conferência. Nunca salva.

Acompanhe a tela

O painel mostra Item N de X ou QTD N de X. Não use a grade em paralelo. Se o Chrome estiver em outra aba do SCPI, a retomada é recusada.

5. O que acontece em cada item

Ordem	Ação	O que observar
1	Abre F2 - Produto e Produto do Pedido.	O menu correto deve aparecer; a extensão repete o clique se necessário.
2	Seleciona opção compatível com o combustível.	Confira se o produto da linha é o esperado.
3	Cria Novo Item quando necessário.	Cada abastecimento deve ocupar uma linha própria.
4	Abre F3 - C.Custo e pesquisa a placa.	A placa correta deve aparecer em Placa (F9).
5	Preenche KM Atual após comparar com Anterior.	Avisos de virada ou KM alto sempre exigem decisão humana.
6	Após todos os itens, preenche QTD.	Compare litros e ordem com o XLSX.

Proteções durante a execução

- A extensão aguarda grade, Ajax e máscara de carregamento terminarem.
- Produtos e placas já existentes são validados antes da retomada; linha incompatível interrompe o fluxo.
- A edição direta pelo ExtJS só é aceita quando o plugin de edição existe e confirma a alteração; caso contrário, usa o editor visível.
- Dirty state e dataset fora do modo de edição são aguardados e repetidos sem avançar o índice.
- Ajax Error é fechado para liberar a tela, mas a operação para porque não há confirmação segura de sucesso.

6. KM anterior, KM atual e virada de velocímetro

Antes de escrever KM Atual, o Fluxo SCPI compara o maior KM da placa no XLSX com o KM Anterior do SCPI.

Situação	Opção ativada	Modo conservador
KM maior ou igual ao Anterior	Preenche normalmente.	Preenche normalmente.
KM menor que o Anterior	Insere o KM e pausa com a pergunta de virada aberta. O operador escolhe Sim ou Não.	Não reduz o KM e mantém o campo sem alteração.
Quilometragem MUITO ALTA	Pausa sem clicar em OK.	Pausa sem clicar em OK.

A decisão é sempre humana

A extensão não confirma nem recusa virada de velocímetro. Leia o aviso, confira placa, KM Anterior e documento de origem e só então escolha no SCPI.

Conferência obrigatória de KM

- Compare Atual com o maior KM de cada placa no XLSX.
- Confira se a placa da linha é a mesma usada para calcular o KM.
- Revise KMs ignorados, pendentes e associados a uma virada.
- Não salve um KM improvável apenas porque o SCPI permitiu a confirmação.

7. Pausas e decisões manuais

Placa com mais de um centro de custo

A extensão mantém a pesquisa aberta e pausa. Compare veículo, setor e centro de custo; confirme o registro no SCPI e use **Já escolhi a placa - continuar**.

Virada ou quilometragem muito alta

A execução deixa o aviso aberto. Confira os dados e escolha Sim, Não ou OK diretamente no SCPI. Depois retome pela extensão. Nenhuma dessas decisões é automática.

Controle	Efeito
Pausar	Interrompe no próximo ponto seguro; o botão muda para Continuar.
Continuar	Retoma a mesma execução a partir do progresso seguro.
Cancelar	Encerra somente a automação; não cancela nem descarta dados no SCPI.
Finalizar	Encerra no próximo ponto seguro e mantém o relatório parcial.

Tela ou sessão inesperada

Se a sessão expirar, o SCPI bloquear, aparecer Ajax Error ou a grade não corresponder ao XLSX, a execução é interrompida. Estabilize a tela e confira o progresso antes de tentar novamente.

8. Conferências e correções

As ações comparam a grade atual com o XLSX carregado e alteram somente divergências.

Ação	O que verifica	Resultado esperado
Quantidades	Placa, produto e QTD de cada linha.	Mantém as corretas e corrige somente as diferentes.
Placas	Pesquisa o centro de custo e confere Placa (F9).	Atualiza divergências e lista placas não encontradas.
KM Atual	Confirma placa e compara Atual com o maior KM.	Corrige divergências; pausa em decisões do hodômetro.

Ordem recomendada

- 1. Conferir placas para garantir que cada linha representa o veículo certo.
- 2. Conferir KM Atual já associado à placa correta.
- 3. Conferir quantidades linha a linha.
- 4. Ler o relatório e resolver cada pendência antes de salvar.

Pendências não viram conclusão

Se um KM ou QTD falhar, o índice volta ao primeiro campo pendente e o botão mostra Continuar pendências. Outros itens podem ser processados, mas a execução não é apresentada como concluída.

9. Problemas comuns e ação segura

Mensagem ou sintoma	Ação segura
Quatro colunas não localizadas	Use Placa, KM, Combustível e Litros na mesma linha de cabeçalho.
Corrija o XLSX	Leia a linha indicada, corrija o arquivo e selecione-o novamente. O cache antigo já foi invalidado.
Mais de um centro para a placa	Escolha manualmente o registro correto e continue pela extensão.
Linha pertence a outro produto/placa	Pare. Confirme a requisição e a ordem da grade; não force a retomada.
XLSX iniciado em outra aba	Volte à aba original ou importe novamente para começar outra requisição.
KM/QTD pendente	Use a conferência correspondente e corrija manualmente se persistir.
Grid is in dirty state	Aguarde; a extensão tenta novamente sem avançar o progresso.
Ajax Error	A extensão libera o aviso e interrompe. Confira se a operação foi aplicada antes de retomar.
Sessão expirada ou bloqueio	Entre novamente e retome somente após conferir tela e progresso.

Não repita a importação às cegas

Itens e QTDs têm progresso separado, vinculado à aba. Antes de reiniciar ou carregar outro arquivo, confira a grade, as pendências e o texto do botão.

10. Conferência final antes de salvar

Faça a conferência com planilha e grade lado a lado. O processo só termina quando todos os itens estiverem justificados.

- O número de linhas corresponde ao número de lançamentos do XLSX.
- Cada linha possui produto compatível com o combustível.
- Cada linha possui a placa correta em Placa (F9) e o centro de custo correto.
- KM Atual corresponde ao maior KM da placa ou tem justificativa para ficar sem alteração.
- Toda decisão de virada foi tomada conscientemente pelo operador.
- Cada QTD corresponde aos litros da mesma linha do XLSX.
- Não existem falhas, pendências ou placas não encontradas sem tratamento.
- A Requisição de Saída e o período/lote são os corretos.

Somente então salve

Salvar é uma ação manual do operador. Se houver qualquer dúvida, não salve: registre a pendência e confirme com o responsável.

Registro recomendado

Arquivo XLSX: _____

Data e operador: _____

Pendências/observações: _____

11. Guia rápido de uso diário

Regra principal

O Fluxo SCPI preenche e confere; o operador decide os casos ambíguos e salva somente após a validação final.

Antes

- Abrir Requisição de Saída nova, Itens da Saída, grade vazia.
- Conferir Placa, KM inteiro seguro, Combustível e Litros positivos.
- Confirmar arquivo, período/lote e limite de 500 linhas.

Executar

- Selecionar XLSX e conferir o resumo.
- Escolher o modo de KM menor; decisões de virada continuam manuais.
- Acompanhar Item e QTD sem mudar de aba ou reordenar a grade.
- Resolver placa ambígua e avisos diretamente no SCPI.

Conferir

- Conferir/corrigir Placas, KM Atual e Quantidades.
- Resolver todas as pendências e ler o relatório final.
- Salvar manualmente apenas depois da conferência completa.

Glossário

Termo	Significado
Anterior / Atual	KM anterior já registrado / KM sendo preparado.
QTD	Quantidade de combustível em litros.
F2 / F3	Seleção do produto / pesquisa do centro de custo e veículo.
Placa (F9)	Coluna que confirma a placa associada ao item.