■ UmiJS

运行时配置

为什么有运行时配置?

我们通过 .umirc.js 做编译时的配置,这能覆盖大量场景,但有一些却是编译时很难触及的。

比如:

- 在出错时显示个 message 提示用户
- 在加载和路由切换时显示个 loading
- 页面载入完成时请求后端,根据响应动态修改路由

这些在编译时就很难处理,或者不能处理了。

配置方式

umi 约定 src 目录下的 app.js 为运行时的配置文件。

```
+ src

- app.js # 运行时配置文件

- package.json
```

配置列表

patchRoutes

用于运行时修改路由。

参数:

• routes: Array , 路由配置

e.g. 添加一个 /foo 的路由,

≡ UmiJS

```
path: '/foo',
  component: require('./routes/foo').default,
});
}
```

可能的场景:

- 和 render 配合使用,请求服务端根据响应动态更新路由
- 修改全部路由,加上某个前缀
- ..

注:

- 1. 同样适用约定式路由
- 2. 直接修改 routes 就好,不要返回新的路由对象

render

用于改写把整个应用 render 到 dom 树里的方法。

参数:

• oldRender, Function , 原始 render 方法, 需至少被调用一次

e.g. 延迟 1s 渲染应用,

```
export function render(oldRender) {
  setTimeout(oldRender, 1000);
}
```

可能的场景:

1. 渲染应用之前做权限校验,不通过则跳转到登录页

onRouteChange

用于在初始加载和路由切换时做一些事情。

参数:

≡ UmiJS

```
    routes: Array,路由配置
    action: PUSH|POP|REPLACE|undefined,初次加载时为 undefined
    e.g.
    export function onRouteChange({ location, routes, action }) {
        bacon(location.pathname);
    }
```

可能的场景:

1. 埋点统计

注:

1. 初次加载时也会执行,但 action 为 undefined

rootContainer

用于封装 root container, 可以取一部分,或者外面套一层,等等。

参数:

• container, ReactComponent , React应用最上层的根组件

e.g.

```
export function rootContainer(container) {
  const DvaContainer = require('@tmp/DvaContainer').default;
  return React.createElement(DvaContainer, null, container);
}
```

可能的场景:

1. dva、intl 等需要在外层有个 Provider 的场景

modifyRouteProps

修改传给路由组件的 props。

2019/7/22 运行时配置 | UmiJS

■ UmiJS

Object

```
○ route, Object , 当前路由配置
```

e.g.

```
export function modifyRouteProps(props, { route }) {
  return { ...props, foo: 'bar' };
}
```

注:

1. 需返回新的 props

在 GitHub 上编辑此页 🖸

Last Updated: 2019/3/20 上午9:25:02

← 按需加载

区块 →