Configurarea de baza a routerului – pentru incepatori

Moduri de operare ale Routerului Modul utilizator neprivilegiat Promter > Modul administrator de monitorizare si maintenamce Promter # Modul administrator de configurare globala Promter (config)# Modul administrator de configurare a Modul administrator de configurare a Modul administrator de configurare a porturilor (consola, auxiliary, virtual) softurilor de routare interfetelor Promter (config-line)# Promter (config-if)# Promter (config-router)#

Router > { Router este numele implicit al Routerului ; > este promterul de user ;# prompterul de administrator}

Intrarea pe contul de administrator

Router>**enable** { enable –comanda prin care se intra in modul administrator de monitorizare si maintemnance} Router#

Intrarea in modul "configurare globala"

Router#configure terminal { comanda prin care se intra in configurare globala } Router(config)#

Configurarea numelui Routeriului

Router(config)#hostname R1 { comanda prin care se configureaza numele Routeriului } R1(config) #

Configurarea parolelor

Configurarea parolei de administrator

R1(config)#enable secret cisco { comanda prin care se configureaza parola de admin criptata}

Configurarea parolei de terminal virtual (telnet, ssh, http, rlogin)

R1(config)#line vty 0 4 (vty= virtual terminal; 0-4 cele 5 conexiuni de telnet, ssh care pot accesa simultan Routerul)

R1(config-line)#password cisco { comanda prin care se configureaza parola de intrare prin telnet }

R1(config-line)#login { comanda prin care se activeaza softul care cere parola }

R1(config-line)#exit

R1(config)#

Configurarea parolei de consola

R1(config)#line con 0

R1(config-line)#password cisco { comanda prin care se configureaza parola de intrare prin telnet }

R1(config-line)#login { comanda prin care se activeaza softul care cere parola }

R1(config-line)#exit

R1(config)#

Configurarea parolei portului auxiliar

R1(config)#line aux 0

R1(config-line)#password cisco { comanda prin care se configureaza parola de intrare prin telnet }

R1(config-line)#login { comanda prin care se activeaza softul care cere parola }

R1(config-line)#exit

R1(config)#

Configurarea de baza a interfetelor

Router(config)#interface f0/0 { comanda prin care se intra in configurarea specifica a interfetei fastEthernet 0/0 }

Router(config-if)# ip address IP_address Network_Mask {comanda prin care se aloca adresa de IP principala }

Router(config-if)# ip address IP_address Network_Mask secondary {comanda prin care se aloca adresa de IP secundara

Router(config-if)# no shutdown {comanda prin care se porneste interfata f0/0}

Router(config-if)#exit {comanda prin care se iese din configurarea interfetei si se intra in config globala }

Configurarea rutelor statice

Varianta 1

Router(config)# ip route Adresa_Retelei Network_Mask Next_Hope [DA]

Varianta 2

Router(config)# ip route Adresa_Retelei Network_Mask Interfata_de _iesire [DA]

| Varianta 3

Router(config)# ip route Adresa_Retelei Network_Mask Interfata_de_iesire Next_Hope [DA]

Configurarea rutelor default

I Varianta 1

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Next_Hope [DA]

Varianta 2

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Interfata de iesire [DA]

Varianta 3

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Interfata de iesire Next Hope [DA]

Vizualizarea fisierelor de configurare

Router# show running-config {vizualizarea fisierului de configurare din memoria RAM }

Router# show run {vizualizarea fisierului de configurare din memoria RAM – forma scurta a comenzii }

Router# show startup-config {vizualizarea fisierului de configurare din memoria NVRAM }

Router# show sta {vizualizarea fisierului de configurare din memoria NVRAM – forma scurta a comenzii }

| Router# show config {vizualizarea fisierului de configurare din memoria NVRAM }

Vizualizarea tipurilor de interfete si a parametrilor lor

Router# show ip interface brief { afiseaza toate interfetele routerului si starea lor (sgut sau no shut)]

Router# show ip interface f0/0 { afiseaza parametrii IP ai interfetei f0/0}

Router# show interface f0/0 { afiseaza parametrii si statistici pentru interfeta f0/0}

¡Router# show interface { afiseaza parametrii si statistici pentru toate interfetele routerului}

Salvarea configuratiei Routeriului

IR1(config)#copy running-config startup-config { comanda prin care se salveaza in NVRAM configuratia routerului }

running-config – numele dat fisierului de configurare din RAM

startup-config - numele dat fisierului de configurare din memoria nevolatila NVRAM

Restartarea routerului

Router# reload