

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц


1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

Вход в систему выполнен под пользователем с последующим переходом в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается приглашением `root@server (?@fig-1)`. Это обеспечивает права для изменения конфигурации почтовых служб.



```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:14:43 ago on Thu 12 Feb 2026 09:18:44 PM UTC.
Package telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.user.net ~]#
```

рис.1

В дополнительном терминале запущен мониторинг журнала почтовой службы командой `tail -f /var/log/maillog`, что позволяет в реальном времени отслеживать события Postfix и Dovecot, включая запуск демонов и обработку соединений (?@fig-1).

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` в список обслуживаемых протоколов добавлен протокол LMTP посредством строки `protocols = imap pop3 lmtp`, что расширяет функциональность Dovecot для работы с LMTP (?@fig-2).

```
root@server:~ x user@server:~ x
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/dovecot.conf Modifi
## Dovecot configuration file

# If you're in a hurry, see http://wiki2.dovecot.org/QuickConfiguration

# "doveconf -n" command gives a clean output of the changed settings. Use it
# instead of copy&pasting files when posting to the Dovecot mailing list.

# '#' character and everything after it is treated as comments. Extra spaces
# and tabs are ignored. If you want to use either of these explicitly, put the
# value inside quotes, eg.: key = "# char and trailing whitespace "

# Most (but not all) settings can be overridden by different protocols and/or
# source/destination IPs by placing the settings inside sections, for example:
# protocol imap { }, local 127.0.0.1 { }, remote 10.0.0.0/8 { }

# Default values are shown for each setting, it's not required to uncomment
# those. These are exceptions to this though: No sections (e.g. namespace {})
# or plugin settings are added by default, they're listed only as examples.
# Paths are also just examples with the real defaults being based on configure
# options. The paths listed here are for configure --prefix=/usr
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
protocols = imap pop3 lmtp
```

рис.2

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` выполнена настройка сервиса `lmtp`, где определён unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp` с параметрами доступа `user = postfix`, `group = postfix`, `mode = 0600`, обеспечивающими взаимодействие Dovecot с Postfix через локальный сокет (?@fig-3).

```
root@server:~ x user@server:~ x
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf Modifi
service imap-login {
  inet_listener imap {
    #port = 143
  }
  inet_listener imaps {
    #port = 993
    #ssl = yes
  }

  # Number of connections to handle before starting a new process. Typically
  # the only useful values are 0 (unlimited) or 1. 1 is more secure, but 0
  # is faster. <doc/wiki/LoginProcess.txt>
  #service_count = 1

  # Number of processes to always keep waiting for more connections.
  #process_min_avail = 0

  # If you set service_count=0, you probably need to grow this.
  #vsz_limit = $default_vsz_limit
}

service pop3-login {
  inet_listener pop3 {
    #port = 110
  }
  inet_listener pop3s {
    #port = 995
    #ssl = yes
  }
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }

  # Create inet listener only if you can't use the above UNIX socket #inet_listener lmtp {
  # Avoid making LMTP visible for the entire internet
  #address =
  #port =
}
```

рис.3

В конфигурации Postfix параметр `mailbox_transport` переопределён командой `postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'`, что направляет доставку почты через unix-сокет Dovecot вместо прямой локаль-

ной доставки (?@fig-4).

```
[root@server.user.net ~]#  
[root@server.user.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'  
[root@server.user.net ~]#
```

рис.41

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf установлен формат имени пользователя auth_username_format = %Ln, что обеспечивает аутентификацию по логину без доменной части (рис. ??).

```
# Username character translations before it's looked up from databases. The  
# value contains series of from -> to characters. For example "#@/" means  
# that '#' and '/' characters are translated to '@'.  
#auth_username_translation =  
  
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use  
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would  
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into  
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.  
auth_username_format = %Lu  
  
# If you want to allow master users to log in by specifying the master
```

Рисунок 2.1: Настройка формата имени пользователя в Dovecot

После внесения изменений выполнен перезапуск служб postfix и dovecot командами systemctl restart postfix и systemctl restart dovecot, что активирует обновлённые параметры конфигурации (рис. ??).

```
[root@server.user.net ~]#  
[root@server.user.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.user.net ~]# systemctl restart dovecot  
[root@server.user.net ~]#
```

Рисунок 2.2: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

С клиента отправлено тестовое письмо командой echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net, что инициирует передачу сообщения через SMTP на сервер (рис. ??).