Header errno.h

Header	Opis zawartych funkcji	Przykładowe funkcje
errno.h	Operacje obsługi błędów	errno, perror(), strerror() < nie z 'errno.h' lecz z 'string.h'

Prawdą jest, że program napotykając **poważny programistyczny błąd** (*error*) zwykle nie przerywa swojego działania natychmiast, w miejscu jego występowania. Program w tym wypadku czeka na reakcję, skądkolwiek by ona nie pochodziła, aby zgodnie z nią zareagować i taka reakcja wymagana jest natychmiast. Tylko brak takiej reakcji kończy się przez nikogo nie lubianym 'wywaleniem' (*dumping*) się programu.

Ostrzeżenia (warnings), natomiast, to takiego typu błędy, na które kompilator ma swoje reakcje domyślne.

#include<errno.h>

errno – makro, predefiniowana zmienna globalna trzymająca stałe skojarzone z numerem błędu.
 Brak błędu oznacza errno = 0. Jej definicja w errno.h to:
 extern int Cdecl errno;

Aby wyświetlić komunikat o błędzie podanym przez **errno** wykorzystuje się jedną z dwóch funkcji:

- perror() wyświetla przekazany ciąg znaków, po którym następuje dwukropek i spacja, a następnie opis kodu błędu przechowywanego w errno zakończony pustą linią
- strerror() nie występuje w errno.h lecz w string.h ale tu pasuje do tematu zwraca wskaźnik do komunikatu o błędzie wygenerowanego przez system, który jest skojarzony z errno [a więc wyświetli to samo co perror()]
 char * _Cdecl strerror(int __errnum);

Obie funkcje, **perror()** i **strerror()**, wyświetlają ten sam komunikat dla określonego numeru błędu. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że **perror()** to format tekstowy **errno**, podczas gdy **strerror()** przekazuje numer błędu jako argument funkcji.

```
// Obsługa błędów
#include<stdio.h>
#include<errno.h>
                                 // ten temat
#include<locale.h>
                                 // dla 'setlocale()'
int main(void)
{ setlocale(LC_CTYPE, "Polish");
                                 // polskie znaki
                                        // fp sugeruje nazwę 'file pointer'
  FILE *fp;
  fp = fopen("Nie_ma_mnie.txt", "r"); // nie ma takiego pliku
  if(fp == NULL)
   { printf("Numer błędu (wartość 'errno') : %d\n", errno);
    perror("Opis błędu (odczyt z 'perror')");
    return 0;
   } else
     fclose(fp);
```

Wynik działania programu:

Kiedy spodziewamy się wystąpienia błędu i nie zależy nam na szczegółach dodyczących nieudanych operacji, można się obejść bez 'errno.h' jak w przykładzie:

```
FILE *tymczasowy = tmpfile();  // próba utworzenia pliku tymczasowego
if (tymczasowy == NULL)
{  printf("Nieudana operacja utworzenia pliku tymczasowego.\n");
    return 0;
}
```

A gdy chcemy wiedzieć, co złego się stało, pytamy o to errno:

```
// Obsługa błędów
#include<stdio.h>
#include<errno.h>
                                 // ten temat
#include<locale.h>
                                 // dla 'setlocale()'
int main(void)
{ setlocale(LC_CTYPE, "Polish"); // polskie znaki
   FILE *tymczasowy = tmpfile(); // próba utworzenia pliku tymczasowego;
   if(tymczasowy == NULL)
   { printf("Numer błędu (wartość 'errno') : %d\n", errno);
     perror("Opis błędu (odczyt z 'perror')");
     return 0;
   } else
     printf("Plik tymczasowy udało się utworzyć ale zostaje on usunięty \
automatycznie wraz z końcem działania programu.\n");
   return 0;
}
```

Wynik działania programu:

```
Numer błędu (wartość 'errno') : 13
Opis błędu (odczyt z 'perror'): Permission denied
```

```
Process exited after 1.966 seconds with return value 0 Press any key to continue . . . \_
```

lub z wykorzystaniem funkcji strerror()

```
// Obsługa błędów
#include<stdio.h>
#include<errno.h>
                                 // ten temat
                                 // dla strerror()
#include<string.h>
#include<locale.h>
                                 // dla 'setlocale()'
int main(void)
{ setlocale(LC_CTYPE, "Polish"); // polskie znaki
   FILE *tymczasowy = tmpfile(); // próba utworzenia pliku tymczasowego;
   if(tymczasowy == NULL)
   { printf("Numer błędu (wartość 'errno') : %d\n", errno);
     fprintf(stderr, "Opis błędu (odczyt przez 'strerror()'): %s\n", strerror(errno));
     return 0;
   } else
     printf("Plik tymczasowy udało się uyworzyć ale zostaje on usunięty \
automatycznie wraz z końcem działania programu.\n");
   return 0;
}
```

z takim samym rezultatem:

```
Numer błędu (wartość 'errno') : 13
Opis błędu (odczyt przez 'strerror()'): Permission denied
-----
Process exited after 2.43 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . _
```

Zawsze linię z fprintf():

```
fprintf(stderr, "Opis błędu (odczyt przez 'strerror()'): %s\n", strerror(errno));
```

można zamienić na linię z printf() bo ona automatycznie da wydruk na ekranie monitora:

```
printf("Opis błędu (odczyt przez 'strerror()'): %s\n", strerror(errno));
```

z takim samym rezultatem.

Zarówno stdio.h jak i stdlib.h dysponują operacjami na błędach i nie potrzebują możliwości errno.h.

```
else
{ printf("Plik \'test.txt\' jest otwarty. Można na nim pracować.");
    fwrite("TEKST", 5, 1, fp); // chcemy do pliku wpisać "TEKST"
    if( ferror(fp) ) // plik jest tylko do odczytu więc będzie błąd
    { printf("\nBłąd zapisu do pliku \'test.txt\\");
        perror("\nBłąd drukowany przez 'perror' ");
    }
}
fclose( fp );
return 0;
}
```

Wynik działania programu:

```
Plik 'test.txt' jest otwarty. Można na nim pracować.
Błąd zapisu do pliku 'test.txt'
Błąd drukowany przez 'perror' : Bad file descriptor
-----
Process exited after 0.1129 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . _
```

Podejrzewam, że Bad file descriptor to oznaczenie trybu "r" zamiast np. "w" bo plik jest tylko do odczytu a program chce coś do niego wpisać.

Gdy nie sprawdzimy podejrzanej operacji, jak poniżej...:

```
// Brak sprawdzenia operacji
#include<stdio.h>
#include<errno.h> // dołączona do programu ale nie proszona o pomoc, milczy

int main(void)
{ char autor[] = "Henryk Sienkiewicz";
   printf("Drukuj setny znak w nazwie autora: %c", autor[99]);
   return 0;
}
```

Wynik

```
Drukuj setny znak w nazwie autora:
------
Process exited after 1.793 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . _
```

...kompilator nie wykona zadania i milczy albo... wykona operację wadliwie.

Nawet wpisanie:

```
if( autor[99] == NULL )
    { printf("Numer błędu (wartość 'errno') : %d\n", errno);
    perror("Opis błędu (odczyt z 'perror')"); }
```

daje:

```
Numer błędu (wartość 'errno') : 0
Opis błędu (odczyt z 'perror'): No error
```

Dlatego logika operacji, szczególnie na łańcuchach znakowych jest ważniejsza niż umiejętność obsługi błędów w każdym typie programowania. Każdy łańcuch znakowy zawsze powinien być zamknięty znakiem '\0' należącym do tego łańcucha, i dlatego deklaracja ilości bajtów dla tego łańcucha musi być przynajmniej o 1 większa niż długość łańcucha znakowego.

Zawsze:

- powinieneś być pewnym, że nie odwołujesz się do indeksu łańcucha znakowego, który jest większą liczbą niż strlen(tego łańcucha), a łańcuch jest zamknięty uniemożliwiając czytanie 'wyciekających' (nie należących do tego łańcucha) znaków,
- omijasz wszelkie niewykonalne operacje, jak np. dzielenie przez zero, logarytmowanie liczby niedodatniej czy o niedodatniej podstawie, pierwiastkowania liczby ujemnej...,
- nie przekraczasz limitu określającego maksymalne wartości typów liczbowych i znakowych.

Nie przestrzegając tych zasad otrzymasz w wyniku wadliwe wartości, czasem bez wnikliwej analizy niezauważalne i dlatego trudne do wykrycia.

Lista błędów: Ich numery, nazwy i opisy

Nu mer	Nazwa błędu	Opis błędu po polsku	Opis błędu jaki może się pojawić zarówno w	
0	EZERO	Brak błedu	perror jak i w strerror (errno)	
1	EPERM	Niedozwolona operacja	No error	
2	ENOENT	Nie ma takiego pliku ani katalogu - sprawdź	Operation not permitted	
2	ENOENT	ścieżkę dostępu do pliku albo katalogu	No such file or directory (A component of a path doesn't specify an	
		scieżkę dostępu do pliku albo katalogu	existing directory)	
3	ESRCH	Nie ma takiego procesu	No such process	
4	EINTR	Przerwane wywołanie systemowe	Interrupted system call	
5	EIO	Błąd wejścia/wyjścia	-	
6	ENXIO		Input/output error No such device or address	
	E2BIG	Nie ma takiego urządzenia ani adresu Lista argumentów za długa		
7			Argument list too long	
8	ENOEXEC	Błędny format pliku wykonywalnego	Exec format error	
9	EBADF	Błędne oznaczenie pliku (możliwy	Bad file descriptor	
		niepoprawny tryb otwarcia pliku, np "r" zamiast		
10	ECHILD	"w") Brak procesów podrzędnych	No child processes	
10	LOTTILD	Brak procesow podrzędnych	(No spawned processes)	
11	1 EAGAIN Zasoby chwilowo niedostępne		Resource temporarily unavailable	
	LAOAIN	(niewystarczająca ilość pamięci lub osiągnięty	(There isn't enough memory, or the maximum	
		maksymalny poziom zagnieżdżenia)	nesting level has been reached)	
12	ENOMEM	Za mało miejsca w pamięci operacyjnej (np.	Cannot allocate memory	
'-	ENOMEM	nie ma wystarczającej ilości pamięci do	(Not enough core. Eg. insufficient memory is	
		wykonania procesu podrzędnego)	available to execute a child process)	
13	EACCES	Brak dostępu	Permission denied	
. •		(np. próba odczytu z pliku, który nie jest	(eg. an attempt is made to read from a file that	
		otwarty. Lub przy próbie otwarcia istniejącego	isn't open. Or, on an attempt to open an existing	
		pliku tylko do odczytu do zapisu lub otwarcia	read-only file for writing, or to open a directory	
		katalogu zamiast pliku.)	instead of a file.)	
14	EFAULT	Błędny adres	Bad address	
16	EBUSY	Urządzenie lub zasoby zajęte	Device or resource busy	
17	EEXIST	Plik już istnieje	File exists	
		(próba utworzenia pliku, który już istnieje)	(File already exists. An attempt to create a file	
			that already exists)	
18	EXDEV Nieprawidłowy link między urządzeniami		Invalid cross-device link	
		(próba przeniesienia pliku na inne urządzenie	(An attempt to move a file to a different device	
		(za pomocą funkcji rename)	(using the rename function).)	
19	ENODEV	Nie ma takiego urządzenia	No such device	
20	ENOTDIR	To nie katalog	Not a directory	
21	EISDIR	To jest katalog	Is a directory	
22	EINVAL	Błędny argument	Invalid argument	
		(nieprawidłowa wartość dla argumentu	(an invalid value of an argument passing to a	
		przesyłanego do funkcji)	function.)	
23	ENFILE	Zbyt wiele plików jest otwartych w systemie	Too many files open in system	
24	EMFILE	Za dużo otwartych plików w procesie	Too many open files	
25	ENOTTY	Niewłaściwa operacja kontrolna	Inappropriate ioctl for device	
l		wejścia/wyjścia	(Inappropriate I/O control operation)	

		T =		
27	EFBIG	Plik jest za duży	File too large	
28	ENOSPC	Brak miejsca na urządzeniu	No space left on device	
		(np. dysk jest pełny)	(eg. disk is full)	
29	ESPIPE	Nieprawidłowe wyszukiwanie/ Błędne	Invalid seek	
= "		przesunięcie kursora czytania/pisania		
20	EROFS	System plików wyłącznie do odczytu	Pood only file system	
30			Read-only file system	
31	EMLINK	Za dużo linków	Too many links	
32	EPIPE	Przerwany potok	Broken pipe	
33	EDOM	Argument funkcji matematycznej nie należy do	Numerical argument out of domain	
		dziedziny funkcji	(Numerical argument to a math function is not in	
			the domain of the function)	
34	ERANGE	Wynik jest zbyt duży.	Numerical result out of range	
34	ERANGE			
		(Argument funkcji matematycznej jest zbyt	(An argument to a math function is too large,	
		duży, co powoduje częściową lub całkowitą	resulting in partial or total loss of significance in	
		utratę znaczenia wyniku)	the result)	
36	EDEADLK	Wystąpło zakleszczenie (deadlock) zasobów	Resource deadlock avoided	
		(próba ingerencji w dane, które są zamknięte z	(Resource deadlock would occur)	
		powodu ingerencji w te same dane innego	(Nobbarob doddiook wodia ooddi)	
		użytkownika)		
38	ENAMETOOLONG	Zbyt długa nazwa pliku	File name too long	
39	ENOLCK	Brak dostępnych blokad	No locks available	
40	ENOSYS	Niezaimplementowana funkcja / Brak takiej	Function not implemented	
1 -	-	funkcji	r	
//1	ENOTEMPTY	Katalog nie jest pusty	Directory not conty	
41			Directory not empty	
42	EILSEQ	Niedozwolona sekwencja bajtów	Invalid or incomplete multibyte or wide	
			character	
			(Illegal sequence of bytes)	
80	STRUNCATE	Kopiowanie lub łączenie łańcuchów	A string copy or concatenation resulted	
		znakowych spowodowało obcięcie łańcucha	in a truncated string	
		znakowego	In a craneacca sering	
400	EADDRINUSE		Add	
100		Adres jest już w użyciu	Address already in use	
101	EADDRNOTAVAIL	Adres jest niedostępny	Cannot assign requested address	
			(Address not available)	
102	EAFNOSUPPORT	Rodzina adresów nie jest obsługiwana	Address family not supported by	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	protocol	
103	EALREADY	Operacie jest już wykonywane	Operation already in progress	
		Operacja jest już wykonywana		
105	ECANCELED	Operacja jest anulowana	Operation canceled	
106	ECONNABORTED	Połączenie zostało przerwane	Software caused connection abort	
107	ECONNREFUSED	Połączenie zostało odrzucone	Connection refused	
108	ECONNRESET	Połączenie zerwane przez inną osobę	Connection reset by peer	
		· · · ·		
109	EDESTADDRREQ	Wymagany jest adres docelowy	Destination address required	
110	EHOSTUNREACH	Nie ma drogi do serwera	No route to host	
		Host (serwer) jest nieosiągalny	(Host unreachable)	
112	EINPROGRESS	Operacja jest teraz właśnie wykonywana	Operation now in progress	
113	EISCONN	Gniazdo już jest połączone		
	LICCCIAIA		Transport endpoint is already connected	
114	ELOOP	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków	Too many levels of symbolic links	
115	ELOOP EMSGSIZE	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi	Too many levels of symbolic links Message too long	
	ELOOP	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona)	Too many levels of symbolic links	
115	ELOOP EMSGSIZE	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down	
115 116 117	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset	
115 116 117 118	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable	
115 116 117 118 119	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available	
115 116 117 118 119 123	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected	
115 116 117 118 119 123	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią.	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe"	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem.	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.)	
115 116 117 118 119 123 126	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.)	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported	
115 116 117 118 119 123 126 128	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132 133 134 135	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO EPROTONOSUPPORT	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu Protokół nie jest obsługiwany	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error Protocol not supported	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu Protokół nie jest obsługiwany Nieprawidłowy typ protokołu. (Typ protokołu	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP-IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132 133 134 135 136	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO EPROTONOSUPPORT EPROTOTYPE	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu Protokół nie jest obsługiwany Nieprawidłowy typ protokołu. (Typ protokołu nie pasuje do gniazda)	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP- IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error Protocol wrong type for socket	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132 133 134 135 136	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO EPROTONOSUPPORT EPROTOTYPE ETIMEDOUT	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu Protokół nie jest obsługiwany Nieprawidłowy typ protokołu. (Typ protokołu nie pasuje do gniazda) Przekroczony czas oczekiwania na połączenie	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP- IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error Protocol not supported Connection timed out	
115 116 117 118 119 123 126 128 129 130 132 133 134 135 136	ELOOP EMSGSIZE ENETDOWN ENETRESET ENETUNREACH ENOBUFS ENOPROTOOPT ENOTCONN ENOTSOCK ENOTSUP EOPNOTSUPP EOVERFLOW EOWNERDEAD EPROTO EPROTONOSUPPORT EPROTOTYPE	Zbyt wiele poziomów symbolicznych linków Komunikat jest za długi Sieć nie działa (jest wyłączona) Resetowanie sieci Sieć jest niedostępna Brak miejsca w buforze Protokół jest niedostępny Gniazdo nie jest podłączone Jest to problem związany z siecią. Błąd "Operacja gniazda na nie-gnieździe" oznacza, że z jakiegoś powodu stos TCP-IP systemu Windows został przeciążony, a kanał gniazda (który jest używany do komunikacji z Internetem) został nagle zamknięty Operacja nie jest obsługiwana Operacja nie jest obsługiwana Wartość zbyt duża dla zdefiniowanego typu danych Właściciel nie żyje Błąd protokołu Protokół nie jest obsługiwany Nieprawidłowy typ protokołu. (Typ protokołu nie pasuje do gniazda)	Too many levels of symbolic links Message too long Network is down Network dropped connection on reset Network is unreachable No buffer space available Protocol not available Transport endpoint is not connected Socket operation on non-socket (This is a network-related problem. The "Socket operation on a non-socket" error means that, for some reason, the Windows TCP- IP stack has been overloaded, and the socket channel (which is used for communicating with the Internet) has been shut down abruptly.) Operation not supported Operation not supported Value too large for defined data type Owner died Protocol error Protocol wrong type for socket	

	(Operation would block	1
)

(Patrz także tu: "Tablice języka C", Lista błędów i ich numery)