

动态表单及前端布局

目录

一、 动态表单介绍	3
动态表单应用场景	3
二、 动态表单主要操作	6
1. 创建页面	6
2. 修改页面	6
3. 修改动态表单属性	7
4. 添加字段与属性配置	7
5. 预览与发布	8
6. 发布	8
三、 前端布局设计步骤	9
1. 界面规划	9
2. 设置布局方式	10
3. 使用布局控件	11
4. 放置业务字段/控件	12
5. 注意事项	13
四、 Flex 布局属性介绍	13
1. 快速布局使用	16
2. 高级设置	17
3. 属性设置示例效果	18
4. 扩展比率&压缩比率	20
五、 Flex 布局实践	22
垂直布局,头尾固定高度，中间部分自适应	22
双飞翼布局	24
左边固定，右侧垂直布局	26

一、动态表单介绍

- 动态表单是一种基本的页面单据类型，能提供最高灵活度、同时也是最高代码的开发模板，是诸多其他类型页面单据的基础模板。

与单据、基础资料等业务单据的区别在于：

- 数据存储上，单据和基础资料提供数据的存储与查询功能，而动态表单不提供直接的数据库存储操作，需要通过插件自行完成存储和查询。
- 业务使用上，单据和基础资料有特定的业务场景与实际含义，而动态表单常用来做弹框等个性化页面。事实上，作为其他页面类型的扩展基础，动态表单适用于一切不适用于其他页面类型的场景。

动态表单应用场景

动态表单常用来做个性化展示页面，根据不同的需求，可以使用不同的动态表单模板。模板和应用场景需求的关系说明如下表所示：

模板类型	相关说明
空白页面	空白的动态表单页面，无预置内容，功能大多使用插件实现； 适用于完全自定义的页面开发
内容弹窗	以弹出窗的形式跟用户进行页面交互，弹窗可以包含各种 UI 元素，例如字段、表格图像和图表，模板尺寸 780*430；

	适用于有聚合信息需要更加直观的查看或录入的情况
内容弹窗（中）	以弹出窗的形式跟用户进行页面交互，弹窗可以包含各种 UI 元素，例如字段、表格图像和图表，模板尺寸 460*430； 适用于有聚合信息需要更加直观的查看或录入的情况
应用首页-栅格	应用首页页面，预置标准菜单与首页布局，预置栅格布局，可快速自定义卡片式首页，页面布局能自适应不同的屏幕尺寸； 适用于应用首页
门户模板	预置栅格容器的动态表单页面，可快速自定义卡片式页面，页面布局能自适应不同的屏幕尺寸； 适用于卡片式的页面设计
向导模板	预置步骤条的动态表单页面。当用户需要分步处理大量复杂的录入进程时，需要呈现明确的步骤关系，就需要使用向导式录入； 适用于向导式的页面设计

典型动态表单包括：

- 弹窗
- 门户首页

- 设计器
- 属性编辑页面等

值转换规则

保存

退出

规则类型*

组合规则

源对象 ②

合同付款条目.收付款计划调整...

源系统*

当前苍穹（集成云专用测试）

目标对象 ②

舍入方法

目标系统*

预置星空

编码*

26E05E53

名称*

合同付款条目.收付款计划调整来源 ZH

映射类型

枚举对枚举

默认值 ②

1234

缓存转换结果 ②

☐

规则集

新增 插入 删除

#	值转换规则
☒ 1	
☐ 2	

招募结束

×

处理结果*

招募完成

处理意见


处理时间

2021-08-05 11:03

处理人员

取消


确认



二、动态表单主要操作


1. 创建页面

在应用页面的页面类型中选择动态表单，选择模板创建，输入编码和名称，创建页面：




2. 修改页面

打开应用，选择功能分组，过滤需要修改的页面后，鼠标悬浮在页面卡片上。点击“修改”按钮，自动进入设计器后即可修改页面内容：




3. 修改动态表单属性

在设计器大纲栏选择动态表单的根节点，或选中底部面包屑的根节点后，可以在页面右侧配置动态表单的不同属性。




4. 添加字段与属性配置

苍穹设计器支持拖拉拽的方式直接将字段从控件栏添加到设计器页面画布中，实现所见即所得的效果。选中需要配置的字段，可以在设计器右侧配置字段的各种属性。




5. 预览与发布

预览设计：表单设计完成后，点击“保存”，然后点击“预览”，即可查看设计效果。预览的效果与真实应用界面一致。



6. 发布

发布表单：点击应用卡片的“菜单管理”，进入菜单管理界面；点击“新增”菜单项，新增页面菜单；绑定菜单对应的页面，完成发布。




三、前端布局设计步骤

很多客户在使用苍穹平台设计器进行界面设计时，对布局的知识不够了解，导致设计出来的界面有不够美观。本篇知识以平台预置的动态表单模板对话框为需求原型，介绍前端布局设计的主体步骤。


1. 界面规划

对话框原型界面整体为垂直布局，可以分为两块区域：内容区和按钮区




2. 设置布局方式

对话框结构为上下结构，所以布局方式采用垂直布局的方式比较适合。选中根节点，调整其布局方式为垂直布局、水平充满，并修改其宽、高度等属性。设计器布局页签有快捷的布局选择，点击选中即可。




3. 使用布局控件

布局控件有 Flex 面板，高级面板，字段布局面板等。高级面板带有操作功能的标签栏，字段布局面板适合放多个字段的布局。在页面元素大纲选中根节点，在控件工具箱中找到 Flex 面板，添加两个 Flex 面板作为内容区和按钮区。




添加完成后按需要调整两个 Flex 面板的高度，将按钮区的 Flex 面板设置高度为 50px，并将 Flex 面板的扩展比率设为 0，这样整体的布局就完成了




4. 放置业务字段/控件

整体布局设置好之后，即可在相应的容器控件中添加字段或控件，并调整相应容器控件的布局和控件的属性。

接下来选中下面的 Flex 面板，添加两个按钮，然后调整按钮的样式，给第二个按钮设置背景色。完成后后将面板的布局设置为水平布局，对齐方式设置为中间对齐。



完成设计之后，点击“保存”即可将设计好的页面元数据保存至数据库中。点击“预览”即可实时查看运行态界面，即最终上线之后用户所看到的界面。



5. 注意事项

1. 添加控件前，需选中其父容器控件。否则，添加的控件会放置在当前鼠标焦点所在的容器控件中
2. 设计时每个 Flex 面板都是一个可设计的容器，可以按需要调整里面内容的布局方式
3. 本示例只是介绍简单的场景，实际的布局可能复杂得多，这需要设计者理清布局的层次，每层布局要特别留意扩展比率以及压缩比率是否设置准确，以免得不到想要的布局效果

四、Flex 布局属性介绍

Flex 布局是 2009 年 W3C 提出了一种新的方案。Flex 是 Flexible Box 的缩写，意思就是弹性布局。苍穹平台布局方案主要使用了 Flex 布局，并且提供了可视化方案，帮助用户高效实现强大、灵活布局。


控件属性

业务

样式

布局

快速布局 ▾






幻灯片 25

要理解 flex 布局属性需要了解以下基本概念：

容器： 采用 Flex 布局的元素，称为 Flex 容器，后面简称“容器”， 它的子元素就是就是容器成员，也叫子容器。

Flex 布局使用类似二维坐标系来控制子元素（子容器）在主轴、交叉轴上的对齐方向、缩放比例、排列顺序...




1. 快速布局使用

(1) 选中容器，点击“控件属性”面板中的【布局】

(2) 从“快速布局”图例中选择需要布局方案，布局面板底部也提供效果预览图。根据实际展示效果，可以做进一步调整。

tips: 箭头代表的是布局的方向，由上至下代表垂直布局，从左到右代表水平布局。红线代表的是对齐的位置，靠左、居中、靠右等等。



2. 高级设置

【水平布局】 属性决定主轴的方向：水平方向，即子元素的排列方向为水平方向。

【垂直布局】 属性决定主轴的方向：垂直方向，即子元素的排列方向为垂直方向。

【多行多列】 当子容器占用空间超出父容器时，决定是否换行。

【水平方向对齐方式】属性定义了项目在主轴上的对齐方式，可选值：flex-start（起点对齐） | flex-end（终点对齐） | center（居中） | space-between（两端对齐） | space-around（间隔相等）

【垂直方向对齐方式】属性定义项目在交叉轴上如何对齐，可选值：flex-start | flex-end | center | baseline | stretch

【多行垂直方向对齐方式】属性定义了多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线，该属性不起作用。可选值： flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch



幻灯片 28

3. 属性设置示例效果

设置水平（主轴）方向的对齐方式

flex-start（起点对齐）

flex-end（终点对齐）

center（居中）

space-between（两端对齐）

space-around（间隔相等）



设置垂直（侧轴）方向的对齐方式

flex-start

flex-end

center

baseline

stretch



4. 扩展比率&压缩比率

控件属性

业务

样式

布局

前景色

背景色

边框样式

外边距

边框

内边距

扩展比率

1

压缩比率

1

圆角半径

默认

侧轴对齐

默认

【扩展比率】定义子容器占剩余空间的比率，即当容器有剩余空间，子容器的大小和小于父容器的大小时，容器里的子容器大小会扩大，而扩大的大小取决于扩展比率的大小。扩展比率默认为 1，最大为 5。

【压缩比率】是容器的子容器按照一定的比例缩小，默认为 1，前提是容器不能换行，就是当容器内存主轴方向在空间不足，子容器的大小之和超过容器的大小时，父容器里的子容器将按照设置好的比例进行缩小。

压缩比率默认为 1，最大为 4。如果设置为 0，子项宽度和超出容器大小，子项的大小不会发生变化，而父容器为了显示所有子项所以会出现滚动条。


五、Flex 布局实践

垂直布局,头尾固定高度，中间部分自适应

首先介绍下这种极其简单的布局方式，大致需求是页面/容器整体分为头部、中间内容区域、尾部三大部分，这三部分的宽度都需要撑满整个页面/容器，其中头尾高度固定，中间部分需要自适应剩余空间。





第 1 步：先往容器中丢三个 flex 控件（或者你需要的其他布局容器）



第 2 步：修改外层容器的布局样式为“垂直布局，水平充满”




第 3 步：修改头部和尾部这两个控件的扩展比率为 0，并设定设计稿给出的固定高度（如果设计稿说这里的固定高度由子容器撑开，那你就不用设置高度了），中间部分扩展比率设置为 1




双飞翼布局

在上面布局的基础上需要对中间部分再做个左右宽度固定，中间宽度自适应的样式。


第 1 步：在前面实现的布局的基础上，再往中间部分的 flex 容器中加入三个新的 flex 容器



第 2 步: 选中原先中间部分 flex 容器, 设置布局属性中的垂直方向对齐方式为充满 (stretch)




第 3 步: 为左右两部分设置固定宽度, 并将扩展比率设置为 0, 中间部分扩展比率设置为 1, 大功告成。



左边固定，右侧垂直布局




第 1 步：在设计器大纲里面，将“左边部分”拖放到最外层，并通过“前移”调整顺序到第一位



第 2 步：接着我们再为我们的容器里再添加一个 flex 容器（就取名为新的右边部分吧），并把原“头部”“中间部分”和“尾部”都丢到它的怀抱里面。



第 3 步：先把外层容器的布局方式改回水平布局，然后将“新的右边部分”的布局方式改成“垂直布局，水平充满”，同时将它的高度改为 100%



第 4 步：把“右边部分”去掉或者隐藏

