Processi reversibili e irreversibili

- Trasformazioni *reversibili*: la direzione della trasformazione può essere invertita, cambiando di poco le condizioni esterne. Esempio: gas compresso da un pistone.
- Trasformazioni *irreversibili*: hanno carattere spontaneo e sembrano avvenire solo in una direzione. Esempio: espansione libera di un gas nel vuoto.

Per quale ragione i processi spontanei seguono una particolare direzione? Cosa guida l'evoluzione di tali processi? Esiste una grandezza fisica che determina tale evoluzione?

L'energia non spiega sempre la direzione seguita: se ad esempio, tenendo fra le mani una tazza di tè caldo, fossimo noi a scaldare la tazza invece che il viceversa, la conservazione dell'energia non sarebbe affatto violata.

Dobbiamo introdurre una nuova grandezza termodinamica: *l'entropia*, per spiegare perché certi processi avvengono in una sola direzione.

Al contrario dell'energia, l'entropia *non si conserva*, anzi: se consideriamo un sistema chiuso (isolato termicamente: non scambia calore con l'ambiente) che subisce una trasformazione irreversibile, durante il processo *l'entropia cresce sempre*.

Definizione di entropia


La variazione di entropia ΔS lungo una trasformazione reversibile può essere determinata attraverso il seguente integrale:

$$\Delta S = S_f - S_i = \int_i^f \frac{dQ}{T} \tag{1}$$

dove dQ è il calore scambiato dal sistema con una sorgente a temperatura T.


... e se la trasformazione non è reversibile?

Consideriamo il processo di espansione libera di un gas: quando viene aperto il rubinetto (vedi figura) il gas invade anche la



seconda camera fino ad assumere una pressione uniforme. La rappresentazione di un tale processo nel piano $p\!-\!V$ non è possibile: possiamo solo indicare gli stati iniziale e finale.

E se calcolassimo l'integrale sulla base del fatto (vero) che dQ=0? Troveremmo $\Delta S=0$, risultato <u>sbagliato</u>!



Non è possibile calcolare la variazione di entropia con l'integrale di Eq.(1) lungo una trasformazione irreversibile

Entropia come funzione di stato

La soluzione sta nel fatto che gli esperimenti hanno mostrato che, al pari dell'energia interna E_{int} , l'entropia S <u>è una funzione di stato</u>. La variazione ΔS è quindi indipendente dalla trasformazione e può essere calcolata sostituendo la trasformazione spontanea con una o più trasformazioni reversibili aventi gli stessi stati iniziale e finale.

Punto per punto lungo una trasformazione reversibile si conosce lo stato del sistema. I parametri (pressione, temperatura, volume, ...) vengono variati a piccoli passi e, tra un passo e l'altro, al sistema è dato tempo sufficiente affinché esso raggiunga il nuovo stato d'equilibrio. Per tale ragione, le trasformazioni reversibili sono anche dette trasformazioni quasi statiche.

La variazione di entropia per un'espansione spontanea può ad esempio essere calcolata lungo una *espansione isoterma reversibile* (prossima slide).

Altro esempio paradigmatico di trasformazione irreversibile: passaggio spontaneo di calore ΔQ da una sorgente calda a T_1 verso una fredda a $T_2 < T_1$. Si può calcolare la variazione di l'entropia tramite due passaggi di calore *reversibili*, dalla sorgente calda verso una sorgente a $T=T_1$, da una sorgente a $T=T_2$ verso la sorgente fredda:

$$\Delta S = -\frac{\Delta Q}{T_1} + \frac{\Delta Q}{T_2} > 0$$

Calcolo della variazione di entropia in una trasformazione

La prima legge della termodinamica in forma differenziale ci permette di scrivere

$$dQ = dE_{int} + dL.$$

che, nel caso di un gas ideale diventa

$$dQ = nc_V dT + pdV \quad \Rightarrow \quad \frac{dQ}{T} = nc_V \frac{dT}{T} + \frac{p}{T} dV = nc_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

Integrando, ricaviamo che la variazione di entropia ΔS per un gas ideale è data da

$$\Delta S = \int_{i}^{f} \frac{dQ}{T} = nc_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_i}^{V_f} \frac{dV}{V} = nc_V \log\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \log\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

È importante notare che tale relazione è espressa in termini dei soli parametri che definiscono gli stati (di equilibrio) iniziale e finale del gas: pertanto è applicabile a qualsiasi trasformazione porti da (T_i, v_i) a (T_f, v_f) .

Tornando alla nostra espansione libera del gas, essendo $T_f = T_i$, concludiamo che la corrispondente variazione di entropia è $\Delta S = nR\log\left(\frac{V_f}{V_i}\right) > 0$.

Seconda legge della Termodinamica

Il risultato appena ottenuto mostra che in un'espansione libera l'entropia del gas aumenta. Se però eseguiamo la trasformazione in senso inverso (una compressione isoterma: la trasformazione è reversibile), l'entropia del gas *diminuisce*. Tale fatto non contraddice quanto detto prima: "l'entropia aumenta sempre"?

In realtà, non c'è nessuna contraddizione: il sistema non è chiuso (ha scambiato calore con la sorgente). Il sistema diventerebbe chiuso se includessimo in esso anche la sorgente: in questo modo il calore |Q| ceduto dal gas è uguale al calore assorbita dalla sorgente e non c'è scambio di calore con l'esterno. La variazione di entropia di tale sistema durante la compressione isoterma è pari a

$$\Delta S = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{sorgente}} = -\frac{|Q|}{T} + \frac{|Q|}{T} = 0$$

Notando che l'ultima trasformazione è *reversibile*, mentre l'espansione spontanea è *irreversibile*, i risultati ottenuti (in accordo con le osservazioni sperimentali) ci permettono di enunciare la *Seconda legge della Termodinamica:*

In un sistema *chiuso*, la variazione di entropia è sempre *non negativa*: ΔS è maggiore di zero se la trasformazione è irreversibile; è nulla se la trasformazione è reversibile.

 $\Delta S \geq 0$ in un sistema chiuso


Macchine termiche: ciclo di Carnot

Una macchina termica (o motore termico) è un dispositivo che scambia calore con l'ambiente (attraverso un fluido motore) producendo lavoro in modo continuo, tramite un ciclo di trasformazioni. Esempi famosi di macchine termiche sono: la macchina a vapore (fluido = acqua allo stato liquido e di vapore);

il motore a scoppio (fluido = miscela di aria e benzina);


il *motore Diesel* (fluido = miscela di aria e gasolio).


Benché non esistano gas veramente ideali né trasformazioni esattamente reversibili, tali modelli ideali sono molto utili nello studio e progettazione delle macchine termiche. Studiamo quindi motori *ideali* basati su cicli di trasformazioni reversibili lungo le quali non c'è dispersione di energia (ad esempio per attriti e/o turbolenze).



Il motore ideale più famoso è basato sul **ciclo di Carnot**. Esso fa uso di un gas ideale e considera un ciclo costituito da 4 trasformazioni reversibili: due isoterme e due adiabatiche (vedi figura a sinistra). La macchina termica lavora tra due temperature T_1 e T_2 (quelle delle due isoterme), e gli scambi di calore $(Q_1$ e $Q_2)$ avvengono solo lungo tali trasformazioni. La macchina produce un lavoro L pari all'area del ciclo.

Ciclo di Carnot, calore e lavoro





Una macchina che realizza il ciclo di Carnot può essere realizzata con un gas ideale confinato in un cilindro :

- ab) il gas è in contatto con una sorgente ad alta temperatura (T_1) ed espandendosi isotermicamente assorbe il calore Q_1 ;
- bc) la sorgente viene sostituita con una parete isolante e il gas si espande adiabaticamente;
- cd) la parete isolante viene sostituita con una sorgente a bassa temperatura (T_2) alla quale, nella compressione isoterma, il gas cede il calore Q_2 ;
- da) la sorgente viene di nuovo rimpiazzata da una parete isolante e il gas è compresso adiabaticamente.

In un ciclo la variazione di energia interna è nulla. Quindi, per la prima legge della termodinamica è L=Q. Nel caso presente il lavoro prodotto in un ciclo è pari a $L=|Q_1|-|Q_2|$

Anche la variazione di entropia nel ciclo deve essere nulla, dato che S è una funzione di stato. Inoltre, essendo tutte le trasformazioni reversibili e $\Delta S=0$ nelle adiabatiche:

$$\Delta S = \frac{|Q_1|}{T_1} - \frac{|Q_2|}{T_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{|Q_1|}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2}$$

Ciclo di Carnot, entropia

La relazione precedente: $\frac{|Q_1|}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2}$ è basata sull'ipotesi che l'entropia sia una funzione di stato, ma è possibile dimostrarla direttamente. Infatti, per le due isoterme, vale:

$$Q_1 = nRT_1 \log \frac{V_b}{V_a}, \quad Q_2 = nRT_2 \log \frac{V_d}{V_c}, \qquad \Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = nR \left(\log \frac{V_b}{V_a} + \log \frac{V_d}{V_c} \right).$$

D'altra parte, per le due adiabatiche vale $T_1V_b^{\gamma-1}=T_2V_c^{\gamma-1}$ e $T_2V_d^{\gamma-1}=T_1V_a^{\gamma-1}$. Dividendo membro a membro si ottiene $\frac{V_b}{V_a}=\frac{V_c}{V_d}$, da cui $\Delta S=0$.


E' possibile usare tale proprietà del ciclo di Carnot per dimostrare che in un ciclo in cui N sorgenti a temperatura T_i scambiano calore Q_i con il sistema, vale:

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$
 se tutte le trasformazioni sono reversibli.

(da qui si dimostra che l'entropia come l'abbiamo definita è una funzione di stato)

Da notare che l'entropia della sorgente calda diminuisce di $\frac{|Q_1|}{T_1}$; l'entropia della sorgente fredda aumenta di $\frac{|Q_2|}{T_2}$; l'entropia di tutto il sistema rimane invariata.

Rendimento di macchine termiche ideali: macchina di Carnot



In una macchina termica viene fornito del calore Q_a e prodotta energia meccanica come lavoro L. La qualità di tale trasformazione è misurata dal *rendimento* η definito come

$$\eta = \frac{\text{energia ottenuta}}{\text{energia assorbita}} = \frac{L}{|Q_a|}$$

Il rendimento di una macchina che realizza il ciclo di Carnot è pari a

$$\eta_C = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} \quad \to \quad \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

dove le temperature sono espresse in kelvin.

Notare: $\eta < 1$ sempre, anche per macchine ideali. Nello schema sopra riportato, notare come parte del calore fornito alla macchina (Q_1) sia sempre ceduto alla sorgente a temperatura più bassa (Q_2) ; di conseguenza il lavoro prodotto L potrà al più essere pari alla differenza tra i due.