# Fișierele Open BIL, BIP sau BSQ în QGIS

## QGIS Tutorials and Tips



### Author Ujaval Gandhi

http://google.com/+Ujaval Gandhi

Translations by Sorin Călinică

# Fișierele Open BIL, BIP sau BSQ în QGIS

Atunci când vă ocupați cu teledetecția și cu seturile de date științifice, veniți de multe ori în contact cu date în formate ca BIL, BIP or BSQ. Biblioteca GDAL – care este folosită de către QGIS pentru a citi fișierele raster – are suport pentru aceste formate, dar ea nu poate deschide singură aceste fișiere. Vom trece prin procesul de creare a fișierelor suport, astfel încât aceste formate să poată fi citite de către QGIS.

Benzile intercalate după linii (BIL), benzile intercalate după pixeli (BIP), și benzile secvențiale (BSQ) reprezintă metode comune de organizare a imaginilor multibandă. (Citiți mai multe despre aceste formate)

De obicei, aceste fișiere sunt însoțite de un fișier .hdr. În cazul în care setul dvs. de date a venit cu un fișier .hdr, asigurați-vă că numele fișierelor cu extensiile .bil, .bsq, .bip sau .hdf se potrivesc și se află în același director. De exemplu, dacă fișierul se numește image.bil, fișierul asociat ar trebui să se numească image.hdr și să se afle în același director, alături de fișierul image.bil. În acest mod, atunci când veți merge la Layer > Add Raster Layer și veți selecta fișierul image.bil, acesta se va deschide fără probleme.

De multe ori, fișierele nu vin cu un .hdr asociat. În astfel de cazuri, trebuie să creați manual acest fișier, așa cum se arată în acest tutorial.

### Obținerea datelor

Vom folosi ca exemplu AVHRR Global Land Cover Classification data de la Global Land Cover Facility.

Seturile de date Global Coverage sunt distribuite ca fișiere BSQ. Descărcați setul de date 1 Degree pixel resolution.


For convenience, you may directly download a copy of the dataset from the link below:

gl-latlong-1deg-landcover.bsg.gz


Sursa de date [GLCF]

#### Procedura


1. Unzip and extract the .bsq file. On Windows, you may use the excellent 7-Zip utility to read and extract .gz file. You will see that you only have a .bsq file named g1-latlong-ldeg-landcover.bsq. There is no hdr file.



2. Rețineți că, dacă încercați să deschideți în QGIS fișierul g1-Lat Long-1deg-landcover.bsq, așa cum vine, veți primi un mesaj de eroare.




3. Pentru a depăși această eroare, vom crea un fișier antet cu extensia .hdr. Fișierul antet conține informații cu privire la setul de date și la modul în care este organizat. De obicei, această informație este furnizată ca parte a metadatelor setului de date. Dacă nu aveți metadatele, uitați-vă prin site sau prin documentația pentru indicii. Unele dintre informații pot fi ghicite, dacă nu le știți. În cazul acestui set de date, pagina de descărcare a datelor face trimitere către metadate. Descărcați metadatele și deschideți-le.



4. Fișierul .hdr trebuie să fie un fișier text simplu, în următorul format. Unii din acești parametri ne sunt dați, iar alții trebuie să fie elaborați. Aflați mai multe despre format.

```
ncols <number of columns or width of the raster>
nrows <number of rows or height of the raster>
cellsize <pixel size or resolution>
xllcorner <X coordinate of lower-left corner of the raster>
yllcorner <Y coordinate of the lower-left corner of the raster>
nodata_value <pixel value to be ignored>
nbits <number of bits per pixel>
pixeltype <type of values stored in a pixel, typically float or integer>
byteorder <byte order in which image pixel values are stored, msb or lsb>
```

5. Open a text editor and create a file in the format specified in the previous step. Save the file as <code>g1-latlong-ldeg-landcover.hdr</code>. Make sure the file doesn't have <code>.txt</code> at the end. Some of the values in the text files are easy to understand. The ncols and nrows come from the metadata as the Number of Lines and Number of Pixels per Line. The cellsize is 1 as the Pixel resolution from the metadata. The X,Y coordinate of lower-left corner needs to be worked out by us. Since the file covers the entire world and units are lat/long, xllcorner and yllcorner are <code>-180</code> and <code>-90</code> respectively. We do not have any information about the nodata\_value, so <code>-9999</code> is a safe bet. From metadata again, Pixel Format is Byte, so nbits will equal to 8 and pixeltype will be byte\_unsigned. We do not have information about the byteorder, so leave it as msbfirst. You may download the correctly formatted HDR file from here.



6. Acum, că aveți fișierul antet, puneți-l în același director cu gl-latlong-ldeg-landcover.bsq. Apoi, în QGIS, mergeți la Layer. Add Raster Layer. Selectați gl-latlong-ldeg-landcover.bsq ca intrare și faceți clic pe Open.



7. În următorul ecran, vi se poate solicita să alegeți un CRS. Având în vedere că datele sunt în Lat/Long, alegeți WGS84 EPSG:4326 ca CRS. Acum, veți vedea setul de date încărcat în QGIS.

