- 1. 下载插件
- 2. 部署
- 3. 配置 systemd
- 4. 配置文件
- 5. 启动服务
- 6. 在 alertmanager 中配置
- 7 测试

传送门

#### 1. 下载插件

1下载钉钉插件 prometheus-webhook-dingtalk

二进制下载地址: <a href="https://github.com/timonwong/prometheus-webhook-dingtalk/releases">https://github.com/timonwong/prometheus-webhook-dingtalk/releases</a>

```
curl -o prometheus-webhook-dingtalk.tgz -L
https://github.com/timonwong/prometheus-webhook-
dingtalk/releases/download/v2.1.0/prometheus-webhook-dingtalk-2.1.0.linux-
amd64.tar.gz
```

#### 2. 部署

将二进制包解压后,放到合适的位置。

这里放在的 /usr/local/ 下,命名为 prometheus-webhook-dingtalk

# 3. 配置 systemd

#### 命令行启动项说明

配置项	含义
web.listen-address=:8060	程序监听端口,默认 8060
web.enable-lifecycle	支持通过发送 HTTP 请求,热更新配置文件
config.file=config.yml	指定配置文件路径
log.level=info	日志级别 [debug, info, warn, error]
log.format=logfmt	日志输出格式 [logfmt, json]
web.enable-ui	可以使用 <u>http://ip:8060/ui</u> 打开测试模版的web界面
version	输出版本信息

```
[Unit]
Description=The prometheus webhook dingtalk
After=network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
workingDirectory=/usr/local/prometheus-webhook-dingtalk
ExecStart=/usr/local/prometheus-webhook-dingtalk/prometheus-webhook-dingtalk --
config.file=config.yml --web.enable-lifecycle --web.enable-ui
KillSignal=SIGQUIT
Restart=always
RestartPreventExitStatus=1 6 SIGABRT
TimeoutStopSec=5
KillMode=process
PrivateTmp=true
LimitNOFILE=1048576
LimitNPROC=1048576
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

config.yml 是相对于 WorkingDirectory 指定的目录

## 4. 配置文件

在部署包里有个示例文件 config.example.yml, 可以复制一份名为 config.yml 之后进行配置。

```
cp config.example.yml config.yml
```

有如下配置项可供配置。

```
## 请求超时时间
# timeout: 5s

## 为了从头开始编写模板,请取消对以下行的注释
#no_builtin_template: true

## 自定义模版文件路径
#templates:
# - contrib/templates/legacy/template.tmpl

## 您也可以使用 `default_message` 覆盖默认模板
## The following example to use the 'legacy' template from v0.3.0
#default_message:
# title: '{{ template "legacy.title" . }}'
# text: '{{ template "legacy.content" . }}'

## Targets, 以前被称为 "profiles"
targets:
```

```
webhook1:
 # 钉钉机器人安全设置方式: 加签
 webhook2:
 # 这个没有使用 secret 进行安全认证,就需要下钉钉机器人那里设置自定义关键词或者IP地址
(段)认证方式。
 webhook_legacy:
 url: https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=xxxxxxxxxxxxx
 # 自定义的模版内容
 message:
  # Use legacy template
  title: '{{ template "legacy.title" . }}'
  text: '{{ template "legacy.content" . }}'
webhook_mention_all:
 # @ 所有人
 mention:
  all: true
webhook_mention_users:
 # @ '156xxxx8827' 和 '189xxxx8325'
 mention:
  mobiles: ['156xxxx8827', '189xxxx8325']
```

secret 是钉钉自定义机器人的加密方式的一种。

具体参考<u>钉钉官方文档</u>

## 5. 启动服务

```
systemctl enable --now webhook-dingtalk.service
ss -ntal|grep 8060
```

# 6. 在 alertmanager 中配置

将如下内容添加到 Alertmanager 的配置文件中。

```
receivers:
- name: 'web.hook'
webhook_configs:
- url: 'http://钉钉插件的IP:8060/dingtalk/webhook1/send'
```

webhook1 是钉钉插件配置文件中 targets 定义的其中一个。

#### 7 测试

尝试在某个被监控的节点,停止 node-exporter 服务。等接收到告警通知后,再启动 node-export,观察是否收到告警恢复的信息。

发送消息有个默认的消息模版,会得到如下的消息格式。



如何自定义通知模版样式,请看下篇文章。

## 传送门

上一篇: 9-云原生监控体系-Alertmanager-发送管理警报

下一篇: 11-云原生监控体系-Alertmanager-通知模版