# **Angr**

A powerful and user-friendly binary analysis platform!

#### 简介

angr 是一个多架构的二进制分析平台,具备对二进制文件的动态符号执行能力和多种静态分析能力。在近几年的 CTF 中也大有用途。

## 安装

在 Ubuntu 上, 首先我们应该安装所有的编译所需要的依赖环境:

\$ sudo apt install python-dev libffi-dev build-essential virtualenvwrapper

强烈建议在虚拟环境中安装 angr,因为有几个 angr 的依赖(比如z3)是从他们的原始库中 fork 而来,如果你已经安装了 z3,那么肯定不希望 angr 的依赖 覆盖掉官方的共享库,开一个隔离的环境就好了: \$ mkvirtualenv angr \$ sudo pip install angr

安装过程中可能会有一些奇怪的错误,可以到官方文档中查看。

另外 angr 还有一个 GUI 可以用,查看 angr Management。

#### 使用方法

## 快速入门

• 使用 angr 的第一步是新建一个工程,几乎所有的操作都是围绕这个工程展开的:

```
>>> import angr
>>> proj = angr.Project('/bin/true')
WARNING | 2017-12-08 10:46:58,836 | cle.loader | The main binary is a position-independent executable. It is being load
ed with a base address of 0x400000.
```

• 这样就得到了二进制文件的各种信息, 如:

```
>>> proj.filename  # 文件名
'/bin/true'
>>> proj.arch  # 一个 archinfo.Arch 对象
<Arch AMD64 (LE)>
>>> hex(proj.entry)  # 入口点
'0x401370'
```

• 程序加载时会将二进制文件和共享库映射到虚拟地址中,CLE 模块就是用来处理这些东西的。

```
>>> proj.loader
<Loaded true, maps [0x400000:0x5008000]>
```

• 所有对象文件如下,其中二进制文件本身是 main\_object, 然后还可以查看对象文件的相关信息:

```
>>> for obj in proj.loader.all_objects:
       print obj
. . .
. . .
<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>
<ELF Object libc-2.27.so, maps [0x1000000:0x13bb98f]>
<ELF Object ld-2.27.so, maps [0x2000000:0x22260f7]>
<ELFTLSObject Object cle##tls, maps [0x3000000:0x300d010]>
<ExternObject Object cle##externs, maps [0x4000000:0x4008000]>
<KernelObject Object cle##kernel, maps [0x5000000:0x5008000]>
>>> proj.loader.main_object
<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>
>>> hex(proj.loader.main_object.min_addr)
'0x400000'
>>> hex(proj.loader.main_object.max_addr)
>>> proj.loader.main_object.execstack
False
```

• 通常我们在创建工程时选择关闭 auto load libs 以避免 angr 加载共享库:

```
>>> p = angr.Project('/bin/true', auto_load_libs=False)
WARNING | 2017-12-08 11:09:28,629 | cle.loader | The main binary is a position-independent executable. It is being load
ed with a base address of 0x400000.
>>> p.loader.all_objects
[<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>, <ExternObject Object cle##externs, maps [0x1000000:0x1008000]>, <KernelOb
ject Object cle##kernel, maps [0x2000000:0x2008000]>, <ELFTLSObject Object cle##tls, maps [0x3000000:0x300d010]>]
```

- project.factory 提供了很多类对二进制文件进行分析,它提供了几个方便的构造函数。
- project.factory.block() 用于从给定地址解析一个 basic block, 对象类型为 Block:

```
>>> block = proj.factory.block(proj.entry) # 从程序头开始解析一个 basic block
>>> block
<Block for 0x401370, 42 bytes>
                            # 打印
>>> block.pp()
0x401370:
             xor
                    ebp, ebp
0x401372:
             mov
                    r9, rdx
0x401375:
             pop
                    rsi
0x401376:
                    rdx, rsp
             mov
0x401379:
            and
                   rsp, 0xfffffffffffff
            push rax
0x40137d:
0x40137e:
            push rsp
0x40137f:
            lea
                  r8, qword ptr [rip + 0x32da]
0x401386:
            lea rcx, qword ptr [rip + 0x3263]
0x40138d:
            lea rdi, qword ptr [rip - 0xe4]
           call qword ptr [rip + 0x205b76]
>>> block.instructions
                           # 指令数量
                           # 指令地址
>>> block.instruction_addrs
[4199280L, 4199282L, 4199285L, 4199286L, 4199289L, 4199293L, 4199294L, 4199295L, 4199302L, 4199309L, 4199316L]
```

• 另外, 还可以将 Block 对象转换成其他形式:

```
>>> block.capstone
<CapstoneBlock for 0x401370>
>>> block.capstone.pp()

>>> block.vex
IRSB <0x2a bytes, 11 ins., <Arch AMD64 (LE)>> at 0x401370
>>> block.vex.pp()
```

• 程序的执行需要初始化一个模拟程序状态的 SimState 对象:

```
>>> state = proj.factory.entry_state()
>>> state
<SimState @ 0x401370>
```

• 该对象包含了程序的内存、寄存器、文件系统数据等等模拟运行时动态变化的数据,例如:

- 这里的 BV,即 bitvectors,可以理解为一个比特串,用于在 angr 里表示 CPU 数据。看到在这里 rdi 有点特殊,它没有具体的数值,而是在符号执行中所使用的符号变量。
- 初始化的 state 可以经过模拟执行得到一系列的 states,模拟管理器(Simulation Managers)的作用就是对这些 states 进行管理:

```
>>> simgr = proj.factory.simulation_manager(state)
>>> simgr
<SimulationManager with 1 active>
>>> simgr.active
                                    # 当前 state
[<SimState @ 0x401370>]
                                     # 模拟执行一个 basic block
>>> simgr.step()
<SimulationManager with 1 active>
>>> simgr.active
                                    # 当前 state 被更新
[<SimState @ 0x1022f80>]
>>> simgr.active[0].regs.rip
                                    # active[0] 是当前 state
<BV64 0x1022f80>
                                     # 但原始的 state 并没有改变
>>> state.regs.rip
<BV64 0x401370>
```

• angr 提供了大量函数用于程序分析,在这些函数在 Project.analyses.,例如:

```
>>> cfg = p.analyses.CFGFast() # 得到 control-flow graph
>>> cfg
<CFGFast Analysis Result at 0x7f1265b62650>
>>> cfg.graph
<networkx.classes.digraph.DiGraph object at 0x7f1265e77310> # 详情请查看 networkx
>>> len(cfg.graph.nodes())
934
>>> entry_node = cfg.get_any_node(proj.entry) # 得到给定地址的 CFGNode
>>> entry_node
<CFGNode 0x401370[42]>
>>> len(list(cfg.graph.successors(entry_node)))
2
```

## 如果要想画出图来,还需要安装 matplotlib。```python

import networkx as nx import matplotlib matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt nx.draw(cfg.graph) # 画图 plt.savefig('temp.png') # 保存 ```

# 二进制文件加载器

我们知道 angr 是高度模块化的,接下来我们就分别来看看这些组成模块,其中用于二进制加载模块称为 CLE。主类为 cle.loader.Loader ,它导入 所有的对象文件并导出一个进程内存的抽象。类 cle.backends 是加载器的后端,根据二进制文件类型区分为 cle.backends.pe 、 cle.backends.macho 等。

#### 首先我们来看加载器的一些常用参

- auto\_load\_libs : 是否自动加载主对象文件所依赖的共享库
- except\_missing\_libs : 当有共享库没有找到时抛出异常
- force\_load\_libs : 强制加载列表指定的共享库,不论其是否被依赖
- skip\_libs : 不加载列表指定的共享库,即使其被依赖
- custom\_ld\_path: 可以到列表指定的路径查找共享库

# 如果希望对某个对象文件单独指定加载参数,可以使用 main\_ops 和 lib\_opts 以字典的形式指定参数。一些通用的参数如下:

• backend: 使用的加载器后端,如:"elf","pe","mach-o","ida","blob"等

custom\_arch : 使用的 archinfo.Arch 对象
custom\_base\_addr : 指定对象文件的基址
custom\_entry\_point : 指定对象文件的入口点

#### 举个例子:

python angr.Project(main\_opts={'backend': 'ida', 'custom\_arch': 'i386'}, lib\_opts={'libc.so.6': {'backend': 'elf'}})

#### 加载对象文件和细分类型如下:

• proj.loader.main\_object : 主对象文件

• proj.loader.shared\_objects : 共享对象文件

• proj.loader.extern\_object : 外部对象文件

• proj.loader.all\_elf\_object : 所有 elf 对象文件

• proj.loader.kernel\_object : 内核对象文件

## 通过对这些对象文件进行操作,可以解析出相关信息:

```
>>> obj = proj.loader.main_object
>>> obj
<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>
                                           # 入口地址
>>> hex(obj.entry)
'0x401370'
>>> hex(obj.min_addr), hex(obj.max_addr) # 起始地址和结束地址
('0x400000', '0x60721f')
>>> for seg in obj.segments:
                                           # segments
      print seg
<ELFSegment offset=0x0, flags=0x5, filesize=0x5f48, vaddr=0x400000, memsize=0x5f48>
<ELFSegment offset=0x6c30, flags=0x6, filesize=0x450, vaddr=0x606c30, memsize=0x5f0>
>>> for sec in obj.sections:
                                          # sections
... print sec
<Unnamed | offset 0x0, vaddr 0x400000, size 0x0>
<.interp | offset 0x238, vaddr 0x400238, size 0x1c>
<.note.ABI-tag | offset 0x254, vaddr 0x400254, size 0x20>
<.note.gnu.build-id | offset 0x274, vaddr 0x400274, size 0x24>
...etc
```

#### 根据地址查找我们需要的东西:

```
>>> proj.loader.find_object_containing(0x400000) # 包含指定地址的 object
<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>
                                              # 根据名字或地址在 project 中查找 symbol
>>> free = proj.loader.find_symbol('free')
<Symbol "free" in libc.so.6 at 0x1083ab0>
>>> free.name
                                               # 符号名
u'free'
>>> free.owner_obj
                                               # 所属 object
<ELF Object libc-2.27.so, maps [0x1000000:0x13bb98f]>
                                               # 全局地址空间中的地址
>>> hex(free.rebased_addr)
'0x1083ab0'
                                              # 相对于预链接基址的地址
>>> hex(free.linked_addr)
'0x83ab0'
>>> hex(free.relative_addr)
                                              # 相对于对象基址的地址
'0x83ab0
>>> free.is_export
                                               # 是否为导出符号
True
>>> free.is_import
                                               # 是否为导入符号
False
                                              # 包含指定地址的 segment
>>> obj.find_segment_containing(obj.entry)
<ELFSegment offset=0x0, flags=0x5, filesize=0x5f48, vaddr=0x400000, memsize=0x5f48>
>>> obj.find_section_containing(obj.entry) # 包含指定地址的 section
<.text | offset 0x12b0, vaddr 0x4012b0, size 0x33d9>
>>> main_free = obj.get_symbol('free')
                                              # 根据名字在当前 object 中查找 symbol
>>> main_free
<Symbol "free" in true (import)>
>>> main_free.is_export
False
>>> main_free.is_import
True
>>> main_free.resolvedby
                                              # 从哪个 object 获得解析
<Symbol "free" in libc.so.6 at 0x1083ab0>
                                              # 预链接的基址
>>> hex(obj.linked base)
'0x0'
                                              # 实际映射的基址
>>> hex(obj.mapped base)
'0x400000'
```

#### 通过 obj.relocs 可以查看所有的重定位符号信息,或者通过 obj.imports 可以得到一个符号信息的字典:

```
>>> for imp in obj.imports:
... print imp, obj.imports[imp]
... strncmp <cle.backends.elf.relocation.amd64.R_X86_64_GLOB_DAT object at 0x7faf8301b110>
lseek <cle.backends.elf.relocation.amd64.R_X86_64_GLOB_DAT object at 0x7faf8301b7d0>
malloc <cle.backends.elf.relocation.amd64.R_X86_64_GLOB_DAT object at 0x7faf8301be10>

>>> obj.imports['free'].symbol  # 从重定向信息得到导入符号
<Symbol "free" in true (import)>
>>> obj.imports['free'].owner_obj  # 从重定向信息得到所属的 object
<ELF Object true, maps [0x400000:0x60721f]>
```

这一部分还有个 hooking 机制,用于将共享库中的代码替换为其他的操作。使用函数 proj.hook(addr, hook) 和 proj.hook\_symbol(name, hook) 来做到这一点,其中 hook 是一个 SimProcedure 的实例。通过 is\_hooked w 来进行管理: ```python

proj.hook(0x10000, stubfunc()) # 使用类的一个实例来 hook proj.ishooked(0x10000) True proj.hooked\_by(0x10000)

proj.nook\_symbol (name, nook) 未成到这一点,其中 nook 是一个 SimProcedure 的类例。通过 .1s\_nooked \ .mooked \ .mo

proj.hook*symbol*('free', stubfunc()) 17316528 proj.is*symbol*hooked('free') True proj.is*hooked(17316528) True 当然也可以利用装饰器编写自己的 hook 函数:* python @proj.hook(0x20000, length=5) # length 参数可选,表示程序执行完 hook 后 跳过几个字节 ... def myhook(state): ... state.regs.rax = 1 ... proj.is\_hooked(0x20000) True ```

#### 求解器引擎

angr 是一个符号执行工具,它通过符号表达式来模拟程序的执行,将程序的输出表示成包含这些符号的逻辑或数学表达式,然后利用约束求解器进行求解。

#### **Z**3

angr 使用 z3 作为约束求解器 https://zhuanlan.zhihu.com/p/30548907

https://ericpony.github.io/z3py-tutorial/guide-examples.htm

#### 程序状态

state.step() 用于模拟执行的一个 basic block 并返回一个 SimSuccessors 类型的对象,由于符号执行可能产生多个 state,所以该对象的 .successors 属性是一个列表,包含了所有可能的 state。

## 程序状态 state

- 程序状态 state 是一个 SimState 类型的对象, angr.factory.AngrObjectFactory 类提供了创建 state 对象的方法:
  - 。 blank\_state() : 返回一个几乎没有初始化的 state 对象,当访问未初始化的数据时,将返回一个没有约束条件的符号值。
  - lentry state(): 从主对象文件的入口点创建一个 state。
  - full\_init\_state() : 与 entry\_state() 类似,但执行不是从入口点开始,而是从一个特殊的 SimProcedure 开始,在执行到入口点之前调用必要的初始化函数。
  - 。 call\_state() : 创建一个准备执行给定函数的 state。

#### 模拟管理器

模拟管理器(Simulation Managers)是 angr 最重要的控制接口,它允许同时对各组状态的符号执行进行控制,同时应用搜索策略来探索程序的状态空间。 states 会被整理到 stashes 里,从而进行各种操作。

我

# VEX IR 翻译器

angr 使用了 VEX 作为二进制分析的中间表示。VEX IR 是由 Valgrind 项目开发和使用的中间表示,后来这一部分被分离出去作为 libVEX,libVEX 用于将机器码转换成 VEX IR(更多内容参考章节5.2.3)。在 angr 项目中,开发了模块 <u>PyVEX</u> 作为 libVEX 的 Python 包装。当然也对 libVEX 做了一些修改,使其更加适用于程序分析。

## 一些用法如下: ```python

import pyvex, archinfo bb = pyvex.IRSB('\xc3', 0x400400, archinfo.ArchAMD64()) # 将一个位于 0x400400 的 AMD64 基本块(\xc3, 即 ret)转成 VEX bb.pp() # 打印 IRSB(Intermediate Representation Super Block) IRSB { t0:Ityl64 t1:Ityl64 t2:Ityl64

bb.statements[3] # 表达式 bb.statements[3].pp() t2 = Add64(t0,0x000000000000000000)

bb.statements[3].data # 数据 bb.statements[3].data.pp() Add64(t0,0x000000000000000)

bb.statements[3].data.op # 操作符 'lop\_Add64'

bb.statements[3].data.args # 参数 [, ] bb.statements[3].data.args[0] bb.statements[3].data.args[0].pp() t0

bb.next #基本块末尾无条件跳转的目标 bb.next.pp() t1

bb.jumpkind # 无条件跳转的类型 'ljk\_Ret' ```

# 扩展工具

由于 angr 强大的静态分析和符号执行能力,我们可以在 angr 之上开发其他的一些工: - <u>angrop</u>: rop 链自动化生成器 - <u>Patcherex</u>:二进制文件自动化 patch 引擎 - <u>Driller</u>:用符号执行增强 AFL 的下一代 fuzzer - <u>Rex</u>:自动化漏洞利用引擎

# 参考资料

- angr.io
- docs.angr.io
- angr API documentation
- The Art of War:Offensive Techniques in Binary Analysis

# Angr在CTF中的应用

- 符号执行 + 约束求解
- 符号执行去扁平化

# DEMO 0x1 符号执行去控制流扁平化

• https://paper.tuisec.win/detail/1c3738f895493a2

# **DEMO 0x2:符号执行+约束求解**

• 见例题