# Cómo iniciar Docker

Seguí este orden cada vez que vayas a trabajar. Esta guía inicia Docker; no despliega el sistema CACC ni su base de datos.

## 1. Abrí Docker Desktop en Windows

En el menú **Inicio**, buscá **Docker Desktop** y abrilo. Abrir Ubuntu por sí solo no garantiza que el motor de Docker esté iniciado.

## 2. Esperá a que el motor esté listo

Esperá hasta ver **Engine running** en Docker Desktop. Si todavía está iniciando, aguardá antes de ejecutar comandos.

## 3. Abrí Ubuntu en WSL y verificá la conexión

Abrí tu consola de **Ubuntu-22.04** y ejecutá este comando **sin sudo**:

```
docker info
```

Debe mostrar información de **Client** y **Server**, sin errores de conexión. Eso confirma que la consola puede comunicarse con el motor.

## 4. Revisá tus contenedores

Listá todos los contenedores, incluidos los detenidos:

```
docker ps -a
```

El estado **Exited** indica que ese contenedor terminó o se detuvo; no significa que Docker esté apagado. Es normal en **hello-world**, como el contenedor **prueba-docker**, que ejecuta su mensaje y finaliza.

## 5. Dejá Docker Desktop ejecutándose

Podés minimizarlo mientras trabajás. La opción **Quit Docker Desktop** detiene el motor. Tener Docker iniciado no implica que todos tus contenedores estén ejecutándose.

## Para iniciar automáticamente con Windows

En **Settings > General**, activá **Start Docker Desktop when you sign in to your computer** y aplicá los cambios. Igual verificá que el motor esté listo antes de usarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

# Si vuelve a fallar

Primero revisá el motor y la integración. No hace falta reinstalar ante cualquier error.

## “The command docker could not be found…”

Si el mensaje recomienda habilitar WSL Integration, abrí Docker Desktop y seguí estos pasos:

1. En **Settings > General**, activá **Use WSL 2 based engine**, si aparece.
2. Entrá a **Settings > Resources > WSL Integration**.
3. Activá tu distribución **Ubuntu-22.04**. Si tiene otro nombre, elegí la que usás.
4. Aplicá con **Apply** o **Apply & restart** y esperá.
5. Volvé a abrir la consola de WSL y ejecutá **docker info**.

Si no aparece WSL Integration, revisá que Docker Desktop esté usando **Linux containers**. Para este esquema no instales un segundo Docker Engine dentro de Ubuntu.

## “SIGBUS”, “Bus error” o “fatal error: fault”

Verificá que Docker Desktop esté abierto y muestre **Engine running**. Después, probá **docker ps -a** sin sudo. En el caso observado, volver a iniciar Desktop permitió que el comando respondiera; eso no demuestra que todos los errores SIGBUS tengan la misma causa.

Si persiste, copiá el error completo y registrá el estado del motor para diagnosticarlo. **No borres contenedores, volúmenes ni uses Factory reset** como primer intento: podrías perder datos.

## Error de registro “SOFTWARE\Docker Inc.\Docker Desktop”

Ese error ocurrió al abrir Docker Desktop. En el caso observado se resolvió reinstalando o actualizando desde el instalador oficial para el usuario. Si reaparece, revisá la instalación antes de cambiar WSL; no borres carpetas de datos.

## Comprobación rápida

**Windows:** Docker Desktop abierto + Engine running.
**WSL:** docker info sin errores + docker ps -a responde.
**Uso diario:** comandos sin sudo y Desktop ejecutándose.

## Documentación oficial

Docker Desktop con WSL 2
https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/

Instalación en Windows
https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

Configuración de Docker Desktop
https://docs.docker.com/desktop/settings-and-maintenance/settings/