

同步器配置

• 登录系统之后, 进入"配置管理-同步器管理"页面配置同步器:




• 点击"新增按钮"添加新的同步器



在弹出的新增页面中配置同步器的属性

- 数据源类型:不同的数据源选择不同的类型
 - LDAP服务: LDAP
 - Active Directory服务: MSAD
 - 钉钉、企业微信、北森、飞书: API
- 同步服务: 不同的同步器填写对应的同步服务
 - LDAP: IdapSynchronizerService
 - Active Directory: activeDirectorySynchronizerService
 - 钉钉: dingtalkSynchronizerService
 - 企业微信: workweixinSynchronizerService
 - 北森: beiSenSynchronizerService
 - JDBC: jdbcSynchronizerService
- 定时任务: 使用CRON表达式配置定时同步任务



在弹出的新增页面中配置同步器的属性

- 地址:不同的数据源具有不同的地址
 - LDAP服务、 Active Directory服务: 填写服务器地址
 - 钉钉、企业微信、北森、飞书: 填写应用开发平台提供的API
- 账号:不同同步器的账号类型不同
 - LDAP服务、 Active Directory服务: 连接到 LDAP 或Active Directory目录服务的用户账号
 - 钉钉、企业微信、北森、飞书: 自建应用ID
 - JDBC: 连接到JDBC的用户账号
- 凭证: 不同同步器的凭证类型不同
 - LDAP服务、 Active Directory服务: 对应的账号密码
 - 钉钉、企业微信、北森、飞书: 自建应用密钥
 - JDBC: 连接到JDBC的用户密码

新增		X
名称:		
数据源类型:		~
* 同步服务:		
定时任务:	0 0 12 **?	
* 地址:		
* 账号 :		
* 凭证:		
执行时间:		
挂起时间:		
* 状态:		
	关闭	提交

其他特殊属性

• 用户/组织基本DN

• 针对LDAP服务和Active Directory服务,该属性是用于定位和访问目录中的特定条目的完整路径

• 用户过滤条件

• LDAP服务: (&(objectClass=inetOrgPerson))

Active Directory服务: (&(objectClass=User))

• JDBC: 查询用户的sql语句

• 组织过滤条件

• LDAP服务: (&(objectClass=OrganizationalUnit))


• Active Directory服务: (&(objectClass=OrganizationalUnit))

• JDBC: 查询组织的sql语句




同步器配置-删除同步器


• 在同步器管理页面点击"批量删除"按钮或每个同步器的"删除按钮"删除同步器。



同步器配置-修改同步器


• 在同步器管理页面点击"编辑"按钮, 可以在编辑页面中修改对应同步器属性。点击编辑页面的"提交"按钮保存修改。






属性映射配置

• 登录系统之后, 进入"配置管理-同步器管理"页面配置数据映射关系:




• 点击同步器的属性映射按钮进入对应同步器的属性映射配置页面



属性映射配置-新增属性映射


- 进入属性映射页面时会显示该同步器已经配置的属性映射关系。
- 点击'新增'按钮添加新的属性映射。
- 在添加页面添加新的属性映射, 并点击'提交', 即可新建属性映射。



提交

属性映射配置-删除属性映射


• 在属性映射页面,点击"删除"即可删除对应行的属性映射关系



属性映射配置-修改属性映射

- 点击属性映射的"编辑"按钮, 进入编辑页面。
- 在弹出的页面中, 修改当前行的属性映射, 并点击"提交"按钮, 保存修改。





同步

• 点击同步器管理页面的"同步"按钮,开始进行用户和组织信息的同步。

