计算机组成课程 Mars 使用说明

启动 Mars

Windows 系统(已安装 Java 环境)双击 jar 包即可正常使用。

Linux 系统可以使用配套的启动脚本 Mars.sh ,双击脚本文件即可打开 Mars 。Mars 的文件名应为 Mars.jar 且和 Mars.sh 应位于同一目录。如双击脚本弹出文本编辑器而没有打开 Mars ,则需先用终端执行 chmod +x Mars.sh 。


GUI 操作

加载新指令

利用该 Mars 加载含有新增指令信息的 .class 文件,即可对新指令进行测试。

注意: 加载的 .class 文件名必须与指令名相同且字母全部为小写!

1. 点击 Settings 菜单中的 Load Instruction 选项。



2. 选择要导入的新指令 .class 文件(通常可在题目下方下载),并点击 打开。



3. 弹出成功提示,加载指令完成。



4. 加载指令后即可编写含有课上新指令的测试程序。

```
1 .text
2 bgezalr

bgezalr Branch Greater Equal Zero And Link Register
```


输出运行信息

该 Mars 可以在运行汇编程序时输出模拟 CPU 运行信息:

• 写寄存器: @%08h: \$%2d <= %08h

• 写入内存: @%08h: *%08h <= %08h

1. 点击 Settings 菜单,勾选 Output Log 选项。



2. CPU 运行信息将被输出到界面下方的 Run I/O 窗口中。




3. 点击 File 菜单的 Export Log 选项,可将输出的运行信息导出至文本文件中。



支持新 IM 地址空间

原版 Mars 中 Compact, Data At Address 0 地址空间不支持程序超出 0x3000-0x3ffc 范围,在该版本 Mars 中可以选择 .text 范围为 0x3000-0x6ffc 的地址空间,从而编写更长的测试程序。


1. 在 Settings 菜单中选择 Memory Configuration 。



2. 选择 Compact, large Text 地址空间, 并点击 Apply and Close 。



3. 在该模式下可编写长度更长,指令地址超过 0x4000 的测试程序。



命令行操作

加载新指令

命令中加入 cl 选项后跟新指令 .class 文件路径以运行新指令测试程序。

输出运行信息

命令行加入 1g 选项可以向控制台标准输出打印 CPU 运行信息。

使用新地址空间

命令中使用 mc LargeText 选项。

参考示例

测试新指令 bgezalr , 测试程序为 test.asm :

```
java -jar Mars.jar nc lg db mc LargeText cl bgezalr.class 200000 test.asm
```

其中 nc 表示不显示 Mars 版权信息, lg 表示开启 CPU 输出信息, db 表示开启延迟槽, mc LargeText 表示使用新地址空间, cl bgezalr.class 表示载入新指令文件 bgezalr.class , 200000 表示限制指令执行条数,达到该值时停止执行(具体值可自定,能使得 Mars 在测试程序以无限循环结尾时能运行结束即可)。

执行上述命令时,需保证 Mars.jar , bgezalr.class , test.asm 三个文件位于相同目录,且执行命令的终端也处于这个目录。

正确执行后,控制台标准输出将显示测试程序的运行信息(以下输出内容仅供参考):

@00003000:\$ 9 <= 00000001 @00003004:\$10 <= 00003014 @00003008:\$11 <= 00003010 @0000300c:\$11 <= 00003014


@00003014:*00000004 <= 00000001

@00003018:\$ 9 <= 00005679

中断异常说明

本 Mars 支持课程 P7 要求的异常和定时器中断,开启方法:

• 对于 GUI 操作: 勾选 Settings 菜单中的 Exception for Course 选项。



• 对于命令行:添加 ex 参数以使用 P7 的中断异常功能。

示例: java -jar Mars.jar nc db lg ex mc LargeText 100000 test.asm

在该模式下 Mars 支持 P7 要求的两个定时器:

• 在右侧寄存器显示区域选择 timer1 和 timer2 查看定时器中三个寄存器的状态。

Registers	Coproc 1	Coproc 0	time	r1	timer2	
Name		Number			Value	
\$0 (ctrl)		0			0x00000000	
\$1 (preset)		1			0x00000000	
\$2 (count)		2			0x00000000	