MARBLOCK
Mármol | Granito | Cuarcitas

MANUAL DE USUARIO · WMS 2.0

Jefe de Almacén

Gestor de Casos (justificar errores de surtido), configuración y uso del PIN de autorización, impresión de etiquetas y supervisión del Escáner.

Versión: octubre 2026 · Uso en computadora

Contenido

1. Tu rol y tus módulos
2. Tu PIN de autorización
3. Gestor de Casos: errores de mi almacén
4. Justificar errores (crear un caso)
5. Mis casos: seguimiento, rechazos y reenvío
6. Etiquetas: imprimir en la Zebra
7. El Escáner y tus firmas
8. Mensajes y errores
9. Glosario de tipos de error

1 Tu rol y tus módulos

Como Jefe de Almacén eres responsable de las salidas de **tu sucursal**. Al iniciar sesión entras directo al **Gestor de Casos**. En el menú superior tienes:

Módulo	Para qué lo usas
Escáner	El mismo que usan los auxiliares para registrar salidas. Puedes hacer salidas tú mismo (ver el Manual del Auxiliar).
Etiquetas	Imprimir etiquetas QR de placas desde el stock o desde una recepción (IR).
Casos	Ver los errores de surtido de tu almacén, justificarlos en casos y dar seguimiento a su aprobación.
🔒 **PIN**	Configurar o cambiar tu PIN de autorización.

Responsabilidades clave:

- **Autorizar con tu PIN** las salidas con diferencias cuando sea correcto hacerlo.
- **Firmar** las salidas de más de 3 placas.
- **Justificar** cada error de surtido de tu almacén antes de que el líder lo revise.

2 Tu PIN de autorización


El PIN es una clave numérica **personal** de 4 a 6 dígitos. Lo usas cuando un auxiliar de tu sucursal encuentra diferencias en la confronta y toca *Solicitar autorización*: tú escribes el PIN en su celular y la salida continúa. Cada uso queda registrado con tu nombre.

2.1 Configurar o cambiar el PIN


1. Toca el botón 🔒 **PIN** del encabezado.
2. Escribe tu **contraseña actual** del WMS (confirma que eres tú).
3. Escribe el **nuevo PIN** (solo números, 4 a 6) y repítelo en **Confirmar PIN**.
4. Toca **Guardar PIN**. Verás "✓ PIN configurado correctamente".

> **Nunca compartas tu PIN**
> Escríbelo tú mismo en el celular del auxiliar. Si crees que alguien lo conoce, cámbialo de inmediato. Toda salida autorizada con tu PIN genera errores que tú tendrás que justificar.

> **¿Quién puede autorizar en tu sucursal?**
> El jefe de almacén **de esa sucursal**, cualquier líder o un administrador. Un jefe de otra sucursal no puede autorizar tus salidas (verá “PIN incorrecto o no pertenece a un autorizador válido”).




Error de validación al configurar el PIN.



PIN guardado correctamente.

3 Gestor de Casos: errores de mi almacén

Cada vez que una salida se completa con diferencias (autorizadas con PIN) o una IF se cancela en NetSuite después de surtirse, se genera un **error de surtido**. La pestaña **Errores de mi almacén** muestra los **errores sin caso**: los que todavía no justificas.



Errores sin caso de la sucursal (contador rojo) y botón “Justificar selección”.

3.1 Filtros


- **Período**: Hoy, Esta semana, Este mes, Mes pasado o Personalizado (elige fechas desde/hasta).
- **Tipo**: muestra solo un tipo de error (ver glosario).

3.2 Columnas

IF, fecha, sucursal, **SKU**, **lote**, **tipo** de error y **Placas (esp / esc)**: cuántas pedía la IF contra cuántas se escanearon, con la diferencia (ej. *Dif. -1* = faltó una placa).

3.3 Ver detalle

Ver detalle abre la auditoría del error: quién surtió, quién autorizó con PIN, las placas esperadas y escaneadas y el historial.




Auditoría y detalle de un error.


4 Justificar errores (crear un caso)

Un **caso** agrupa uno o varios errores con **una misma explicación**. El líder lo revisa y lo aprueba o rechaza.

1. Marca la casilla de cada error que tenga la misma causa. El botón cambia a **Justificar selección (N)**.
2. Toca **Justificar selección**.
3. Elige el **Tipo de justificación**.
4. Escribe la **justificación**: qué pasó, por qué y qué se hizo. Sé concreto (folios, personas, fechas).
5. Toca **Crear caso**. Verás “Caso CASO-... creado y enviado a revisión”. Los errores salen de la lista de pendientes.




Dos errores seleccionados.




Ventana para justificar.

4.1 Tipos de justificación

Tipo	Cuándo usarlo
Error de captura en Sheets/escaneo	Se escaneó mal o se capturó mal el dato, pero el material salió correcto.
IF cancelada o reabierta en NetSuite	La IF cambió en el ERP después de surtirse (típico de “Cancelada en ERP”).
Material no localizado físicamente	La placa no se encontró en almacén (faltante real).
Cambio de ubicación autorizado	El material salió de otra ubicación con autorización.
Falla de escáner/red/sistema	La pistola, la red o el sistema fallaron durante el surtido.
Ajuste de inventario en curso	Hay un ajuste pendiente que explica la diferencia.
Otro	Ninguno de los anteriores. **Requiere mínimo 15 caracteres** de explicación.



"Otro" con justificación demasiado corta.




Caso creado y enviado a revisión.

5 Mis casos: seguimiento, rechazos y reenvío

La pestaña **Mis casos** lista los casos que creaste con su folio, número de errores y estado:

Estado del caso	Significa
Pendiente de aprobación	Esperando que el líder lo revise.
Aprobado	El líder aceptó la justificación. Sus errores quedan como **Justificados**.
Rechazado	El líder no aceptó la justificación. Lee su comentario y corrige.




Listado de casos propios.

5.1 Caso rechazado


Abre el caso para ver el **comentario del líder**. Tienes dos acciones:

- **Editar y reenviar**: cambia el tipo y/o la justificación y vuelve a enviarlo a revisión ("Caso reenviado a revisión").
- **Retirar errores**: selecciona errores que no corresponden al caso y sácalos; vuelven a *Errores de mi almacén* como **abiertos** para justificarlos en otro caso. Pide confirmación: "¿Retirar N error(es) del caso? Volverán a estado abierto."


También puedes escribir un **comentario** en el caso para responder al líder.




Caso rechazado con comentario del líder.



Acciones: Editar y reenviar / Retirar errores.



Editar la justificación antes de reenviar.




El caso vuelve a “Pendiente de aprobación”.

6 Etiquetas: imprimir en la Zebra


Desde **Etiquetas** imprimes las etiquetas QR que después escanean los auxiliares. Hay dos orígenes: **Stock** (placas que ya están en almacén) y **Recepción IR** (placas que acaban de llegar).

6.1 Desde Stock


1. Escribe un SKU, lote o descripción en el buscador, elige ubicación si quieres y toca **Buscar**.
2. Toca **+ Agregar** en cada placa. Aparece en **Etiquetas seleccionadas** (derecha).
3. El sistema consulta el **pedimento** de cada placa: si hay uno, lo toma; si hay varios, elige el correcto en **Selecciona pedimento**; si no hay, se marca **Sin pedimento**.
4. Ajusta cuántas etiquetas quieres por placa y revisa el **Total a imprimir**.
5. Toca **Imprimir a Zebra**.



Stock disponible con botón “+ Agregar”.




Búsqueda por SKU.




Etiquetas seleccionadas con pedimento.

6.2 Desde Recepción IR


1. Cambia a la pestaña **Recepción IR**. Busca por folio IR, embarque o pedimento.
2. Toca **Ver / Imprimir** en la recepción.
3. Marca las líneas a etiquetar y ajusta cantidades.
4. Toca **Cargar al Carrito** y después **Imprimir N etiquetas** / **Imprimir a Zebra**.



Recepciones disponibles.



Líneas de la recepción.




Líneas cargadas al carrito.

6.3 Conectar la impresora Zebra

1. Conecta la Zebra por USB a la computadora y enciéndela.
2. Usa **Chrome o Edge** con la dirección segura (https).
3. Al tocar Imprimir aparece “Solicitando acceso al puerto USB...” y la ventana del navegador: elige la Zebra y toca **Conectar**.

Si no imprime

No se seleccionó ninguna impresora: cerraste la ventana sin elegir; vuelve a tocar Imprimir.
Firefox o sin https: el navegador no permite USB; se descarga un archivo `etiquetas.zpl` para enviarlo a la impresora por otro medio.
Windows no ve la impresora: hay que instalar una sola vez el controlador WinUSB con Zadig (pídelo a sistemas).




Impresión en curso.

7 El Escáner y tus firmas

El Escáner funciona igual que para el auxiliar (incluido el modo Multi-IF); consulta el *Manual del Auxiliar de Almacén* para el paso a paso.

Situación	Lo que se espera de ti
Salida de 4 o más placas	Firmar como Jefe de Almacén (y el gerente firma a partir de 11).
Multi-IF	Las firmas son una sola ronda; el número se calcula con el **total del grupo**. Tu PIN autoriza una IF a la vez.
Diferencias en confronta	Revisar físicamente antes de autorizar. Si autorizas, el error aparecerá en tus Casos.
Envío fallido en Multi-IF	Que el auxiliar use **Reintentar** en el resumen; si persiste, reporta a sistemas con el folio de la IF.



Escáner en computadora: lector a la izquierda y registros a la derecha.

8 Mensajes y errores

Mensaje	Significa / qué hacer
Ingresa tu contraseña actual	Falta la contraseña al configurar el PIN.
El PIN debe ser numérico de 4 a 6 dígitos	El PIN tiene letras o longitud incorrecta.
Los PINs no coinciden	PIN y confirmación distintos.
Sesión expirada: cierra sesión y vuelve a entrar	Tu sesión venció o la contraseña es incorrecta. Sal y vuelve a entrar.
Error de conexión al configurar el PIN	Sin internet; reintenta.
Selecciona al menos un error.	Marca errores antes de justificar.
Selecciona un tipo de justificación.	Elige el tipo.
La justificación es obligatoria.	Escribe la explicación.
Para "Otro" la justificación debe tener al menos 15 caracteres.	Amplía la explicación.
Selecciona al menos un error para retirar	Marca errores del caso antes de "Retirar errores".
Escribe un comentario antes de enviarlo	Comentario vacío.
Error cargando tipos de justificación / sucursales	Problema de conexión; recarga la página.
Error al consultar pedimento	No se pudo consultar NetSuite para esa placa; quítala y agrégala de nuevo.
No se seleccionó ninguna impresora	Repite Imprimir y elige la Zebra.

9 Glosario de tipos de error

🔻 Faltante físico

Se escanearon menos placas de un lote de las que pedía la IF.

📦 Placas de más

Se escanearon más placas de un lote de las que pedía la IF.

📋 Línea omitida

Una línea de la IF no tuvo ninguna placa escaneada.

🔄 Huérfana pura

Se escaneó un SKU/lote que no está en la IF.

🔀 Lote cruzado

Mismo SKU, pero de un lote distinto al pedido.

🖨️ Media placa (etiquetado)

La IF pedía fracción de placa y se escaneó la etiqueta de placa completa.

📍 Ubicación

La placa salió de una ubicación distinta a la de la IF.

🚨 Cancelada en ERP

La IF se surtió pero después se canceló o desapareció en NetSuite (posible fuga).

Estados del error

Abierta (sin caso) → **En revisión** (en un caso pendiente) → **Justificada** (caso aprobado).