INF5190 - Introduction à Python (suite)

Jean-Philippe Caissy

11 septembre 2011

Il y a généralement deux types d'erreurs en Python : les erreurs de syntaxe et les exceptions.

Erreurs de syntaxe

L'interpréteur va se plaindre d'erreur de syntaxe lorsque le *parser* de Python rencontre un erreur.

```
>>> while True a = 123:
  File "<stdin>", line 1
    while True a = 123:
```

SyntaxError: invalid syntax

L'interpréteur va également vous pointer avec une petite flèche l'erreur qu'il a trouvé.

Le nom du fichier et la ligne est également affiché. Dans cet exemple, le fichier est l'entrée standard car nous sommes dans l'interpréteur.

Exceptions

- Même si une expression est syntaxiquement valide, il se peut qu'un erreur se produise lorsqu'il est exécuté.
- Les erreurs détectés durant l'exécution sont des exceptions en Python. Une exception n'est pas fatale, comme dans d'autres langages, il est possible de les gérer.

Exceptions

Exemple

```
>>> 4 * variable_non_existante + 2
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'variable non existante' is not defined
>>> '1' + 4
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
>>> 1 / 0
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

Exceptions

```
>>> def methode_1():
        return method_2()
>>> def method_2():
        return 1 / 0
>>> methode_1()
Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
   File "<stdin>", line 2, in methode_1
   File "<stdin>", line 2, in method_2
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

- La dernière ligne indique le type d'exception (ZeroDivisionError)
- La pile d'exécution est affichée

Exceptions

Les exceptions sont tous des objets

```
>>> ZeroDivisionError. class
<type 'type'>
>>> ZeroDivisionError
<type 'exceptions.ZeroDivisionError'>
>>> mon_exception = ZeroDivisionError
>>> import inspect
>>> inspect.getmro(mon exception)
(<type 'exceptions.ZeroDivisionError'>,
  <type 'exceptions.ArithmeticError'>,
  <type 'exceptions.StandardError'>,
  <type 'exceptions.Exception'>,
  <type 'exceptions.BaseException'>,
  <type 'object'>)
>>>
```

Exceptions

Gestion

La snytaxe try/except permet de gérer les exceptions lors de l'exécution

```
>>> def diviser_par_deux(n):
... try:
... print(n / 2)
... except TypeError:
... print("La valeur n'est pas un chiffre")
...
>>> diviser_par_deux(42)
21
>>> diviser_par_deux("test")
La valeur n'est pas un chiffre
```

Exceptions

```
Gestion
```

On peut regrouper plusieurs exceptions dans le même bloc

```
.... except TypeError, ZeroDivisionError:
```

Ou chainer des exceptions

```
except TypeError:
print("La veleur n'est pas un chiffre")
except ZeroDivisionError:
print("Impossible de diviser par zéro")
```

Exceptions

Gestion

Il est possible de récupérer l'instance de l'exception.

```
>>> try:
...    f = open("fichier", 'r')
... except IOError as err:
...    print("Erreur : {0}".format(err))
...
Erreur : [Errno 2] No such file or directory: 'fichier'
```