

汇编语言与逆向技术

第6章 PE文件结构

王志

zwang@nankai.edu.cn updated on Nov. 1st 2021

南开大学 网络空间安全学院 2021/2022

- 通用寄存器的使用
 - CPU中的通用寄存器不能长时间保存数据
 - Windows API函数会使用通用寄存器
 - C语言库函数会使用通用寄存器



- · SIZEOF是伪指令,不是CPU指令
 - 伪指令是汇编器执行的
 - CPU是见不到伪指令的



- DIV指令
 - 被除数是EDX: EAX
 - 在做除法操作之前要检查EDX寄存器



- dw2hex过程名
 - dw2hex已经在masm32.inc中定义过了,出现重名问题
 - ·以后的可以使用masm32的dw2hex,也可以使用自己写的过程



- 十六进制的转化问题
 - str_hex BYTE "0123456789ABCDEF"
 - str_hex[eax]



上一节课程的反馈

- •数字0和字符'0'是不一样的
- EAX、AX、AH、AL寄存器的关系
 - 0000000 0000000 0000000 0000000
 - ||-----EAX-----|
 - ||-----AX-- -----||
 - ||---AH- --|| ||----AL----||



- MOV指令
 - MOV mem, mem
 - var BYTE 33h, 32h, 31h, 0
 - MOVZX EAX, var+1
 - EAX ??



```
.data
  lpHexString
              db "0123456789ABCDEF"
.code
  Dec2Hex proc dwValue:DWORD, lpBuffer:DWORD
    mov edi, lpBuffer
    mov eax, dwValue
    mov ecx, 8
    repeat:
      mov esi, eax
      and esi, 0F0000000h
      shr esi, 28
      movzx edx, byte ptr [lpHexString+esi]
      mov byte ptr [edi], dl
      shl eax, 4
      inc edi
    loop repeat
    ret
  Dec2Hex endp
```



本草知识点。龙公允然日新月异

- 1. 可执行文件
- 2. PE文件基本概念
- 3. DOS文件头
- 4. PE文件头





1. 可执行文件

可执行文件。龙公允然日新月异

- 可执行文件 (executable file)
 - 可以由操作系统进行加载、执行的文件
 - 在不同的操作系统环境下,可执行文件的格式不一样
 - 二进制文件,不同于txt、word、excel等文本文件



Windows系统可执行文件

• 在Windows操作系统下,可执行程序可以是 .exe文件、 .sys文件、 .dll文件、.com文件等类型文件





- •.com文件在IBM PC早期出现,格式主要用于命令行应用程序、最大65,280字节
- · 与MS-DOS操作系统的可执行文件兼容

mode <mark>.com</mark>	修改日期: 2018/9/15 15:29
C:\Windows\System32	大小: 30.5 KB
tree.com	修改日期: 2018/9/15 15:29
C:\Windows\System32	大小: 19.5 KB
chcp. <mark>com</mark> C:\Windows\System32	修改日期: 2018/9/15 15:29 大小: 14.0 KB
more <mark>.com</mark> C:\Windows\System32	修改日期: 2018/9/15 15:29 大小: 28.0 KB



.exe、.dll、.sys可执行文件

- .exe,.dll,.sys文件使用的是PE文件结构
- PE(Portable Executable File Format)可移植可执行文件结构
- 理解PE文件结构是逆向技术的基础



PE结构的二进制文件日新月异


												_					
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F	0123456789ABCDEF
00000000	4 D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ
00000010	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В0	00	00	00	
00000040	0E	1 F	ВА	0E	00	B4	09	CD	21	В8	01	4C	CD	21	54	68	!L.!Th
00000050	69	73	20	70	72	6 F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6 F	is program canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4 F	53	20	t be run in DOS
00000070	6D	6 F	64	65	2E	0 D	0 D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
00000080	C5	7E	С6	DE	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A8	8 D	81	1 F	A8	8 D	.~
00000090	0 F	00	ВВ	8 D	87	1 F	A 8	8 D	7 D	3 F	BA	8 D	82	1 F	A 8	8 D	
0A00000A0	52	69	63	68	81	1 F	A 8	8 D	00	00	00	00	00	00	00	00	Rich
000000B0	50	45	00	00	4 C	01	03	00	15	9C	82	5E	00	00	00	00	PEL^
000000C0	00	00	00	00	ΕO	00	0 F	01	0В	01	05	0C	00	02	00	00	
000000D0	00	04	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	10	00	00	
000000E0	00	20	00	00	00	00	40	00	00	10	00	00	00	02	00	00	@
000000F0	04	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	00	00	00	00	
00000100	00	40	00	00	00	04	00	00	00	00	00	00	03	00	00	00	.0
00000110	00	00	10	00	00	10	00	00	00	00	10	00	00	10	00	00	
00000120	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000130	10	20	00	00	28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	(
00000140	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	





2. PE文件基本概念







PE文件结构。在公允能日新月异


- PE文件使用的是一个平面地址空间
 - 所有代码和数据都合并在一起,组成了一个很大的结构
- •文件的内容被分割为不同的节(Section,也叫做块、区块等)





- 代码节、数据节
- 各个节按页边界对齐
- 节是一个连续结构,没有大小限制
- 每个节都有自己的内存属性





11.2 PE 文件磁盘与内存映像结构图





- 当PE文件通过Windows加载器载入内存后,内存中的版本称为模块(Module)
 - 映射文件的起始地址称为模块句柄(hModule)
 - 初始内存地址也称为基地址(ImageBase)





模块

内存中的模块代表进程将这个可执行文件所需要的代码、数据、 资源、输入表、输出表及其他有用的数据结构所使用的内存都放 在一个连续的内存节中





00400000	00001000	proc		PE文件头
00401000	00001000	proc	.text	ã码
00402000	00001000	proc	.rdata	□入表
00403000	00001000	proc	.data	P据
00410000	000C5000			
004E0000	00006000			
006E0000	00005000			N 141 -4
75580000	00001000	KERNEL32		PE_文件头
75590000		KERNEL32	.text	範码 工工
75600000		KERNEL32	.rdata	□入表,输出表
75630000	00001000	KERNEL32	.data	P据
75640000	00001000	KERNEL32	.rsrc	D源 _、
75650000		KERNEL32	.reloc	f定位 _{。。}
76830000	00001000			PE 文件头
76831000		KERNELBASE	.text	ã码,输出表
769F4000	00004000	KERNELBASE	.data	P据 _
769F8000		KERNELBASE	.idata	口入表
769FE000	00001000	KERNELBASE	.didat	- 15
769FF000	00001000	KERNELBASE	.rsrc	D源,
76A00000	0002A000	KERNELBASE	.reloc	[定位 18. 英姓弘
77400000	00001000	11 a d 77 / 10		בייאאדד מם





- Windows将Module的基地址作为Module的实例句柄(Instance Handle,即Hinstance)。
 - GetModuleHandle获得DLL句柄,通过句柄访问DLL Module的内容

HMODULE GetModuleHandle(LPCTSTR lpModuleName);




虚拟地址

- •每个程序都有自己的虚拟内存地址空间,虚拟空间的内存地址称为虚拟地址(Virtual Address, VA)
 - 4GB
 - 不同进程的虚拟地址空间是相互隔离的









相对虚拟地址公允然日新月异

- 在可执行文件中,有许多地方需要指定内存中的地址
 - 例如,引用全局变量时需要指定它的地址
- PE文件有一个首选的载入地址(基地址),但是它们可以载入进程 空间的任何地方,所以不能依赖PE的载入点(Entry Point)



相对虚拟地址公允能日新月异

- 为了避免绝对内存地址,引入了相对虚拟地址(Relative Virtual Address, RVA)的概念
 - RVA是相对于PE文件载入地址的偏移位置



相对虚拟地址公允能日新月异

- •假设一个EXE文件从400000h处载入内存,代码节开始于401000h处,代码节的RVA计算方法如下:
 - 目标地址401000h 载入地址400000h = RVA 1000h



相对虚拟地址公允然日新月异

- 将RVA转换成虚拟地址VA的过程,即用实际的载入地址ImageBase 加相对虚拟地址RVA,得到虚拟内存地址VA。
 - 虚拟地址(VA)=基地址(ImageBase)+相对虚拟地址(RVA)



文件偏移地址公允然日新月异

- PE文件储存在磁盘中,某个数据的位置相对于文件头的偏移量称 为文件偏移地址(File Offset)或物理地址(RAW Offset)。
 - 文件偏移地址从PE文件的第1个字节开始计数,起始值为0。





													,					
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F	0123456789ABCDEF
000000	000	4 D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	<u>M</u> Z
000000	10	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	
000000	20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000000	30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В0	00	00	00	
000000	40	0E	1 F	BA	0E	00	B4	09	CD	21	В8	01	4 C	CD	21	54	68	!L.!Th
000000	50	69	73	20	70	72	6 F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6 F	is program canno
000000	60	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4 F	53	20	t be run in DOS
000000	70	6D	6 F	64	65	2E	0 D	0 D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
000000	080	C5	7E	С6	DE	81	1 F	A8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	.~
000000	90	0 F	00	ВВ	8 D	87	1 F	A 8	8 D	7 D	3 F	ВА	8 D	82	1 F	A 8	8 D	
000000	0A0	52	69	63	68	81	1 F	A 8	8 D	00	00	00	00	00	00	00	00	Rich
000000	B0	50	45	00	00	4 C	01	03	00	15	9C	82	5E	00	00	00	00	PEL^
000000	C0	00	00	00	00	ΕO	00	0 F	01	0B	01	05	0 C	00	02	00	00	
000000	D0	00	04	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	10	00	00	
000000	E0	00	20	00	00	00	00	40	00	00	10	00	00	00	02	00	00	@
000000	FO	04	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	00	00	00	00	
000001	0.0	00	40	00	00	00	04	00	00	00	00	00	00	03	00	00	00	.0
000001	10	00	00	10	00	00	10	00	00	00	00	10	00	00	10	00	00	
000001	20	00	00	00	00	10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
000001	.30	10	20	00	00	28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	(
000001	40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	





3. DOS文件头

DOS文件头

- 每个PE文件都是以一个DOS程序开始的
- DOS MZ头与DOS stub合称为DOS文件头



IMAGE_DOS _HEADER

+0h	e magic	WORD	?		; DOS 可执行文件标记"MZ"
+2h	e_cblp	WORD	?	_	
+4h	e_cp	WORD	?		
+6h	e_crlc	WORD	?		
+8h	e_cparhdr	WORD	?		
+Oah	e_minalloc	WORD	?		
+Och	e_maxalloc	WORD	?		
+Oeh	e_ss	WORD	?		
+10h	e_sp	WORD	?		
+12h	e_csum	WORD	?		
+14h	e_ip	WORD	?		;DOS 代码人口 IP
+16h	e_cs	WORD	?		; DOS 代码人口 CS
+18h	e_lfarlc	WORD	?		
+1ah	e_ovno	WORD	?		
+1ch	e_res	WORD	4 (dup (?)	
+24h	e_oemid	WORD	?		
+26h	e_oeminfo	WORD	?		
+28h	e_res2	WORD	10	dup(?)	
+3ch	e lfanew	DWORD	?		;指向 PE 文件头"PE",0,0



DOS义件头龙公允能自新月异

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F	0123456789ABCDE F
00000000	4 D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ
00000010	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В0	00	00	00	
00000040	0E	1 F	ВА	0E	00	B4	09	CD	21	В8	01	4C	CD	21	54	68	!L.!Th
00000050	69	73	20	70	72	6 F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6 F	is program canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4 F	53	20	t be run in DOS
00000070	6D	6 F	64	65	2E	0 D	0D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
00000080	C5	7E	C6	DE	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	.~
00000090	0 F	00	ВВ	8 D	87	1 F	A 8	8 D	7 D	3 F	BA	8 D	82	$1 \mathrm{F}$	A 8	8 D	
0A00000A0	52	69	63	68	81	1 F	A 8	8 D	00	00	00	00	00	00	00	00	Rich
000000B0	50	45	00	00	4 C	01	03	00	15	9C	82	5E	00	00	00	00	PEL
100000000	~ ~	~ ~	~ ~	0.0	^	0.0	^	0.1	^ -	0.1	0 -	^ ~	0.0	00	~ ~	0.0	





4. PE文件头



- PE文件头(PE Header) 紧跟在DOS stub的后面
- IMAGE_DOS_HEADER结构的e_1fanew字段定位PE Header的起始偏移量,加上基址,得到PE文件头的指针
 - PNTHeader=ImageBase+DosHeader->e_1fanew





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Ε	F	0123456789ABCDE F
00000000	4 D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ
00000010	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В0	00	00	00	
00000040	0E	1 F	ВА	0E	00	B4	09	CD	21	В8	01	4C	CD	21	54	68	!L.!Th
00000050	69	73	20	70	72	6 F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6 F	is program canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4 F	53	20	t be run in DOS
00000070	6D	6 F	64	65	2E	0 D	0 D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
00000080	С5	7E	C6	DE	81	$1 \mathrm{F}$	A8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	.~
00000090	0 F	00	ВВ	8 D	87	$1\mathrm{F}$	A 8	8 D	7 D	3 F	BA	8 D	82	1 F	A8	8 D	
000000A0			63														Rich
000000B0	50	45	00	00	4C	01	03	00	15	9C	82	5E	00	00	00	00	PEL^
000000C0	00	00	00	00	ΕO	00	0 F	01	0В	01	05	0 C	00	02	00	00	
000000D0	00	04	00	00	00	00	00	00	00	10	00	00	00	10	00	00	
																	•





- Signature
- FileHeader
- OptionalHeader

```
IMAGE_NT_HEADERS STRUCTDWORD? ; PE 文件标识+0h SignatureDWORD? ; PE 文件标识+4h FileHeaderIMAGE_FILE_HEADER<>+18h OptionalHeaderIMAGE_OPTIONAL_HEADER32<>IMAGE_NT_HEADERS ENDS
```





- •在一个有效的PE文件, Signature字段的值是00004550h
 - ASCII字符是"PE"

#define IMAGE_NT_SIGNATURE

0x00004550





• IMAGE_FILE_HEADER结构中记录了PE文件的一些基本信息,并指出了IMAGE OPTIONAL_HEADER的大小

IMAGE FILE HEADER STRUCT			
+04h Machine	WORD	?	;运行平台
+06h NumberOfSections	WORD	?	;文件的区块数
+08h TimeDateStamp	DWORD	?	;文件创建日期和时间
+0Ch PointerToSymbolTable	DWORD	?	;指向符号表(用于调试)
+10h NumberOfSymbols	DWORD	?	;符号表中符号的个数(用于调试)
+14h SizeOfOptionalHeader	WORD	?	;IMAGE_OPTIONAL_HEADER32 结构的大小
+16h Characteristics	WORD	?	;文件属性
IMAGE FILE HEADER ENDS			

Nankai University



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F	0123456789ABCDE F
00000000	4 D	5A	90	00	03	00	00	00	04	00	00	00	FF	FF	00	00	MZ
00000010	В8	00	00	00	00	00	00	00	40	00	00	00	00	00	00	00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	В0	00	00	00	
00000040	0E	1 F	BA	0E	00	B4	09	CD	21	В8	01	4 C	CD	21	54	68	!L.!Th
00000050	69	73	20	70	72	6 F	67	72	61	6D	20	63	61	6E	6E	6 F	is program canno
00000060	74	20	62	65	20	72	75	6E	20	69	6E	20	44	4 F	53	20	t be run in DOS
00000070	6D	6 F	64	65	2E	0 D	0D	0A	24	00	00	00	00	00	00	00	mode\$
08000000	C5	7E	C6	DE	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	81	1 F	A 8	8 D	.~
00000090	0 F	00	ВВ	8 D	87	1 F	A 8	8 D	7 D	3 F	ВА	8 D	82	1 F	A 8	8 D	
0A00000A0			63		81					00	00	00	00	00	00	00	Rich
000000B0	50	45	00	00	4C	01	03	00	15	9C	82	5E	00	00	00	00	PE L^
000000C0	0.0	00	00	00	Ε0	00	0 F	01	0B	01	05	0C	00	02	00	00	
000000D0	00	04	00	00	0 0	00	0 0	00	00	10	00	00	00	10	00	00	
000000E0	00	20	00	00	00	00	40	00	00	10	00	00	00	02	00	00	@
00000000000	0.4	0.0	$\cap \cap$	0.0	00	0.0	00	0.0	0.4	00	00	0.0	$\cap \cap$	0.0	$\cap \cap$	0.0	





• Machine

• 可执行文件的目标CPU类型

• PE文件可以在多种CPU机器上使用,不同平台上指令的机器码不同。

机器	标识
Intel I386	14ch
MIPS R3000	162h
Alpha AXP	184h
Power PC	1F0h
MIPS R4000	184h



NumberOfSections

- NumberOfSections记录节(Section)的数量
 - 节表紧跟在IMAGE_ NT _HEADERS后面定义



TimeDateStamp

- TimeDateStamp
 - 文件的创建时间
 - 1970年1月1日到创建该文件的所有的秒数



获取当前时间戳



Characteristics

特征值	含义
0001h	文件中不存在重定位信息
0002h	文件可执行。如果为 0, 一般是链接时出问题了
0004h	行号信息被移去
0008h	符号信息被移去
	应用程序可以处理超过 2GB 的地址。该功能是从 NT SP3 开始被支持的。因为大部分数据库服务器需要
0020h	很大的内存, 而 NT 仅提供 2GB 给应用程序, 所以从 NT SP3 开始, 通过加载 /3GB 参数, 可以使应用程序
	被分配 2~3GB 区域的地址,而该处原来属于系统内存区
0080h	处理机的低位字节是相反的
0100h	目标平台为 32 位机器
0200h	.DBG 文件的调试信息被移去
0400h	如果映像文件在可移动介质中,则先复制到交换文件中再运行
0800h	如果映像文件在网络中,则复制到交换文件后才运行
1000h	系统文件
2000h	文件是 DLL 文件
4000h	文件只能运行在单处理器上
8000h	处理机的高位字节是相反的

南間大學

Nankai University



IMAGE _OPTIONAL_HEADER

- 可选映像头(IMAGE_ OPTIONAL _HEADER)结构中定义了更多的PE 文件数据
- IMAGE_FILE_HEADER和IMAGE_OPTIONAL_HEADER合在一起构成PE文件头





IMAGE_OPTIONAL_HEADER

```
//IMAGE OPTIONAL HEADER结构(可选映像头)
typedef struct IMAGE OPTIONAL HEADER {
   //
   // Standard fields.
         Magic; //幻数, 一般为10BH
   WORD
         MajorLinkerVersion; //链接程序的主版本号
   BYTE
         MinorLinkerVersion; //链接程序的次版本号
   BYTE
        SizeOfCode; //代码段大小
   DWORD
        SizeOfInitializedData; //已初始化数据块的大小
   DWORD
        SizeOfUninitializedData; //未初始化数据库的大小
   DWORD
   DWORD AddressOfEntryPoint; //程序开始执行的入口地址,这是一个RVA (相对虚拟地址)
   DWORD BaseOfCode; //代码段的起始RVA 一般来说 是 1000h
   DWORD BaseOfData; //数据段的起始RVA
```



```
// NT additional fields.
//
       ImageBase; //可执行文件默认装入的基地址
DWORD
       SectionAlignment; //内存中块的对齐值 (默认的块对齐值为1000H, 4KB个字节)
DWORD
       FileAlignment;//文件中块的对齐值(默认值为200H字节,为了保证块总是从磁盘的扇区开始的)
DWORD
      MajorOperatingSystemVersion;//要求操作系统的最低版本号的主版本号
WORD
      MinorOperatingSystemVersion;//要求操作系统的最低版本号的次版本号
WORD
      MajorImageVersion; //该可执行文件的主版本号
WORD
      MinorImageVersion; //该可执行文件的次版本号
WORD
      MajorSubsystemVersion;//要求最低之子系统版本的主版本号 默认 0004
WORD
      MinorSubsystemVersion;//要求最低之子系统版本的次版本号 默认 0000
WORD
      Win32VersionValue; //保留字
                                                    默认00000000
DWORD
                                                   一般为00004000 映射到内存中一个块1000内存
      SizeOfImage;//映像装入内存后的总尺寸
DWORD
       SizeOfHeaders; //部首及块表的大小
DWORD
      CheckSum; //CRC检验和
                                                      -般为00000000
DWORD
       Subsystem; //程序使用的用户接口子系统
WORD
       DllCharacteristics;//DLLmain函数何时被调用,默认为0
WORD
      SizeOfStackReserve; //初始化时堆栈大小
DWORD
      SizeOfStackCommit;//初始化时实际提交的堆栈大小
DWORD
       SizeOfHeapReserve; //初始化时保留的堆大小
DWORD
      SizeOfHeapCommit;//初始化时实际提交的对大小
DWORD
      LoaderFlags; //与调试有关,默认为0
DWORD
      NumberOfRvaAndSizes;//数据目录结构的数目
DWORD
IMAGE DATA DIRECTORY DataDirectory[IMAGE NUMBEROF DIRECTORY ENTRIES];//数据目录表
```





IMAGE_OPTIONAL_HEADER

- Magic:这是一个标记字,说明文件是ROM映像(0107h)还是普通可执行的映像(010Bh)
 - 010Bh
- MajorLinkerVersion:链接程序的主版本号
 - 05h
- MinorLinkerVersion:链接程序的次版本号
 - 0Ch





IMAGE_OPTIONAL_HEADER

- SizeOfCode: 代码段的大小
 - 00000200h
- SizeOfInitializedData: 已初始化数据块的大小: 00000400h
- SizeOfUninitializedData:未初始化数据块的大小: 0000000h





- AddressOfEntryPoint程序执行的入口RVA: 00001000h
- BaseOfCode代码段的起始RVA: 00001000h
- BaseOfData数据段的起始RVA: 00002000h
- ImageBase文件在内存中的载入地址
 - 00400000h





- SectionAlignment(DWORD): 内存上区块间的对其大小
 - 00001000h
- FileAlignment(DWORD):硬盘上区块间的对齐大小
 - 00000200h



- MajorOperatingSystemVersion (WORD)
- MinorOperatingSystemVersion (WORD)
 - PE文件执行所需要的Windows系统最低版本号
 - 0004, 0000
 - Windows NT 的内部版本号是 4.0
 - Win2000是5.0、XP是5.1、Vista是6.0、Win7是6.1、Win8是6.2、Win10是10.0



- MajorImageVersion (WORD)
- MinorImageVersion (WORD)
 - 程序的主版本号和次版本号
 - 由程序员自己定义
 - 0000 0000



- MajorSubsystemVersion(WORD)
- MinorSubsystemVersion (WORD)
 - PE文件所要求的子系统的版本号
 - 0004 0000
- Win32VersionValue(DWORD): 通常被设置为0





- SizeOfImage (DWORD): 映像载入内存后的总大小,是指载入文件从ImageBase到最后一个块的大小
 - 00004000h
- SizeOfHeaders (DWORD): MS-DOS头部、PE文件 头、区块表的总尺寸
 - 00000400h



- SizeOfStackReserve (DWORD)
- SizeOfStackCommit (DWORD)
- SizeOfHeapReserve (DWORD)
- SizeOfHeapCommit (DWORD)
 - 栈、堆的设置信息
- LoaderFlags (DWORD) :与调试有关





- NumberOfRvaAndSizes: 数据目录的项数
- DataDirectory[16]:数据目录表

```
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY EXPORT 0 // 导出表
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_IMPORT
                                          // 导入表
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY RESOURCE
                                          // 资源
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXCEPTION 3 // 异常
                                        4 // 安全
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY SECURITY
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_BASERELOC 5 // 重定位表
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY DEBUG
                                        6 // 调试信息
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_COPYRIGHT 7 // (X86 usage)
#define IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_ARCHITECTURE 7 // 版权信息
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY GLOBALPTR 8 // RVA of GP
                                9 // TLS Directory
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY TLS
#define IMAGE DIRECTORY_ENTRY_LOAD_CONFIG 10
                                          // Load Configuration Directory
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY BOUND IMPORT 11 // Bound Import Directory in headers
                                     12 // 导入函数地址表
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY IAT
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY DELAY IMPORT 13
                                           // Delay Load Import Descriptors
#define IMAGE DIRECTORY ENTRY COM DESCRIPTOR 14 // COM Runtime descriptor
```





数据目录

```
typedef struct _IMAGE_DATA_DIRECTORY {
    DWORD VirtualAddress;// 相对虚拟地址
    DWORD Size; //大小
} IMAGE_DATA_DIRECTORY,
*PIMAGE_DATA_DIRECTORY;
```



米井里里 龙公允能 日新月异

• 定位PE文件的导入表、导出表、资源的时候,需要用到数据目录





汇编语言与逆向技术

第6章 PE文件结构

王志

zwang@nankai.edu.cn updated on Nov. 1st 2021

南开大学 网络空间安全学院 2021/2022

本草知识点。龙公允然日新月异

- 1. 可执行文件
- 2. PE文件基本概念
- 3. DOS文件头
- 4. PE文件头

