Despliegue y preparación de un servidor Linux

Este documento consta con todos los pasos a seguir para desplegar y preparar un servidor Linux para Producción desde cero con los siguientes pasos:


- 1. Instalación del sistema base.
 - Ubuntu server.
 - Zona horaria correcta.
 - Nombre del servidor: SRV-BASE-AZDINFARISSE.
 - Usuario administrador con contraseña.
 - Verificación de errores y actualización de paquetes.
- 2. Configuración de red y acceso remoto.
 - Asignar una IP estática
 - Configurar el archivo /etc/hosts: Nombre del servidor correctamente.
 - Instalar y habilitar el servicio SSH.
 - Verificar la conexión remota desde otro sistema con ssh.
- 3. Seguridad mínima obligatoria
 - Instalar y configurar UFW: Solo tráfico por puerto 22 (SSH) y puerto 80 (HTTP).
 - Nuevo usuario: Nombre→Desarrollador, con acceso limitado y sin permisos de superusuario.
 - **Puerto SSH:** Cambiarlo a 2222 y reforzar la configuración (/etc/ssh/sshd config).
 - Desactivar el acceso SSH del usuario root.
- 4. Estructura de carpetas y servicios iniciales.

•	Crear una estructura de carpetas en /srv/ :
	\square /srv/www \rightarrow para proyectos web.
•	Establecer permisos específicos:
	☐ El usuario desarrollador puede escribir solo en /srv/www.
	☐ Solo el usuario administrador puede acceder a /srv/repositorios
•	Instalar Apache2 y colocar página de prueba en /srv/www.

Ahora que ya tenemos claros los pasos, procedemos al despliegue y preparación de nuestro Servidor Linux.

1. Instalación del sistema base.


Instalamos nuestro Servidor Ubuntu en una VirtualBox y configuramos todos los parámetros solicitados




En este momento le he añadido la interfaz gráfica.

Para configurar la zona horaria correcta, hemos de introducir el comando: sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid

Y verificamos que la zona horaria está correcta con el comando: **timedatectl status**



Para actualizar los paquetes de nuestro servidor lo haremos a través de los comandos: sudo apt update sudo apt upgrade



2. Configuración de red y acceso remoto.

Para asignar una IP estática a nuestro servidor tenemos que dirigirnos a:

/etc/netplan y hacer un ls para saber el nombre del archivo .yaml de esta carpeta. Una vez lo sabemos introducimos el comando:

sudo nano "nombre del archivo.yaml" en mi caso → sudo nano 50-cloud-init.yaml

```
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan

AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:~$ cd /etc/netplan

AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ ls

50-cloud-init.yaml

AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ sudo nano 50-cloud-init.yaml
```


Dentro de este archivo hemos de configurar la ip estática y quedaría así:

```
\oplus
                   AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: /etc/netplan
GNU nano 7.2
                                  50-cloud-init.yaml
etwork:
version: 2
ethernets:
  enp0s3:
     dhcp4: no
     addresses:
       - 192.168.1.20/24
     nameservers:
       addresses:
         - 8.8.8.8
         - 1.1.1.1
     routes:
       - to: 0.0.0.0/0
         via: 192.168.1.1
```

Ahora guardamos el archivo y para que esta configuración se aplique introducimos: **sudo netplan apply**

Y para comprobar que se ha introducido correctamente:

ip route



Ahora que ya tenemos nuestra IP estática configurada, vamos a configurar el archivo /etc/hosts correctamente con el nombre del servidor.

Para ello introducimos:

sudo nano /etc/hosts y modificamos el archivo con los siguientes parámetros:

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 SVR-BASE-AZDINFARISSE

192.168.1.20 SVR-BASE-AZDINFARISSE

Guardamos el archivo y comprobamos que se ha cambiado el nombre correctamente: cat /etc/hostname

Y hacemos un **ping SVR-BASE-AZDINFARISSE** para comprobar que todo está correcto.

```
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: /etc/netplan
 \oplus
                                                                     Q
                                                                          \equiv
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ sudo nano /etc/hosts
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ cat /etc/hostname
SVR-BASE-AZDINFARISSE
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ ping SVR-BASE-AZDINFARISSE
PING SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.016 ms
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.014 ms
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.011 ms
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp seq=4 ttl=64 time=0.010 ms
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp seq=5 ttl=64 time=0.014 ms
^C64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.011
ms
64 bytes from SVR-BASE-AZDINFARISSE (127.0.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.014 ms
^c
--- SVR-BASE-AZDINFARISSE ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6153ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.010/0.012/0.016/0.002 ms
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$
```

Ahora vamos a instalar y habilitar el servicio SSH en nuestro servidor introduciendo el comando:

sudo apt install openssh-server

Para comprobar que el servició esté activo:

sudo systemctl status ssh

```
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: /etc/netplan
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ sudo systemctl status ssh
  ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2025-06-19 08:45:03 CEST; 6min ago
       Docs: man:sshd(8)
   man:sshd_config(5)
Main PID: 7927 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 4605)
     Memory: 1.3M (peak: 4.1M)
         CPÚ: 43ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service

└─7927 "sshd: /usr/sbin/s
                       "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
jun 19 08:45:03 SVR-BASE-AZDINFARISSE systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secu
jun 19 08:45:03 SVR-BASE-AZDINFARISSE sshd[7927]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
jun 19 08:45:03 SVR-BASE-AZDINFARISSE sshd[7927]: Server listening on :: port 22.
jun 19 08:45:03 SVR-BASE-AZDINFARISSE systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secur
jun 19 08:49:24 SVR-BASE-AZDINFARISSE sshd[9171]: Accepted password for AZDINFARISSE
 un 19 08:49:24 SVR-BASE-AZDINFARISSE sshd[9171]: pam_unix(sshd:session): session ope
lines 1-18/18 (END)
```

Ahora vamos a verificar la conexión remota desde la terminal de otro sistema. Para ello introducimos en el otro sistema el comando:

ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR, siendo en este caso: ssh AZDINFARISSE@192.168.1.20

```
azdiin@azdiin-UBUNTU:~

azdiin@azdiin-UBUNTU:~$ ssh AZDINFARISSE@192.168.1.20

AZDINFARISSE@192.168.1.20's password:
```

y podemos comprobar que la conexión remota funciona correctamente.

```
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: ~
   System load:
                                    0.0
  Usage of /:
                                    28.0% of 24.44GB
  Memory usage:
                                    26%
   Swap usage:
                                    0%
                                    209
  Processes:
  Users logged in:
  IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.20
IPv6 address for enp0s3: 2a0c:5a84:e708:4500:a00:27ff:fe19:3254

    Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

    https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.
12 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm
Last login: Thu Jun 19 08:49:25 2025 from 192.168.1.143
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:~$
```

3. Seguridad mínima obligatoria

Comandos para instalar y configurar **UFW**:

sudo apt install -y ufw → Instalación.

sudo ufw allow 22/tcp → Firewall permite tráfico al puerto 22 (SSH).

sudo ufw allow 80/tcp → Firewall permite tráfico al puerto 80 (HTTP).

sudo ufw enable → Para activar el firewall.

sudo ufw status → Para comprobar el estado del firewall.



```
\oplus
                               AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: /etc/netplan
                                                                                                        Q
                                                                                                              \equiv
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status
[sudo utw status
[sudo] password for AZDINFARISSE:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ufw ya está en su versión más reciente (0.36.2-6).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
Rules updated
Rules updated (v6)
Rules updated
Rules updated (v6)
Firewall is active and enabled on system startup
Status: active
То
                                     Action
                                                      From
22/tcp
                                                      Anywhere
                                      ALLOW
80/tcp
                                                      Anvwhere
                                      ALLOW
22/tcp (v6)
                                      ALLOW
                                                      Anywhere (v6)
80/tcp (v6)
                                      ALLOW
                                                      Anywhere (v6)
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$
```

Ahora crearemos un nuevo usuario llamado desarrollador con el comando: sudo adduser desarrollador

```
\oplus
                            AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE: /etc/netplan
                                                                                              Q
                                                                                                   \equiv
                                                                                                           ×
                                  ALLOW
22/tcp (v6)
                                                 Anywhere (v6)
80/tcp (v6)
                                  ALLOW
                                                 Anywhere (v6)
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$ sudo adduser desarrollador
info: Adding user `desarrollador'
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `desarrollador' (1001) ...
info: Adding new user `desarrollador' (1001) with group `desarrollador (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/desarrollador'
info: Copying files from `/etc/skel'
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for desarrollador
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: Desarrollador
          Room Number []:
          Work Phone []:
          Home Phone []:
          Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `desarrollador' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `desarrollador' to group `users' ...
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/etc/netplan$
```

Ahora vamos a cambiar el puerto por defecto de SSH al **2222** y a reforzar la configuración (/etc/ssh/sshd_config) y a desactivar el acceso SSH del usuario root. Para ello introduciremos el comando:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Y así se nos abrirá el archivo config en el que debemos de buscar el **puerto 22** y cambiarlo por el **2222** y buscar la línea **PermitRootLogin** y modificarla a **no**. Tanto la línea del puerto como la otra están con # (comentario), así que habrá que eliminar la # para que pueda leerse correctamente.



Ahora para que estos cambios hagan efecto reiniciamos SSH con el comando: sudo systemctl restart ssh

Ahora eliminaremos el puerto 22 para que no tener conflictos con:


sudo ufw delete allow 22/tcp

y añadiremos el puerto 2222 con:

sudo ufw allow 2222/tcp

y comprobamos el estado del firewall con:

sudo ufw status



4. Estructura de carpetas y servicios iniciales

Para crear una estructura de carpetas en /srv/ con los directorios:

sudo mkdir -p /srv/www

sudo mkdir -p /srv/repositorios

sudo mkdir -p /srv/docs

Permisos usuario desarrollador solo escritura en /svr/repositorios:

sudo chown desarrollador:desarrollador/srv/www

sudo chmod 755 /srv/www

Permisos usuario administrador para acceder a /svr/repositorios:

sudo chown AZDINFARISSE:AZDINFARISSE /srv/repositorios sudo chmod 700 /srv/repositorios

```
AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/srv


AZDINFARISSE@SVR-BASE-AZDINFARISSE:/srv$ sudo mkdir -p /srv/www
sudo mkdir -p /srv/repositorios
sudo mkdir -p /srv/docs
sudo chown desarrollador:desarrollador /srv/www
sudo chowd 755 /srv/www
sudo chowd AZDINFARISSE:AZDINFARISSE /srv/repositorios
sudo chowd 700 /srv/repositorios
```

Ahora instalaremos el servidor web **Apache2** y colocaremos una página de prueba en /srv/www.

Para instalar el servidor Apache2 introducimos el comando:

sudo apt update

sudo apt install apache2




Ahora lo activamos con:

sudo systemctl enable apache2

y lo iniciamos con:

sudo systemctl start apache2



Ahora creamos la página con el siguiente comando:

echo '<!DOCTYPE html><html><head><title>Prueba
Apache</title></head><body><h1>¡Apache funcionando desde
/srv/www!</h1></body></html>' | sudo tee /srv/www/index.html

Ahora le daremos permisos a Apache para que pueda leer /srv/www:

sudo chown -R desarrollador:www-data /srv/www sudo chmod -R 755 /srv/www

y reiniciamos apache para aplicar los cambios:

sudo systemctl restart apache2

En este punto se comprueba que todo ha salido bien accediendo desde el navegador a: http://localhost

Al entrar me estaba dando fallo y después de buscar información encontré que me faltaba modificar el archivo de configuración de apache

(/etc/apache2/sites-available/000-default.conf) y añadir las siguientes líneas:


<Directory /srv/www>

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Require all granted

</Directory>



Volvemos a probar a entrar a http://localhost y vemos que ahora sí nos accede a la página correctamente.

