






	AT&T 格式	Intel 格式
目的操作数 d、源操作数 s	op s, d 注：源操作数在左，目的操作数在右	op d, s 注：源操作数在右，目的操作数在左
寄存器的表示	mov %ebx, %eax 注：寄存器名之前必须加“%”	mov eax, ebx 注：直接写寄存器名即可
立即数的表示	mov \$985, %eax 注：立即数之前必须加“\$”	mov eax, 985 注：直接写数字即可
主存地址的表示	mov %eax, (a996h) 注：用“小括号”	mov [a996h], eax 注：用“中括号”
读写地址	movb \$5, (a996h) movw \$5, (a996h) movl \$5, (a996h) addb \$4, (a996h) 注：指令后加 b、w、l 分别表示读写长度为 byte、word、dword	mov byte ptr [a996h], 5 mov word ptr [a996h], 5 mov dword ptr [a996h], 5 add byte ptr [a996h], 4 注：在主存地址前说明读写长度 byte、word、dword
主存地址偏移量的表示	movl -8(%ebx), %eax 注：[基址+偏移量] movl 4(%ebx, %ecx, 32), %eax 注：[基址+变址+比例因子]+偏移量	mov eax, [ebx - 8] 注：[基址+偏移量] mov eax, [ecx + %ecx*32 + 4] 注：[基址+变址+比例因子]+偏移量