



大数据公链 BDES 系统

链系统部署与初始化 说明手册

Security Classification: 内部参考

Date: Jul 26, 2019

Prepared by: United Labs of BCTech.



1.	搭建新节点	
1	1 安奘环倍更求	<u>n</u> 5
		20108/
1	.3. 获取可执行文件	
1	.4. 初始化证人节点	
1	.5. 编辑配置文件	
1	.6. 重新运行程序	
2.	搭建新的命令行钱包	<u> </u>
		5
2	.2. 操作命令行钱包	
3.	搭建新的水龙头	
3	.1. 初始化环境	1 2 V 65
3	.2. 修改文件参数	J. John J.
	.3. 运行 PYTHON 水龙头服务	Tech
J		ain
		L CKCU
		Blo
		of Blockchain



1. 搭建新节点

1.1. 安装环境要求

软件要求: Ubuntu 16.04

硬件要求: CPU: 4 核以及上, RAM: 16G 及以上

运行环境依赖: libbz2-dev libdb++-dev libdb-dev

libssl-dev openssl libreadline-dev libtool libcurl4-openssl-dev

libboost-all-dev

1.2. 安装编译相关的库

sudo apt-get update

sudo apt-get install autoconf cmake git vim libbz2-dev libdb++-dev libdb-dev libssl-d
ev openssl libreadline-dev libtool libcurl4-openssl-dev libboost-all-dev

1.3. 获取可执行文件

直接从开发人员处获取可执行文件 witness_node , 自定义创世文件 genesis.json , 以及命令行钱包文件 cli_wallet , 并复制到预定目录下。在此省略下载的过程。

1.4. 初始化证人节点

运行时指定新的创世文件:

./witness_node -genesis-json genesis.json

输出新的 chainID 时,ctrl+c 终止程序。

1.5. 编辑配置文件



修改 witness_node_data_dir/config.ini 文件,添加见证人及见证人密钥。

指定 RPC 监听端口。

指定 P2P 节点列表 (没有列表的时候需要填空白,不可以注释掉)。

指定 P2P 监听端口。

第一个 BP 节点设置在收到最新块之前出块,其他的设置为 false。

1.6. 重新运行程序

./witness_node 测试节点是否可正常运行,如果需要节点在后台运行,则使用命令:

nohup ./witness_node >witness_node.log 2>&1 &.



2. 搭建新的命令行钱包

注:前置条件是链已正确搭建,测试无误,且获取到节点的 RPC 地址。

2.1. 开启命令行钱包

执行命令

./cli_wallet --chain-id 新生成的链 id -s ws://127.0.0.1:8050 -r 127.0.0.1:8099

其中链 ID 通过查看节点运行日志获取 , -s 参数后的地址为节点的 RPC 地址 , -r 参数后的地址为命令行钱包的 RPC 监听地址。

2.2. 操作命令行钱包

执行命令

set_password xxxx

设置钱包密码

执行命令

unlock xxxx

解锁钱包

执行命令

import_key account accout_priv_key

导入用户(根据实际需求配置其他账户/资产/资金等)



执行命令

import_balance official-account ["5KAUeN3Yv51FzpLGGf4S1"] true

把资产导入官方帐户。(范例中密钥不完整)

执行命令 ctrl+d 退出钱包,可生成钱包配置文件 wallet.json



3. 搭建新的水龙头

3.1. 初始化环境

创建虚拟环境

virtualenv -p /usr/bin/python3 ./faucet

进入虚拟环境

source bin/activate

3.2. 修改文件参数

修改 config.py 文件中数据库参数并根据其创建 mysql 数据库

修改 faucet_server_new 中 port 参数

安装 python 脚本相关依赖库

pip3 install tornado requests pymysql -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

3.3. 运行 python 水龙头服务

运行水龙头

python3 faucet_server_new.py