Mondo rescue

Vous venez de passer 4 heures a configurer votre PC et vous desirez faire une sauvegarde de votre configuration afin de pouvoir la restaurer facilement en cas de probleme. Mondo rescue peut sans doute vous aider...

Présentation du logiciel

Mondo est un outil permettant de créer une image de son système. L'utilité première est donc de restaurer son système en cas de crash mais on peut également se servir de mondo pour faire des snapshots (avant mise a jour d'une version majeur de logiciel par exemple) ou encore pour déployer la même configuration logicielle sur des ordinateurs « relativement » similaires.

Mondo rescue est divise en 2 partie distinctes:

Mondo

mondoarchive va se charger de la creation de l'image. Il est capable de gerer les sauvegrades completes mais aussi les incrementales.

Il permet d'utiliser les medias suivant comme sauvegarde:

- graveur de CD
- graveur de DVD
- disque dur
- lecteur de bande
- reseau (au travers de nfs)

mondorestore

Mindi

Mindi est en charge de créer les disquettes boot et root qui seront utilisées pour effectuer la restauration de l'image. Elles contiennent:

- un noyau de boot
- un initrd avec les modules nécessaire a la restauration
- des outils (du projet busybox)

Je ne vais pas detailler toutes les fonctionnalites de l'outil. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser a la création de l'image afin de la graver sur CD puis, nous verrons l'infrastructure a mettre en place si on veut pouvoir stocker et restaurer l'image depuis le réseau. Si vous desirez faire des sauvegardes incrementales sur bande, vous trouverez votre bonheur dans la page de manuel ou le HOWTO.

Installation du logiciel

Vous pouvez télécharger mondo depuis: http://www.mondorescue.org/download/

La documentation est disponible:

http://www.mondorescue.org/download/1.6x-howto/index.html

vous aurez notamment besoin de afio, newt, libnewt, syslinux et buffer que vous pouvez trouver aux adresses suivantes si votre distribution ne les intègrent pas. http://freshmeat.net/projects/afio/

http://fr2.rpmfind.net

ou dans le repertoire correspondant a votre distribution sur:

http://www.mondorescue.org/download/MondoCD/RPMS/index.html

Pour installer mondo sur une RedHat, il faut faire:

rpm -ivh buffer-1.19-4.i386.rpm

rpm -ivh afio-2.4.6-2.i386.rpm

rpm -ivh mindi-1.03_cvs-1.i586.rpm

rpm -ivh mondo- 2.03_cvs-1.i586.rpm

Utilisation d'images sur CD

La Création d'une image en local est très simple. Il suffit de lancer mondoarchive.



La premiere question que le logiciel vous pose est le media que vous souhaitez utiliser.

Specifiez ensuite si vous etes sur un portable et que vous utiliser ou non la technologie Burnproof.

Vous devez ensuite selectionner le niveau de compression voulu. Si votre machine est suffisamment puissante ou si vous avec le temps, selectionnez Maximum sinon, Average donne deja un bon resultat.

Il faut ensuite donner la vitesse de gravure que vous voulez utiliser anisi que la taille

des medias. Le programme se charge alors de detecter le graveur. Selectionnez ensuite le repertoire racine pour le backup. / etant la valeur par default. Si vous souhaitez faire un backup de vos donnees persos sur CD, changez ce parametre avec le chemin de votre repertoire (/home/usertoto).




Selectionnez les repertoires a exclure de la sauvegarde. /proc et /tmp sont implicitement ajoutes a la liste.

Le programme vous demande ensuite si vous desirez verifier le contenu du backup, ce qui est preferable meme si je n'ai jamais eu de probleme.

La question suivante concerne le noyau a utiliser pour la restauration, Si vous utilisez un noyau standard (type Mandrake, SuSE, Redhat...) vous pouvez repondre yes sans probleme. Si par contre vous avez un kernel maison depouille, il se peut qu'il manque certaine chose utile a la restauration. Dans ce cas, il est preferable d'utiliser le noyau fourni avec Mondo.

Apres une derniere confirmation, le processus de sauvegarde commence.



Il est egalement possible de donner tous les parametres sur le ligne de commande:

/usr/sbin/mondoarchive -g -l GRUB -O -w 10 -E "/home / usr/share/doc

/usr/src" -N -d 0,0,0 -s 700m -T/tmp -F -9

Descriptif des options passées:

- -w 10: on utilise des CD-RW en 10X
- -g: ncurses mode
- -O: sauvegarde
- -l: choix du bootloader
- -E: ne pas sauvegarder les répertoires
- -N: ne pas sauvegarder les points de montage NFS
- -d: media pour la sauvegarde
- -s: taille des images / media a utiliser
- -T: répertoire temporaire
- -S: répertoire temporaire pour les ISO
- -F: ne pas créer les disquettes de boot
- -9: compression maximum (valeur entre 0 et 9, defaut=3)

La restauration est egalement tres simple, demarrez avec le premier CD dans le lecteur

Utilisation du réseau

Afin de ne pas avoir a graver un grand nombre de CD, on peut utiliser le réseau pour stocker et restaurer les images. La carte réseau du poste client doit impérativement être PXE(si on veut se passer de disquette :)).

Cette fonctionnalité, nouvelle a Mondo, a été écrite par Bruno Cornec (consultant Linux a HP) pour simplifier l'utilisation d'images dans un Datacenter.

Sur le serveur, il faut donc installer:

- dhcpd
- tftp-server
- pxe
- nfs

Configuration du serveur:

Aperçu du fichier /etc/dhcpd.conf

```
allow bootp;
allow booting;

option ip-forwarding false;
option mask-supplier false;

ddns-update-style none;
```

```
ddns-updates off;
      subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
               option routers
                                                 192.168.100.1;
               option subnet-mask
                                                 255.255.255.0;
               option domain-name
                                                 "testmondo.net";
               option domain-name-servers
                                                192.168.100.1;
               range dynamic-bootp 192.168.100.201 192.168.100.249;
               default-lease-time 21600;
               max-lease-time 43200;
               # PXE tests
               group {
                       next-server 192.168.100.2;
                        filename "pxelinux.0";
                      host bl20pslot2 {
                                hardware ethernet 00:0b:cd:83:2e:00;
                                fixed-address 192.168.100.101;
                        }
               }
Aperçu du fichier /etc/exports
      /home/images/images-bl20 *(rw,async,norootsquash)
Aperçu du fichier /etc/xinetd.d/tftp
      service tftp
      {
               id
                               = tftp
              socket_type = dgram
protocol = udp
              user
                               = root
               wait
                               = yes
              disable = no

server = /usr/sbin/in.tftpd

server_args = -v -r blksize -u ftp -s /tftpboot
      }
Aperçu du fichier /tftpboot/pxelinux.cfg/default
      PROMPT 1
      TIMEOUT 30
      DISPLAY boot.msg
      DEFAULT local
      F1 boot.msg
      label local
        LOCALBOOT 0
      label mondo-bl20
        kernel kernel/vmlinuz-mondo-bl20
        append pxe initrd=initrd/initrd-mondo-bl20.img load_ramdisk=1
      prompt_ramdisk=0 rw root=/dev/ram nuke_mode devfs=nomount
      ramdisk_size=80000
```

Avant de commencer la création de l'image, il faut creer le point de montage ainsi que le repertoire temporaire:

```
mkdir/mondo/images
mkdir/mondo/tmp
```

Montons le partage NFS:

mount 192.168.100.2:/home/images/images-bl20/mondo/images

Ensuite, la commande mondoarchive doit être lancée avec les bons paramètres: /usr/sbin/mondoarchive -g -O -l GRUB -E ''/home /usr/share/doc /usr/src /usr/local'' -N -d / -s 700M -n 192.168.100.2:/home/images/images-bl20 -T/mondo/tmp -F

Restauration de l'image:

Procédure de boot du client pour le restauration:

- 1. en bootant, le client va faire une requête DHCP afin d'obtenir une adresse IP
- 2. le serveur DHCP lui attribue une adresse et lui envoie l'IP du serveur TFTP ainsi que le nom de l'image (pxelinux.0) a télécharger sur ce serveur.
- 3. Le client télécharge l'image et l'exécute
- 4. grâce a cette image, le client télécharge depuis le serveur TFTP un fichier de configuration* qui lui indique le noyau, les modules et les paramètres a démarrer
- 5. Le client démarre alors le processus de restauration

Un client avec l'adresse IP 192.168.100.101 se connectant au serveur va vérifier, dans l'ordre, l'existence des fichiers suivant:

C0A86465 C0A864 C0A86 C0A8 C0A C0 C default

Le client utilisera le premier fichier de conf qu'il trouve. (C0A86465 correspond a l'IP 192.168.100.101 au format hexa)

Liens:

Mondorescue: www.mondorescue.org

^{*} les fichiers de configuration sont stocker sur le serveur TFTP dans le repertoire / tftpboot/pxelinux.cfg. Il est possible d'avoir un fichier de configuration par machine ou par sous réseau et il y a également un fichier default.

PXELinux: http://syslinux.zytor.com/pxe.php
Busybox: http://www.busybox.net/