计算机组成课程 Mars 使用说明

启动 Mars

Windows 系统 (已安装 Java 环境) 双击 jar 包即可正常使用。


Linux 系统可以使用配套的启动脚本 Mars.sh , 双击脚本文件即可打开 Mars 。 Mars 的文件名应为 Mars.jar 且和 Mars.sh 应位于同一目录。如双击脚本弹出文本编辑器而没有打开 Mars ,则需先用终端执行 chmod +x Mars.sh 。

GUI 操作

支持新 IM 地址空间

原版 Mars 中 Compact, Data At Address 0 地址空间不支持程序超出 0x3000-0x3ffc 范围,在该版本 Mars 中可以选择 .text 范围为 0x3000-0x6ffc 的地址空间,从而编写更长的测试程序。

1. 在 Settings 菜单中选择 Memory Configuration



2. 选择 Compact, large Text 地址空间, 并点击 Apply and Close 。



3. 在该模式下可编写长度更长,指令地址超过 0x4000 的测试程序。

Execute			
t Segment			
Address	Code	Basic	
0x00003ff0	0x340903fd	ori \$9,\$0,0x000003fd	1021: ori \$t1, \$0, 1021
0x00003ff4	0x340903fe	ori \$9,\$0,0x000003fe	1022: ori \$t1, \$0, 1022
0x00003ff8	0x340903ff	ori \$9,\$0,0x000003ff	1023: ori \$t1, \$0, 1023
0x00003ffc	0x34090400	ori \$9,\$0,0x00000400	1024: ori \$t1, \$0, 1024
0x00004000	0x34090401	ori \$9,\$0,0x00000401	1025: ori \$t1, \$0, 1025
0x00004004	0x34090402	ori \$9,\$0,0x00000402	1026: ori \$t1, \$0, 1026
0x00004008	0x34090403	ori \$9,\$0,0x00000403	1027: ori \$t1, \$0, 1027
0x0000400c	0x34090404	ori \$9,\$0,0x00000404	1028: ori \$t1, \$0, 1028
0x00004010	0x34090405	ori \$9,\$0,0x00000405	1029: ori \$t1, \$0, 1029
0x00004014	0x34090406	ori \$9,\$0,0x00000406	1030: ori \$t1, \$0, 1030
0x00004018	0x34090407	ori \$9,\$0,0x00000407	1031: ori \$t1, \$0, 1031
0x0000401c	0x34090408	ori \$9,\$0,0x00000408	1032: ori \$t1, \$0, 1032
0x00004020	0x34090409	ori \$9,\$0,0x00000409	1033: ori \$t1, \$0, 1033
0x00004024	0x3409040a	ori \$9.\$0.0x0000040a	1034: ori \$t1. \$0. 1034
	Address 0x00003ff0 0x00003ff4 0x00003ff8 0x00003ff6 0x00004000 0x00004004 0x00004004 0x00004001 0x00004014 0x00004018 0x0000401c 0x00004020	Address Code 0x00003ff0 0x340903fd 0x00003ff4 0x340903fe 0x00003ff8 0x340903ff 0x00003ffc 0x34090400 0x000004000 0x34090401 0x00004000 0x34090402 0x00004000 0x34090404 0x00004010 0x34090405 0x00004010 0x34090406 0x00004018 0x34090407 0x00004010 0x34090408 0x00004010 0x34090408 0x00004010 0x34090408 0x00004010 0x34090408 0x00004010 0x34090408	Address

命令行操作

使用新地址空间

命令中使用 mc LargeText 选项。

参考示例

测试程序为 test.asm :

java -jar Mars.jar nc db mc LargeText 200000 test.asm


其中 nc 表示不显示 Mars 版权信息, db 表示开启延迟槽, mc LargeText 表示使用新地址空间, 200000 表示限制指令执行条数,达到该值时停止执行(具体值可自定,能使得 Mars 在测试程序以无限循环结尾时能运行结束即可)。

执行上述命令时,需保证 Mars.jar , test.asm 两个文件位于相同目录,且执行命令的终端也处于这个目录。

中断异常说明

本 Mars 支持课程 P7 要求的异常和定时器中断, 开启方法:

• 对于 GUI 操作: 勾选 Settings 菜单中的 Exception for Course 选项。



• 对于命令行:添加 ex 参数以使用 P7 的中断异常功能。

示例: java -jar Mars.jar nc db lg ex mc LargeText 100000 test.asm

在该模式下 Mars 支持 P7 要求的两个定时器:

• 在右侧寄存器显示区域选择 timer1 和 timer2 查看定时器中三个寄存器的状态。

Registers	Coproc 1	Coproc 0	time	r1	timer2	
Name		Number		Value		
\$0 (ctrl)		0			0x00000000	
\$1 (preset)			1			0x00000000
\$2 (count)			2			0x00000000

指令行为的调整:

- 在该模式下 add 、 sub 、 addi 指令会检测溢出并产生异常, 否则不会检测。
- 在该模式下 syscall 不会进行输入输出操作,会直接产生异常。