FORTRAN

陣列 (Arrays)

在同一個變數名稱下,儲存多個數值

請複製下面幾個檔案到你的work目錄下:
 /home/teachers/weitingc/lecture_ex/ave1.f95
 /home/teachers/weitingc/lecture_ex/ave2.f95
 /home/teachers/weitingc/lecture_ex/ave3.f95

變數陣列 Array - 基本介紹

- 之前教過的變數宣告方式,一個變數只能儲存一個數值(如 REAL:: Time=4)
- 變數陣列(Array):在同一個變數名稱下,儲存多個數值 (類型必須相同)。宣告時,用DIMENSION設定陣列的大 小。比較下面兩個宣告:

REAL :: a

REAL, DIMENSION (5) :: b

| b(1) | b(2) | b(3) | b(4) | b(5) |

(a是單一實數變數,只能儲存一個數值;b是實數陣列,可同時儲存5個不同的實數數值)

陣列的subscript

• REAL, DIMENSION(5) :: b

b(1) b(2) b(3) b(4) b(5)

- 儲存在同個陣列下的個別數值,稱為「元素(element)。 (如:b陣列有五個元素,每個都可以儲存一個實數數值)
- 元素在該陣列中的位置,稱為「subscript」(如:b(1)代表 陣列中第一個元素,b(5)是第五個元素)
- 程式中,如果直接寫 b,指的是整個陣列,如果是 b(1), 則特別指b陣列的第一個元素。
- Subscript一定是整數 XXX b (1.5) XXX

一次就對陣列中所有元素賦值的方法

• 方法一:在宣告時直接填入
REAL, DIMENSION(5) :: a = (/1., 2., 3., 4., 5./)
REAL, DIMENSION(10) :: b = 0.

• 方法二:在執行區用"="賦值 REAL, DIMENSION(5) :: a REAL, DIMENSION(10) :: b a = (/1., 2., 3., 4., 5./) b= 0.

對陣列中個別元素賦值的方法

• 方法一:用=,並用subscript選定元素,填入數值

```
REAL, DIMENSION(5) :: a
a(1) = 1.
a(2) = 2.
...
```

• 方法二:用 = , 並利用Do迴圈的counter做subscript

```
REAL, DIMENSION(10) :: b
INTEGER :: i
DO i=1,10
  b(i) = ...
END DO
```

用READ對陣列賦值

```
REAL, DIMENSION(5) :: a

INTEGER :: i

OPEN (10, FILE='input.txt', FORM='FORMATTED',
& STATUS='OLD')

DO i=1,5

READ (10,*) a(i) 每一次迴圈,會從input.txt讀一行檔案

END DO
```

• (用write輸出陣列也是使用類似的語法)

範例檔 ave1.f95

接收使用者從鍵盤輸入的十個數字,對十個變數賦值,計算其平均, 將十個數字與平均值結果輸出在螢幕上

```
PROGRAM AVE1
                                                                  ave1.f95
IMPLICIT NONE
REAL :: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10
REAL :: average=0., total=0.
INTEGER :: i
WRITE(*,*) 'enter 10 numbers'
READ (*,*) x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10
total = x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10
average=total/10
WRITE(*,*) 'the average of', x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10
WRITE (*,*) '=', average
END PROGRAM AVE1
```

範例檔 ave2.f95

• 使用一個長度有十個元素的陣列x,接收使用者從鍵盤輸入的十個數字,對陣列各元素賦值,加總平均,將十個數字與平均值結果輸出

ave 2.f95

```
PROGRAM AVE 2
IMPLICIT NONE
REAL, DIMENSION (10) :: x=0.
REAL :: average=0., total=0.
INTEGER :: i
WRITE(*,*) 'enter 10 numbers'
DO i=1, 10
  READ(*,*) x(i)
  total=total+x(i)
ENDDO
average=total/10
WRITE(*,*) 'the average of',x
WRITE (*,*) '=', average
END PROGRAM AVE 2
```

陣列一規則與秘訣(1)

- 超出宣告所設定的subscript範圍,會發生什麼事?
 - 程式會在執行時,去存取記憶體的下一個位置

```
REAL, DIMENSION(5) :: a=(/1,2,3,4,5/)
REAL, DIMENSION(5) :: b=(/10,20,30,40,50/)
...
WRITE(*,*) a(6) \rightarrow 10.0
```

(記憶體儲存 a 陣列資料之後,會緊接著儲存 b 陣列的資料,所以程式若企圖讀寫 a(6),就會存取到 b(1)的數值)

範例檔 ave3.f95

• 與ave2.f95類似,但只要修改整數常數iMAX的值,就可調整程式要計算幾個數字的平均(用iMAX設定陣列大小與迴圈次數)

```
PROGRAM AVE3
                                                           ave3.f95
TMPLICIT NONE
INTEGER, PARAMETER:: iMAX=5 → 用iMAX的數值控制要處理幾個數
REAL, DIMENSION (iMAX) :: x=0.
                               字
REAL :: average=0., total=0.
INTEGER :: i
WRITE(*,*) 'enter' iMAX, 'numbers'
DO i=1, iMAX
 READ(*,*) x(i)
  total=total+x(i)
ENDDO
average=total/iMAX
WRITE(*,*) 'the average of',x
WRITE (*,*) '=', average
END PROGRAM AVE3
```

陣列一規則與秘訣(2)

為了方便日後修改程式,建議在宣告陣列變數的之前,先 宣告一個常數來設定陣列的大小,舉例說明:

```
INTEGER, PARAMETER :: MAX_SIZE = 5
REAL, DIMENSION(MAX_SIZE) :: a1
REAL, DIMENSION(2*MAX_SIZE) :: a2
```

- 這樣以後只要更改常數MAX_SIZE的數值,就可改變陣列大小。
- 後續如果需要用到迴圈對陣列元素賦值,也可用常數 MAX_SIZE設定迴圈執行次數
- 如果程式中有多個陣列變數的大小相同(或相關),或是陣列的大小會隨程式的功能所需而更動,就特別適合使用常數宣告陣列大小的方法