# **GrADS**

# 讀取三維空間網格資料

study主機範例檔:ex5.ctl, ex5.dat

ex5.ctl檔可以直接複製

ex5.dat檔很大,請用下列指令「連結」資料檔,不要直接複製。.

In -s /home/teachers/weitingc/lecture\_ex/grads/ex5.dat
~/grads/.

#### GrADS讀取三維空間網格資料

(ex5.ctl)

這個ctl用來描述資料檔ex5.dat 資料檔是2010年月平均 missing data用99999代表 經度共144格,線性分隔,從0°開 始每2.5°分一格(緯度類推) 高度共5層,後面是等壓面列表 時間12筆,線性從2010/01/01開始。TDEF 12 LINEAR 01JAN2010 1mo 增加,每筆時間相差一個月

DSET ^ex5.dat TITLE 2010 monthly mean UNDEF 99999. XDEF 144 LINEAR 0 2.5 YDEF 73 LINEAR -90 2.5 ZDEF 5 levels 1000 850 700 500 300

資料含4個變數

VARS 4 在高度上有5層 Ta 5 99 air temperature (oC) u 5 99 u-wind (east-west) (m/s) v 5 99 v-wind (north-south) (m/s) rh **5** 99 relative humidity ENDVARS

#### GrADS讀取三維空間網格資料

- 前一堂課讀取的網格資料在高度(ZDEF)只有一層,這次的範例檔(ex5.dat, ex5.ctl)當中,變數在5層高度上都有數值
- .ctl檔的等壓面列表必須<u>由地面往高空</u>排列(<u>氣壓遞減</u>)
- 在GrADS開啟ex5.ctl得到的資訊 ga-> open ex5.ctl


```
Data file ex5.dat is open as file 1
LON set to 0 360
LAT set to -90 90
LEV set to 1000 1000
Time values set: 2010:1:1:0 2010:1:1:0
```

• 開啟時預設的高度是第一層(最底層)

#### 畫不同層的資料

 畫特定高度的x-y地圖,用set範圍改變目前所在的高度, 例如畫7月份rh在500hPa的分布:

clear
set Ion 0 360
set lat -90 90
set lev 500
set t 7
d rh



### 畫垂直剖面等值線/垂直分布

• 畫變數沿著特定經度圈的垂直 剖面等值線(例如7月份東經 120°東西風u剖面) clear set lon 120 120 set lat -90 90 set lev 1000 300 set t 7


• 畫變數在單一經緯度網格的垂直分布(線條圖)


clear set lon 120 120 set lat 23.5 23.5

set lev 1000 300

set t 7


d u





## 三維空間+時間的binary網格資料順序

• 每一筆時間資料,先是第一個變數5層高度的144x73二維表格(從 近地面往高空依序排列),再來是第兩個變數的5層二維表格..., 所有變數列完之後,列出下個時間...



. . .

### 練習時間

• 使用ex5.ctl為資料,完成下面的練習,並檢查結果:

• 畫出300hPa u風場的全年平均

• 畫出七月份從南極到北極緯向平均的溫度垂直分布

#### 300hPa u風場的全年平均

