# Arquitectura de Computadoras GDB

Tabla de símbolos	1
GUI para GDB	1
Mostrar más información simultáneamente: Dashboard (.gdbinit)Pygments	
Mostrar la información en subdivisiones de la misma ventana: tmux	
Adicionales	5
Algunos comandos GDB	5
Algunos comandos Dashboard	5
Ajustando el layout (.tgdbinittmux_meter_en_home)	6
Habilitar scrolling (.tmux.conf)	6
Redefinir el tamaño de las ventanas	7

#### Tabla de símbolos

Cuando un programa está compilado y linkeado, la información sobre nombres de variables, funciones, etc (la **tabla de símbolos**) se pierde: la computadora no los necesita para ejecutar su programa. Sin embargo, para permitir ver estos nombres identificatorios en GDB, queremos incluir la tabla de símbolos. Para decirle al compilador y linker que guarden la información de la tabla, usar los flags:

Si compilo con nasm y linkeo con ld:

```
nasm -g -F DWARF -f elf gdbDemo.asm
nasm -g -F DWARF -f elf gdbLibDemo.asm
ld -g -m elf_i386 gdbDemo.o gdbLibDemo.o -o gdbDemo
```

Si compilo y linkeo con gcc:

```
gcc -g gdbDemo.c gdbLibDemo.c -o gdbDemo
```

GDB necesita la tabla de símbolos, de lo contrario solo puede mostrar el assembler.

# **GUI para GDB**

El GDB sin interfaz adicional, es una consola para debuguear que nos mostrara información del programa únicamente cuando nosotros ingresemos el comando apropiado.

```
fgr@br1100f:-/fgr/tp2/fuentes (copy)$ gdb

GNU gdb (cDB) 13.2

Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.

License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl.html">http://gnu.org/licenses/gpl.html</a>

This is free software: you are free to change and redistribute it.

There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Type "show copying" and "show warranty" for details.

This GDB was configured as "x86_64-pc-linux-gnu".

Type "show configuration" for configuration details.

For bug reporting instructions, please see:

<a href="https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/">https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>>
Find the GDB manual and other documentation resources online at:

<a href="https://www.gnu.org/software/gdb/documentation/">https://www.gnu.org/software/gdb/documentation/</a>

For help, type "help".

Type "apropos word" to search for commands related to "word".

(gdb) file 4 hello

Reading symbols from 4_hello...

(gdb) b_start

Breakpoint 1 at 0x8049000: file 4_hello.asm, line 9.

(gdb) run

Starting program: /home/fgr/fgr/tp2/fuentes (copy)/4_hello

Breakpoint 1, _start () at 4_hello.asm:9

— mov ebp, esp ; Preservo los datos del stack, para poder llamar

(gdb) step
— start () at 4_hello.asm:12
— mov ebx, cant_arg ; imprimo la primera parte de la primera linea

(gdb) []

**Type mov ebx, cant_arg ; imprimo la primera parte de la primera linea

(gdb) []
```

Existe una forma de tener una visualización un poco más amigable: un flag "-tui" con el cual se puede correr GDB, lo cual nos provee un layout un poco mas amigable (posibilidad de ver el assembler, código fuente y/o registros). El layout es algo limitado (por ejemplo, no permite mostrar código fuente + assembler + registros simultáneamente) aunque es mucho más cómoda que la alternativa sin interfaz. El uso de este flag debe ser habilitado durante la compilación del código fuente de GDB, por lo que puede ser que según la versión de GDB que tengan, se lo reconozca o no.

De todos modos, la alternativa indicada a continuación nos va a permitir visualizar más información en pantalla y de modo muy cómodamente organizado, por lo que es algo mejor que el uso de "-tui".

#### Mostrar más información simultáneamente: Dashboard (.gdbinit)

GDB tiene una API Python con la que se puede programar una mejor visualización de información. En el link a continuación, van a encontrar un **.gdbinit** que se debe colocar en el home (tu-user@nombreDevice:~\$, es decir, dentro de /home/tu-user/).

```
https://github.com/cyrus-and/gdb-dashboard/
```

Alternativamente, el mencionado archivo, también lo dejamos disponible dentro del campus (carpeta comprimida "gdbArchivos.zip") con el nombre de ".gdbinit\_\_stack\_meter\_en\_home" (deben renombrarlo .gdbinit).

Esta interfase visual para GDB (llamada Dashboard) escrita en Python, mostrara una pantalla como:

```
fgr@br1100f: ~/fgr/tp2/fuentes (copy)
                                                                                                              Q ≡
 Assembly
0x08049000
                        ebp,esp
                        ebx,0x804a000
0x80490a0 <print>
eax,0x804b030
                        eax
                        eax, DWORD PTR [ebp+0x0]
                        DWORD PTR ds:0x804b042,ebp
                                    <numtostr
                        ebp, DWORD PTR ds:0x804b042
   break at 0x08049000 in 4_hello.asm:9 for _start hit 1 time
                       ecx 0x00000000
edt 0x00000000
                                                                                                                 ebp 0x00000000
        0x00000000
                                            edx 0x00000000
                                                                                           esp 0xffffd0b0
                                                                       ebx 0x00000000
                                                   0x08049000
                                                                            [ IF ]
0x00000000
        0x00000000
                                                                                                 0x00000023
                                                                                                                      0x0000002b
        0x0000002b
                        es 0x0000002b
                                                  0x00000000
[0] from 0x08049000 in _start at 4_hello.asm:9
[1] id 6331 name 4 hello from 0x08049000 in start at 4 hello.asm:9
 >> 🔲
```

Muestra distinta información (seleccionable) una encima de la otra: Assembly, Breakpoints, Memoria, Registros, etc. Lo cual es una enorme mejora respecto del GDB sin la interfaz.

Una vez que ubicaron el archivo .gdbinit en el /home/tu-user/ pueden probar de correr el gdb. Si les indica que no tienen instalado python:

```
sudo apt install python3
```

Si luego les sigue indicando alguna otra dependencia, les va puntualizar exactamente cual, por lo que también la podrán instalar sin inconveniente.

El Dashboard va a imprimir la pantalla con datos a partir de que carguen un archivo para debuguear y se produzca la ejecución de alguna instrucción (comando step del GDB, por ejemplo).

### **Pygments**

Para agregar colores al código:

```
sudo apt install python3-pip
pip install pygments
```

#### Mostrar la información en subdivisiones de la misma ventana: tmux

Esa ventana donde tenemos información casi en forma de pila, una arriba de la otra, la podemos mejorar. Dashboard soporta direccionar cada una de sus secciones "Source", "Assembly", "Registers", etc, hacia distintas ventanas abiertas de consolas. Usando el programa tmux y otro script de inicialización que se puede bajar del siguiente link:

```
https://github.com/ficoos/tgdbdb
```

Podemos abrir una única consola y que tmux la divida en varias pero dentro de la misma ventana, para que otro script envíe cada salida del Dashboard a una zona especifica de nuestra ventana subdividida.

Las instrucciones para instalar todo las indica el mismo link, pero las repito aquí:

- 1. Instalar tmux
- 2. El archivo .tgdbinit colocarlo en el home (~\$), junto con el .gdbinit.
- 3. Se indica "agregar tgdb a \$PATH". Esta variable de sistema contiene los directorios donde se buscan ejecutables. Una alternativa, en lugar de modificar \$PATH, es colocar al contenido del repositorio del tgdb en un lugar apropiado (por ejemplo /usr/local/share/tgdbdb/).
  - → Si están en Ubuntu, pueden directamente arrastrar la carpeta al destino con el mouse.
  - → Si están en wsl no les dejará arrastrar archivos directamente desde el explorador a una ubicación que no sea \\wsl.localhost\Ubuntu-20.04\nombreDeUsuario\ por lo que primero deberán pasar los archivos a un directorio allí, y una vez dentro de Linux pueden moverlos:

```
sudo mv ~/tgdbdb /usr/local/share/
```

Posteriormente, nos fijamos cuales son los directorios que contiene la variable \$PATH

#### echo \$PATH

Por ejemplo, a mí me ha devuelto:

```
/home/fgr/.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sb
in:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
```

Ahora, sabiendo que /usr/local/bin/ se encuenta en \$PATH, genero un symlink del archivo **tgdb** dentro de /usr/local/bin/ que apunte a donde se encuentra actualmente el archivo ejecutable: /usr/local/share/tgdbdb/tgdb

```
ln -s /usr/local/share/tgdbdb/tgdb /usr/local/bin/
```

Listo, deberían correr el comando tgdb y les aparecerá la pantalla:

```
fgr@br1100f: ~/fgr/tp2/fuentes (copy)
                                                                                                             Q =
Type "apropos word" to search for commands related to "word
                                                                             mov ebp, esp
    file 4_hello
                                                                                     ; funciones o guardar info sin problemas
Reading symbols from 4_hello...
>>> b _start
Breakpoint 1 at 0x8049000: file 4_hello.asm, line 9.
                                                                            mov ebx, cant_arg ; imprimo la primera parte de
                                                                    la primera linea
                                                                                          ; con la cantidad de argumentos
Starting program: /home/fgr/fgr/tp2/fuentes (copy)/4_hello
                                                                   T0x08049000
                                                                                          ebx,0x804a000
0x80490a0 <print>
eax,0x804b030
                                                                                   MOV
Breakpoint 1, _start () at 4_hello.asm:9
                                 ; Preservo los datos del st
ack, para poder llamar
                                                                                   mov
push
                                                                                           eax, DWORD PTR [ebp+0x0]
                                                                                           eax
warning: GDB: Failed to set controlling terminal: Operation
                                                                                           DWORD PTR ds:0x804b042,ebp
                                                                                           0x80490d7 <numtostr>
ebp,DWORD PTR ds:0x804b042
 not permitted
                                                                       Registers
                                                                                            esp 0xffffd0a0
edi 0x00000000
                                                                         esi 0x00000000
                                                                       Stack
                                                                   [0] from 0x08049000 in _start at 4_hello.asm:9
```

Por defecto, tgdb nos genera una pantalla dividida en 3. Esto lo podemos mejorar aun mas. A continuación les paso unos ajustes adicionales.

#### **Adicionales**

#### Algunos comandos GDB

Indico algunos comandos del GDB, luego miren la cartilla (dejo 2: "GDB Cheat Sheet.pdf y "GDB Reference.pdf").

#### **Algunos comandos Dashboard**

La ayuda del dashboard la consiguen mediante:

```
>>> help dashboard
>>> help dashboard memory  

despliega ayuda especificamente sobre comandos relativos a la ventana "memory"
```

#### Ajustando el layout (.tgdbinit\_\_tmux\_meter\_en\_home)

Para organizar las ventanas condensando mayor cantidad de información en distintas partes de la pantalla, les paso un archivo llamado .tgdbinit\_\_tmux\_meter\_en\_home con el layout siguiente:

```
fgr@br1100f: ~/fgr/tp2/fuentes (copy)
Starting program: /home/fgr/fgr/tp2
                                                       00 00 00 00 00 00 00
                                                       00 00 00 00 00 00 00
                                                       00 00 00 00 01 00 00
                                                                                             Registers
Breakpoint 1, _start ()
at 4_hello.asm:9
                                                      00 7d d2 ff ff 00 00
00 00 a6 d2 ff ff b6
d2 ff ff 0a d3 ff ff
                                                                                                 0x00000000
                                                                                                                          [ IF ]
0x00000023
                                                                                                  0x00000000
                                                                                                 0x00000000
eservo los datos del stack, para p
                                                                                                                          0x0000002b
                                                                                                  0xffffd0a0
                                                                                                                          0x0000002b
 dashboard memory watch 0xffffd0
                                                                                                 0x00000000
                                                                                                                          0x0000002b
                                         [1] id 7001 name 4_hello from 0x08049000 in _start at 4_hello.asm:9
c0-50 50
                                                                                                  0x00000000
                                                                                                                          0x00000000
                                                                                                 0x00000000
                                                                                              eax.DWORD PTR
     EXTERN print
                                                                                                                  Breakpoints
                                                                     [ebp+0x0]
                                                                                                              [1] break at 0x08049000
     EXTERN exit
     EXTERN numtostr
                                                                                      MOV
                                                                                              DWORD PTR ds:
                                                                                                              art hit 1 time
     _start:
                                                                     0x804b042.ebp
          mov ebp, esp
                            ; Preservo los datos del stack, pa
                                                                                              0x80490d7 <nu
                                                                                                             [0] from 0x08049000 in
                                                                                                                  rt at 4_hello.asm:9
                                                                                             ebp,DWORD PTR
                                                                                      mov
                                                                     ds:0x804b042
                                                                                              ebx,0x804a02b
          mov ebx, cant_arg
                                 : imprimo la primera parte de
                                                                                              0x80490a0 <pr
                        ; con la cantidad de argumentos
                                                                     int>
          call print
                                                                                             eax,0x1
                                                                                     MOV
                                                                                              edx,ebp
                                                                                      add
                                                                                              edx,0x4
          mov eax, numstr
                                                                                     MOV
                                                                                              ds:0x804b03a
```

El mencionado archivo, también ejecuta el comando.

```
>>> set disassembly-flavor intel
```

Para no tener que hacerlo cada vez. A este archivo renómbrenlo como .tgdbinit y lo pueden usar en lugar del original.

#### Ocultar información

Pueden definir ustedes que info quieren ver en la pantalla y asi solo ver la info que les resulte útil, si por ejemplo, la sección de "Threads" molesta, se puede deshabilitar desde GDB:

```
dashboard threads → encendido/apagado de visualización de "threads"
```

Si bien en la descripción en pantalla se muestra "Threads" (T mayúscula al inicio) en el comando ingresen con minúscula porque no lo reconocerá de otro modo, eso para cualquiera de las secciones.

#### Mostrar memoria

```
dashboard memory watch 0xFFFFD0C0 50 \rightarrow 50 bytes a partir de la direccion
```

### Habilitar scrolling (.tmux.conf)

En la ventana de GDB (la que muestra mensajes y prompt) ahora se hizo mas pequeña y a veces queremos ver el output viejo, pero no nos permite hacer scroll hacia arriba. Eso se arregla habilitando el mouse en tmux: crear el archivo .tmux.conf con la siguiente línea:

## set -g mouse on

Colocar a este archivo en el home, junto con .gdbinit y .tgdbinit.

#### Redefinir el tamaño de las ventanas

- Una manera rápida de mover la división horizontal, es clickear en la ventana que desea ajustar, presionar CTRL+B y usar flecha arriba/abajo para mover la division. Los cambios de esta manera, se resetean al salir de GDB.
- La otra alternativa es editar el archivo .tgdbinit, donde se otorga el tamaño porcentual de cada división.