Modelo de caja flexible

CSS3

Francisco Arce www.pacoarce.com

Cajas flexibles

box - 2009

http://www.w3.org/TR/2009/WD-css3-flexbox-20090723/

flexbox - 2011

http://www.w3.org/TR/2011/WD-css3-flexbox-20111129/

flex - 2014

http://www.w3.org/TR/2014/WD-css-flexbox-1-20140925/

Flexible Box Layout Module - wo


Method of positioning elements in horizontal or vertical stacks. Support includes the support for the all properties prefixed with flex as well as display: flex, display: inline-flex, align-content, align-items, align-self, justify-content and order.

Global 77.58% + 17.86% = 95.44% unprefixed: 74.53% + 6.75% = 81.27%



Most partial support refers to supporting an older version of the specification or an older syntax.

Conceptos de las cajas flexibles



Contenedor flexible (Flex container)

El elemento "padre" que contiene los elementos flexibles.

Un contenedor flexible se define usando los valores <u>flex</u> o <u>inline-flex</u> en la propiedad display.

Elemento flexible (Flex item)

Cada hijo de un contenedor flex se convierte en un elemento flexible.

Si hay texto directamente incluido en el contenedor flexible, se envuelve automáticamente en un elemento *flexible anónimo*.

Ejes (axis)

Cada diseño de "caja flexible" sigue dos ejes.

El **eje principal** (*main axis*) es el eje a lo largo del cual los elementos flexibles se suceden unos a otros.

El **eje secundario** es el eje perpendicular al eje principal (cross axis).

Ejes (axis)

- La propiedad <u>flex-direction</u> establece el eje principal.
- La propiedad <u>justify-content</u> define cómo los elementos flexibles se disponen a lo largo del eje principal en la línea en curso.
- La propiedad <u>align-items</u> define cómo los elementos flexibles se disponen a lo largo del eje secundario de la línea en curso.
- La propiedad <u>align-self</u> define cómo cada elemento flexible se alinéa respecto al eje secundario (cross axis), y sustituye al valor por defecto establecido por <u>align-items</u>.

Direcciones

Los lados inicio principal/fin principal (main start/main end) e inicio secundario/fin secundario (cross start/cross end) del contenedor flexible describen el origen y final del flujo de los elementos flexibles.

Estos siguen los eje principal y secundario según el vector establecido por writing-mode (izquierda-a-derecha, derecha-a-izquierda, etc.).

Direcciones

- La propiedad <u>order</u> asigna elementos a grupos ordinales y determina qué elementos aparecen primero.
- La propiedad <u>flex-flow</u> combina las propiedades <u>flex-direction</u> y <u>flex-wrap</u> para colocar los elementos flexibles.

Líneas (renglones)

Los elementos flexibles pueden disponerse en una sola o varias líneas (renglones) de acuerdo con la propiedad <u>flex-wrap</u>, que controla la dirección del eje secundario y la dirección en la que las nuevas líneas se apilan.

Dimensiones

Los términos equivalentes a "altura" y "anchura" usados en los elementos flexibles son tamaño principal (<u>main size</u>) y tamaño secundario (<u>cross</u> <u>size</u>), que respectivamente siguen al eje principal y al eje secundario del contenedor flexible.

Dimensiones

- La propiedades <u>min-height</u> y <u>min-width</u> tienen un nuevo valor, <u>auto</u> que establece el tamaño mínimo de un elemento flexible.
- La propiedad <u>flex</u> combina las propiedades <u>flex-basis</u>, <u>flex-grow</u>, y <u>flex-shrink</u> para establecer el grado de flexibilidad de los elementos flexibles.