Serviços - Aula 1.1 - Ubuntu setup

Entrar na máquina (primeira vez) —

Selecionar lenode criado copiar comando de "SSH Access" ssh <user>@<ip>

Update software —

apt-get update && apt-get upgrade
A primeira coisa a fazer com uma nova máquina

Set hostname —

hostnamectl set-hostname django-server hostname para verificar que o hostname foi alterado

Adicionar host ao ficheiro hosts — nano etc/hosts adicionar linha <ip> <hostname atribuido> Será revelado mais tarde o propósito.

Adicionar utilizador limitado —

adduser stefanp-admin

Boa prática pois o utilizador root pode fazer o que quiser com a máquina. Ao utilizar uma rede pública um hacker poder obter as credenciais da vossa máquina e destruir todo o nosso trabalho. Usar Nord VPN. Passar password

Adicionar utilizador grupo dos superusers —

adduser stefanp-admin sudo

Necessários para que o novo utilizador possa executar comandos como superuser e para evitar que se façam estragos na máquina.

Entrar na máquina (com utilizador limitado) —

Selecionar lenode criado copiar comando de "SSH Access" ssh stefanp-admin@<ip>

Porquê fazer isto tudo? Instalação mais perto do mundo real, necessário tomar precauções: ativar autenticação por chave ssh, firewall.

Fazer autenticação por chave estrangeira —

mkdir -p ~/.ssh

Mais seguro e conveniente. A partir de uma palavra chave dada é gerado um hash, a partir do qual não é possível em tempo útil obter a password usando uma abordagem de força bruta. Não é necessário por a password cada vez que se faz login na máquina. Ótimo quando se pretende correr scripts remotos comunicando com o servidor.

```
ls -la
```

Verificar se diretoria foi criada.

Criar chave ssh na máquina cliente —

```
ssh-keygen -b 4096
```

Enviar chave pública para o servidor —

```
scp ~/.ssh/id_rsa.pub stefanp-
admin@176.58.105.101:~/.ssh/authorized_keys
```

scp <ficheiro> <user>@<ip>:<localização do destino>

Definir permissões no ficheiro da chave pública —

```
chmod <owner><group><everyone> <nome do ficheiro da
chave pública>
chmod 700 ~/.ssh/
chmod 600 ~/.ssh/*
```

rwx 421

```
7 = 4 + 2 + 1 = read, write and execute 6 = 4 + 2 = read and write 5 = 4 + 1 = read and execute
```

Necessário de forma a garantir que apenas o utilizador pode alterar a chave ssh, e apenas esse utilizador possa usar a chave para se autenticar.

Desabilitar autenticação com root e autenticação com password — sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Aplicar alterações no sshd_config

sudo service sshd restart

Ativar firewall —

Instalar ufw (uncomplicated firewall)
sudo apt install ufw
Permitir ligações de saída
sudo ufw default allow outgoing

- Negar ligações de entrada sudo ufw default deny incoming
 - Cuidado em fazer próximos comandos caso contrário fica-se fechado fora da máquina
 - Permitir ligações ssh

sudo ufw allow ssh

 Permitir ligações ao porto 8000 onde o servidor de desenvolvimento corre.

sudo ufw allow 8000

Ativar firewall

sudo ufw enable

Ver regras do ufw

sudo ufw status

Porta 22 é a ssh