一、实验目的及实验内容

(本次实验所涉及并要求掌握的知识;实验内容;必要的原理分析)

小题分:

实验目的:

熟悉数据链路层数据的获取方法,能够从数据链路层获取网络层、传输层和应用 层的数据,掌握 ARP 协议。

实验要求:

- 1. 阅读课本第 10、11 章。
- 2. 了解数据链路层数据的获取方法,包括设置套接口以捕获链路帧的编程方法、 从套接口读取链路帧的编程方法、定位 IP 包头的编程方法、定位 TCP 报头的编 程方法、定位 UDP 报头的编程方法和定位应用层报文数据的编程方法;
- 3.使用 SOCK PACKET 编写 ARP 请求程序:

了解 ARP 协议;

使用发送 ARP 请求数据

使用 ARP 命令查看 ARP 表并验证;

二、实验环境及实验步骤

(本次实验所使用的器件、仪器设备等的情况; 具体的实验步骤)

实验环境:

Ubuntu18.04

实验步骤:

下面将以7个步骤进行详细说明:

- 1. 设置套接口以捕获链路帧的编程方法
- 2. 从套接口读取链路帧的编程方法
- 3. 定位 IP 包头的编程方法
- 4. 定位 TCP 报头的编程方法
- 5. 定位 UDP 报头的编程方法
- 6. 定位应用层报文数据的编程方法
- 7. 使用 SOCK PACKET 编写 ARP 请求程序

1. 设置套接口以捕获链路帧的编程方法

使用 socket 函数创建:

/*fd是套接口的描述符*/ int fd; fd = socket(AF INET, SOCK PACKET, htons(0x00003));

小题分:

这里要注意的是第2和3个参数。

第 1 个参数 AF_INET 表示因特网协议族,这个上个实验也用的这个,表示 ipv4 协议。

第 2 个参数 SOCK_PACKET 表示截取数据帧的层次在物理层,网络协议栈对数据不做处理。

第3个参数值0x0003表示截取的数据帧的类型为不确定,处理所有的包。

2. 从套接口读取链路帧的编程方法

这里从套接口读取的数据为链路层的帧,对于常用的以太网帧如下:




图 11-10 以太网帧示意图

在头文件<netinet/if ether.h>中定义了如下常量:

以太网头部结构定义为如下形式:

```
bstruct ethhdr {
    unsigned char h_dest[ETH_ALEN]; /* destination eth addr */
    unsigned char h_source[ETH_ALEN]; /* source ether addr */
    _bel6 h_proto; /* packet type ID field */
    _attribute__((packed));
```

套接字文件描述符建立后,就可以从此描述符中读取数据,数据的格式为上述的以太网数据,即以太网帧。套接口建立以后,就可以从中循环读取捕获的链路层以太网帧。要建立一个大小为 ETH FRAMELEN 的缓冲区,并将以太网的头部指向此缓冲区,例如:

```
char ef[ETH_FRAME_LEN]; /*以太帧缓冲区*/
struct ethhdr*p_ethhdr; /*以太网头部指针*/
int n;
p_ethhdr = (struct ethhdr*)ef; /*使p_ethhdr 指向以太网帧的帧头*/
/*读取以太网数据,n 为返回的实际捕获的以太帧的帧长*/
n = read(fd, ef, ETH_FRAME_LEN);
```


接收数据以后,缓冲区 ef 与以太网头部的对应关系如图:

h_dest	h_source	h_proto	
6字节	6字节	2字节	
		ef	

因此,要获得以太网帧的目的 MAC 地址、源 MAC 地址和协议的类型,可以通过 p_ethhdr->h_dest、p_ethhdr->h_source 和 p_ethhdr->h proto 获得。

3. 定位 IP 包头的编程方法

获得以太网帧后,当协议为 0x0800 时,其负载部分为 IP 协议。IP 协议的数据结构如下:



IP 头部的数据结构定义在头文件<netinet/ip.h>中,代码如下:

```
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
            ihl:4,
      u8
        version:4;
 #elif defined ( BIG ENDIAN BITFIELD)
      u8 version: 4,
        ihl:4:
 #else
 #error "Please fix <asm/byteorder.h>"
 #endif
      u8
            tos;
      be16 tot len;
      bel6 id;
      bel6 frag off;
      u8
            ttl;
            protocol;
      u8
      sum16 check;
      be32 saddr;
      be32 daddr;
     /*The options start here. */
 };
```

若捕获的以太帧中 hproto 的取值为 0x0800,将类型为 iphdr 的结构指针指向帧 头后面载荷数据的起始位置,则可以得到 IP 数据包的报头部分。通过 saddr 和 daddr 可以得到 IP 报文的源 IP 地址和目的 IP 地址。

4. 定位 TCP 报头的编程方法

TCP 的数据结构如图:




对应的数据结构在头文件<netinet/tcp.h>中定义,代码如下:

```
25 |struct tcphdr {
26
           be16 source;
           be16 dest;
27
28
           be32 seq;
           be32 ack seq;
29
30 p#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
         _u16 res1:4,
31
32
             doff:4,
33
             fin:1,
34
             syn:1,
35
             rst:1,
36
             psh:1,
37
             ack:1,
38
             urg:1,
39
             ece:1,
40
             cwr:1;
     #elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
41
         __u16 doff:4,
42
43
             res1:4,
44
             cwr:1,
45
             ece:1,
46
             urg:1,
47
             ack:1,
48
             psh:1,
49
             rst:1,
50
             syn:1,
51
             fin:1;
52
     #else
53
     #error "Adjust your <asm/byteorder.h> defines"
54
     -#endif
55
          be16 window;
56
           sum16 check;
57
         __be16 urg_ptr;
58
    -};
59
60 白/*
```

对于 TCP 协议,其 IP 头部的 protocol 的值应该为 6,通过计算 IP 头部的长度可以得到 TCP 头部的地址,即 TCP 的头部为 IP 头部偏移 ihl*4。TCP 的源端口和目的端口可以通过成员 source 和 dest 来获得。

5. 定位 UDP 报头的编程方法

UDP 的数据结构如图:



UDP 的头部数据结构在文件<netinet/udp.h>中定义,代码如下:

```
bestruct udphdr {
    __be16     source;
    __be16     dest;
    __be16     len;
    __sum16     check;
};
```

对于 UDP 协议,其 IP 头部的 protocol 的值为 17,通过计算 IP 头部的长度可以得到 UDP 头部的地址,即 UDP 的头部为 IP 头部偏移 ihl*4。UDP 的源端口和目的端口可以通过成员 source 和 dest 来获得。


6. 定位应用层报文数据的编程方法

定位了 UDP 和 TCP 头部地址后,其中的数据部分为应用层报文数据。根据 TCP 和 UDP 的协议获得应用程序指针的代码如下:

```
char*app data = NULL;
                                        /*应用数据指针*/
                                        /*应用数据长度*/
int app len = 0;
/*获得 TCP 或者 UDP 的应用数据*/
if (p iphdr->protocol==6)
   struct tcphdr*p tcphdr = (struct tcphdr*) (p iphdr+p iphdr->ihl*4);
                                        /*取得 TCP 报头*/
                                        /*获得 TCP 协议部分的应用数据地址*/
   app data = p tcphdr + 20;
   app len = n - 16 - p iphdr->ihl*4 - 20;/*获得 TCP 协议部分的应用数据长度*/
}else if(p iphdr->protocol==17)
   struct udphdr*p udphdr = (struct udphdr*) (p iphdr+p iphdr->ihl*4);
                                        /*取得 UDP 报头*/
                                        /*获得 UDP 协议部分的应用数据地址*/
   app data = p udphdr + p udphdr->len;
   app len = n - 16 - p iphdr->ihl*4 - p udphdr->len;
                                        /*获得 UDP 协议部分的应用数据长度*/
printf("application data address:0x%x, length:%d\n",app data,app len);
                                        /*打印应用数据的地址和长度*/
```

7. 使用 SOCK PACKET 编写 ARP 请求程序

包含以太网头部数据的 ARP 协议数据结构如图:



arp 数据结构如下:

之后按照上面数据结构定义这个结构体如下:

```
struct arppacket

[ struct arphdr ar head;/*硬件类型、协议、地址长度、操作码*/
unsigned char ar_sha[ETH_ALEN];/*发送方MAC*/
struct in_addr ar_sip;/*发送方IP*/
unsigned char ar_tha[ETH_ALEN];;/*目的MAC*/
struct in_addr ar_tip;/*目的IP*/
}_attribute__((packed));
```

接下来就讲入主函数了。

首先根据命令行的输入打印一些提示和错误信息:

```
//输入错误,显示正确输入格式
if(argc != 2)
{
    perror("Usage: ./test xxx.xxx.xxx.xxx\n");
    exit(-1);
}

//参数错误,输入的不是ip地址
if(inet_aton(argv[1], &pingaddr) < 0)
{
    perror("not a correct ip address\n");
    exit(-1);
}</pre>
```

```
接下来注册原始套接字:
 // 注册原始套接字
 int fd = socket(PF PACKET, SOCK RAW, hton1(0x0003));
各个参数在第1部分已经介绍过了。
接下来获得本地网卡信息:
 // 获得网卡信息
 char buf[1024];
 struct ifconf ifc;
 ifc.ifc len = sizeof(buf);
 ifc.ifc buf = buf;
 if(ioctl(fd, SIOCGIFCONF, &ifc) == -1)
     perror("get net interface error\n");
     exit(-1);
 }
这里除了使用原始套接字外,还使用了 PF PACKET 协议族,用于在链路层收发原始(raw)
分组。所以,地址也不再是 sockaddr_in 而是采用 sockaddr_ll 地址,表示设备无关的物
理层地址结构,如下:
 struct sockaddr II {
       unsigned short sll family; //这里使用PF PACKET
       unsigned short sll protocol; //物理层协议
       int
                sll ifindex; //接口号
       unsigned short sll hatype; //报头类型
       unsigned char sll pkttype; //分组类型
       unsigned char sll halen; //地址长度
       unsigned char sll addr[8]; //物理层地址,即目的MAC地址
 };
一开始以为使用 socket 发送数据需要绑定相关的端口和网址, 所以就不断的尝
```

试将获取到的相关地址写入 struct sockaddr_ll 中, 到后面才发现 SOCK_RAW

模式下可以不需要绑定 MAC 地址,并且不需要其进行 IP 地址的相关操作,因

为网卡驱动程序接收到报文后会对自己组织的整个以太网数据帧进行处理,将它准确发送到目的地。所以我们只要确保自定义的数据帧准确无误就可以了。因为对于二层报文发送,没有根据目的地址进行选路的依据,所以发送者必须指定要使用的出接口,sockaddr_ll.sll_ifindex 就是指本地的网卡 index. 所以我们就要用到结构体 struct ifreq 和 ioctl()函数去获取本地的网卡 index。这里就要用到另外一个结构体 struct ifreq。

```
struct ifreq
#define IFHWADDRLEN 6
union
 char ifrn_name[IFNAMSIZ];
} ifr_ifrn;
union
 struct sockaddr ifru addr:
 struct sockaddr ifru_dstaddr;
 struct sockaddr ifru_broadaddr;
 struct sockaddr ifru_netmask:
 struct sockaddr ifru_hwaddr;
 short ifru_flags;
 int ifru_ivalue;
 int ifru_mtu;
  struct ifmap ifru_map;
  char ifru_slave[IFNAMSIZ];
  char ifru_newname[IFNAMSIZ];
 void __user * ifru_data;
 struct if_settings ifru_settings;
} ifr_ifru;
};
```

如下:

```
for(i = 0; i < networkNum; i++)
        ifrPtr = ((struct ifreq*)buf) + i;
        if(ioctl(fd, SIOCGIFADDR, ifrPtr) == -1)
            perror("get ip address error\n");
            exit(-1);
        1
        netaddr = ((struct sockaddr in*)&(ifrPtr->ifr addr))->sin addr;
        if(ioctl(fd, SIOCGIFNETMASK, ifrPtr) == -1)
            perror("get netmask error\n");
            exit(-1);
        netmask = ((struct sockaddr in*)&(ifrPtr->ifr netmask))->sin addr;
   然后设置 sockaddr ll 地址:
   // 设置sockaddr 11地址
     if((pingaddr.s addr & netmask.s addr) == (netaddr.s addr & netmask.s addr))
         hwaddr.sll family = PF PACKET;
         hwaddr.sll protocol = htons(ETH P ARP);
         hwaddr.sll_hatype = ARPHRD_ETHER;
         hwaddr.sll pkttype = PACKET OTHERHOST;
         hwaddr.sll halen = ETH ALEN;
         if(ioctl(fd, SIOCGIFINDEX, ifrPtr) == -1)
             perror("get net interface index error\n");
             exit(-1);
         hwaddr.sll ifindex = ifrPtr->ifr ifindex;
         if(ioctl(fd, SIOCGIFHWADDR, ifrPtr) == -1)
             perror("get net interface hwaddr error\n");
             exit(-1);
         memcpy(hwaddr.sll addr, ifrPtr->ifr hwaddr.sa data, ETH ALEN);
         flag = 1;
         break;
      }
之后就可以构建 arp 请求包了:
```

```
// 构建ARP请求包
   char ef[ETH FRAME LEN];
   //使p eth指向以太网帧的帧头
   struct ethhdr *p eth = (struct ethhdr*)ef;
   //目的以太网地址
   memset (p eth->h dest, 0xff, ETH ALEN);
   //源以太网地址
   memcpy (p eth->h source, hwaddr.sll addr, ETH ALEN);
   //设置协议类型
   p eth->h proto = htons(ETH P ARP);
   //定位ARP包地址
   struct arppacket *p arp = (struct arppacket*) (ef + ETH HLEN);
   //硬件类型
   p arp->ar head.ar hrd = htons(ARPHRD ETHER);/*arp硬件类型*/
   p arp->ar head.ar pro = htons(ETH P IP); /*协议类型*/
   p arp->ar head.ar hln = ETH ALEN;
                                         /*硬件地址长度*/
                                          /*IP地址长度*/
   p arp->ar head.ar pln = 4;
   p arp->ar head.ar op = htons(ARPOP REQUEST);
   /*复制源以太网地址*/
   memcpy(p arp->ar sha, hwaddr.sll addr, ETH ALEN);
   /*源IP地址*/
   p arp->ar sip = netaddr;
   /*复制目的以太网地址*/
   memset(p arp->ar tha, 0, ETH ALEN);
   //目的IP地址
   p_arp->ar_tip = pingaddr;
设置目的 MAC,全为 0xFF,表示在局域网进行广播。
之后根据网卡信息设置本机 MAC 地址。
之后根据网卡信息设置本机 MAC 地址。
然后设置协议类型。
定位 ARP 包地址。
下面都是填充 p_arp 结构,就是我们自己定义的结构体。
接下来绑定网卡:
//绑定网卡
if(bind(fd, (struct sockaddr*)&hwaddr, sizeof(struct sockaddr ll)) == -1)
    perror("bind network error\n");
    exit(-1);
 }
使用 write 函数发送:
//发送以太网帧
write(fd, ef, 60);
```

```
最后可以读取并打印出目的 MAC 地址:
```

```
//读取并打印目的MAC
while(1)
{
    read(fd, ef, sizeof(ef));
    struct arppacket *recv_arp = (struct arppacket*)(ef+ETH_HLEN);
    if(recv_arp->ar_tip.s_addr == netaddr.s_addr)
    {
        printf('Find %s 's mac:",argv[1]);
        for (i = 0; i < ETH_ALEN - 1; i++)
            printf("%02x-", recv_arp->ar_sha[i]);
        printf("%02x\n", recv_arp->ar_sha[ETH_ALEN - 1]);

        break;
    }
}
return 0;
```

整个过程就到此结束了。

三、实验过程分析

小题分:

(详细记录实验过程中发生的故障和问题,进行故障分析,说明故障排除的过程及方法。根据具体实验,记录、整理相应的数据表格、绘制曲线、波形等)

1. 书上源程序需要自行设置 MAC 地址,这里采用自动读取本地网卡信息进行填充 MAC 信息。

```
// 获得网卡信息
char buf[1024];
struct ifconf ifc;
ifc.ifc_len = sizeof(buf);
ifc.ifc_buf = buf;
if(ioctl(fd, SIOCGIFCONF, &ifc) == -1)
{
    perror("get net interface error\n");
    exit(-1);
}
```

2. 在执行程序时需要以 root 权限进行执行, 否则会提示权限不够:

```
dc@ubuntu:~/wang_luo_cheng_xu_she_ji/shiyan8$ ./test 192.168.42.1
create socket error
: Operation not permitted
```

四、实验结果总结

小题分:

(对实验结果进行分析,完成思考题目,总结实验的新的体会,并提出实验的改进意见)

```
首先看一下虚拟机 ip 和 MAC 地址:
                           dc@ubuntu: ~/wang_luo_cheng_xu_she_ji/shiyan8
File Edit View Search Terminal Help
dc@ubuntu:~/wang_luo_cheng_xu_she_ji/shiyan8$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
         inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
         ether 02:42:9b:fe:3b:47 txqueuelen 0 (Ethernet)
         RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
         TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
         TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ens33: flags=4163<UP_RPOADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet <mark>192.168.42.128</mark> netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.42.255
         inet6 fe80::c56b:3ce6:a715:7efa prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
         ether 00:0c:29:16:4b:a4 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 11022 bytes 7479697 (7.4 MB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3521 bytes 394943 (394.9 KB)
         TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
         inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
         inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
         loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
再看一下主机的 ip 和 MAC 地址:
以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:
   连接特定的 DNS 后缀 . .
                                         VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
   物理地址.
DHCP 己启用
自动配置已启用.
本地链接 IPv6 地址.
IPv4 地址...
                                        00-50-56-c0-00-08
                                       : 是
: 是
                                        <del>fe80::45e6:2ff</del>6:9a67:ba24%22(首选)
192.168.42.1(<mark>首</mark>选)
  IPv4 地名
子网掩码
获得租约的时间
租约过期的时间
默认网关.
DHCP 服务器
                                       : 255. 255. 255. 0
: 2020年6月19日 19:22:24
: 2020年6月19日 22:52:25
                                         192. 168. 42. 254
   704663638
```

: 00-01-00-01-20-87-ED-E5-88-D7-F6-37-79-4C

fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:fffff::3%1 : 192.168.42.2 : 己启用

在发包之前主机的 arp 表是没有虚拟机的信息的:

TCPIP 上的 NetBIOS

主 WINS 服务器

```
接口: 192.168.42.1 ---
                        0x16
                         物理地址
 Internet 地址
 192. 168. 42. 254
                                                  动态
                         00-50-56-e2-af-f8
 192. 168. 42. 255
                                                  静态
                         ff-ff-ff-ff-ff
 224. 0. 0. 22
                         01-00-5e-00-00-16
 224. 0. 0. 251
                         01-00-5e-00-00-fb
                                                  静态
 224. 0. 0. 252
                         01-00-5e-00-00-fc
                                                  静态
 239. 255. 255. 250
255. 255. 255. 255
                         01-00-5e-7f-ff-fa
                                                  静态
                                                  静态
                         ff-ff-ff-ff-ff
```



会提示使用方法。

接下来向主机发 arp 包:

```
dc@ubuntu: ~/wang_luo_cheng_xu_she_ji/shiyan8

File Edit View Search Terminal Help

dc@ubuntu: ~/wang_luo_cheng_xu_she_ji/shiyan8$, sudo ./test 192.168.42.1

Find 192.168.42.1 's mac_:00-50-56-c0-00-08
```

可以看到成功找到主机的 MAC 地址,这和刚开始看的是一致的。

查看主机 arp 表:

```
接口: 192.168.42.1 ---
                        0x16
                          物理地址
                                                  类型
 Internet 地址
 192. 168. 42. 128
                         00-0c-29-16-4b-a4
                                                  动态
 192. 168. 42. 254
192. 168. 42. 255
                         00-50-56-e2-af-f8
                                                  动态
                          ff-ff-ff-ff-ff
                                                  静态
 224. 0. 0. 22
                         01-00-5e-00-00-16
 224. 0. 0. 251
                         01-00-5e-00-00-fb
 224. 0. 0. 252
                         01-00-5e-00-00-fc
 239. 255. 255. 250
                         01-00-5e-7f-ff-fa
 255. 255. 255. 255
                         ff-ff-ff-ff-ff
```

可以看到虚拟机的信息成功加入到主机的 arp 表中。

实验成功!

实验总结:

通过这次实验学习到了 arp 数据链路层传递信息的方式,同时学习了使用 SOCK_PACKET 这个选项进行编程,书上的版本有些问题,没有执行成功,后来深入理解了之后,在书上的代码进行修改了之后,成功发送 arp 数据包。

另外还有注意的一点是,要注意对齐的方式,因为有些参数是 6 字节对齐的,有些是 4 字节对齐的,需要稍微注意一下。不过总的来说,看到最后结果成功,虚拟机成功向主机发送 arp 请求,并且能在主机的 arp 表中进行更新,也是收获满满!