GTF

Программный комплекс анализа приливов и планетарных волн в модели GSM TIP

Описание

Программный комплекс предназначен для обработки результатов моделирования Глобальной самосогласованной модели термосферы, ионосферы и протоносферы (ГСМ ТИП) с целью определения параметров планетарных и приливных волн, их спектрального анализа и выделения из данных моделирования отдельных гармоник. Комплекс включает в себя несколько специализированных программ, реализованных на языке FORTRAN77, объединённых в один исполняемый файл.

Системные требования

Устойчивая работа комплекса обеспечивается на 64-разрядных операционных системах семейства Windows. Обработка данных осуществляется без распараллеливания вычислений на различные ядра процессора, а потому достаточно требовательна к производительности процессора. Продолжительность вычислений прямо зависит от объёмов обрабатываемых данных. Так, на процессоре Intel i5-4460 полная обработка результатов моделирования за месяц всем комплексом программ по 4 высотным и 7 широтным точкам занимает около часа.

Компиляция

Проект оттестирован при компиляции с помощью Intel Fortran (в сборке среды программирования Microsoft Visual Studio 2010). Для корректной компиляции в параметрах командной строки проекта (ПКМ=>Properties=>Configuration Properties=>Fortran=>Command Line) необходимо указать дополнительную опцию "/assume:byterecl" (без кавычек). При использовании компилятора от Microsoft (в среде Microsoft Fortran Power Station) может возникать проблема переполнения оперативной памяти. Используемый в текущей версии программы подход использования передаваемых в подпрограммы массивов нейтрализует эту проблему, однако финальная версия программы не тестировалась на иных компиляторах и её работоспособность при использовании Microsoft Fortran Power Station не гарантируется.

Входные параметры

Комплекс предназначен для работы с почасовыми данными о параметрах среды, получаемыми из ГСМ ТИП. Набор данных за каждый день в формате часовых файлов вида file4.01, file4.02, file4.03 ... file4.24 должен быть помещён в нумерованные папки с именами, соответствующими номерам дней месяца, по типу 01, 02, 03 ... 31. Предусмотрена возможность считывать данные из файлов вида file4_ddd.hh, где ddd - день года, например, 003, 011, 231 и т.д.; hh - UT время в часах. В этом случае дополнительные папки для хранения файлов по дням не требуются. Выбор способа обращения к данным в файлах file4 происходит в блоке TIDE. Путь к каталогу с этими папками должен содержать

только стандартные символы и латинские буквы и не превышать 120 знаков.

Все генерируемые программным комплексом результаты сохраняются в директории с исходным набором данных от ГСМ ТИП. В связи с этим, в этой директории должны быть открыты права на чтение и запись файлов, а также должно иметься достаточно свободного дискового пространства для записи новых данных. Полный набор данных от всех программ комплекса, обработавших результаты моделирования за месяц, имеет объём около 9 ГБ. Каждый дополнительный параметр в обработке блоками PWSTR, HPW и TideSTR добавляет около 200 МБ.

Алгоритмы работы комплекса достаточно универсальны, чтобы обрабатывать любые произвольные наборы данных, структурированные определённым образом. Однако, при работе с данными не из файлов типа file4 необходимо использовать альтернативный способ ввода данных. Настоящая сборка программы ориентирована на её использование для обработки данных, полученных с помощью GSMTIPViewer, в частности компонетов электрического поля и ТЕС, и подразумевает расположение указанных данных в папках соответствующих январю 2009 года (см. описание GSMTIPViewer). Для этого в общий перечень параметров ГСМ ТИП были добавлены 22, 23 и 24 параметры (см. раздел TIDE_alt), а в блоках GTF и TIDE_alt указан соответствующий путь к папке с данными. В случае, если программу предполагается использовать только для анализа стандартных 19 параметров ГСМ ТИП из file4, никаких изменений вносить не требуется, дополнительные параметры будут игнорироваться. В случае, если программу предполагается использовать для анализа данных из других источников, потребуется существенное изменение указанных блоков.

Ввод параметров

Параметры обработки данных вводятся в файл info.txt. В самом файле имеются комментарии, указывающие, в каком порядке вводить параметры. Пример содержимого файла info.txt:

- 19 # Количество параметров ГСМ ТИП, записанных в file4
- 30 # Количество узлов сетки по высотам
- 72 # Количество узлов сетки по долготам
- 37 # Количество узлов сетки по широтам
- 24 # Количество узлов сетки по времени в сутки
- 2 # Размерность массива амплитуда-фаза
- 5 # Шаг сетки по широте
- 5 # Шаг сетки по долготе
- 1 # Признак запуска блока TIDE: 0 не запускается, 1 запускается
- 1 # Признак запуска блока PWSTR: 0 не запускается, 1 запускается
- 1 # Признак запуска блока HPW: 0 не запускается, 1 запускается
- 1 # Признак запуска блока PWWE: 0 не запускается, 1 запускается

- 1 # Признак запуска блока TideSTR: 0 не запускается, 1 запускается
- 1 # Признак считывания: 0 посуточная нумерация, 1 сквозная нумерация
- 0 # Признак формата: 0 данные от ГСМ ТИП, 1 альтернативные данные
- D:\Data\New_data\EAGLE-120 # Путь к папке с данными ГСМ ТИП
- D:\Data\New_data\EAGLE-120\2009\01 # Путь к папке с данными в альтернативном формате
- 2 # Номер первого дня в обрабатываемом интервале
- 30 # Номер последнего дня в обрабатываемом интервале
- 7 # Номер обрабатываемого параметра
- 1,0,0,0,0,0,0 # 7 номеров широтных точек через запятую, 0 пропуск точки
- 9,0,0,0 # 4 номера высотных точек через запятую, 0 пропуск точки

Первые восемь параметров в файле являются техническими и для стабильной версии ГСМ ТИП с 19 записываемыми параметрами и сеткой 5 на 5 градусов по широтам и долготам не меняются. Признаки запусков отдельных программных блоков предназначены для выборочного применения отдельных алгоритмов к ранее обработанным данным.

Параметры распределены по номерам следующим образом:

- 1 концентрация 02, см⁻³
- 2 концентрация N2, см⁻³
- 3 концентрация О, см⁻³
- 4 концентрация NO. см⁻³
- 5 концентрация N, см⁻³
- 6 концентрация Mol+, см⁻³
- 7 Температура нейтральных частиц, К
- 8 Температура ионов, К
- 9 Температура электронов, К
- 10 Вертикальная скорость, см/с
- 11 Меридиональная скорость, см/с
- 12 Зональная скорость, см/с

- 13 Скорость ионизации 02+, 1/см2/с
- 14 Скорость ионизации N2+, 1/см2/с
- 15 Скорость ионизации NO+, 1/см2/с
- 16 Скорость ионизации 0+, 1/см2/с
- 17 Концентрация N(2D), см⁻³
- 18 Температура горячего кислорода¹
- 19 Концентрация горячего кислорода, см⁻³
- 20 Электронная концентрация, см⁻³
- 21 Температура ионов (резервная запись), К
- 22 Зональная компонента электрического поля, мВ/м
- 23 Меридиональная компонента электрического поля, мВ/м
- 24 TEC, TECU

Структура программы

Блок GTF

Блок GTF предназначен для считывания параметров запуска и передачи их в блоки анализа в необходимой последовательности. Основная программа считывает info-файл и на основании полученной из него информации запускает блок TIDE или блок TIDE_alt, а затем вызывает подпрограмму startpr.

Подпрограмма startpr отвечает за последовательный запуск блоков анализа приливных и планетарных волн в соответствии со считанными параметрами. Каждый из блоков запускается при условии наличия соответствующего признака запуска, при этом блок PWWE запускается до семи раз (для семи различных широт, заданных в info-файле), а блок TideSTR – до четырёх раз (для четырёх различных высот). Следует отметить, что в конечные блоки передаются только значения параметров, а не массивы, а потому при необходимости увеличения количества обрабатываемых широт или высот достаточно увеличить размерность соответствующего массива и добавить его элементы в блок чтения info-файла.

Блок TIDE

Блок предназначен для чтение файлов формата file4, перевода параметров из геомагнитной сетки в географическую, выделения приливных и планетарных вариаций и записи полученных результатов в отдельные файлы. Блок устроен таким образом, что все процедуры выполняются циклично, для

¹ в новых версиях file4 параметры горячего кислорода заменены концентрациями 02+ и NO+

каждого из дней заданного интервала. Строки 77-78 определяют выбор способа расположения файлов с данными: в папках по дням или пронумерованными в прямом порядке. Ненужный способ считывания следует держать закомментированным.

Ключевым является массив pgl, формируемый в ходе выполнения подпрограммы formPGL_PGI. В него записываются все параметры, считываемые из файлов file4. Далее полученный массив пересчитывается из геомагнитных в географические координаты посредством подпрограммы filegeo.

Подпрограмма tides предназначена для формирования массивов данных по приливным волнам. Результатом её выполнения является трёхмерное распределение амплитуд и фаз приливов с периодами 24, 12 и 8 часов в каждом из параметров, записанное в пятимерных массивах (номер параметра, амплитуда или фаза, номер высотной, коширотной и долготной точки) tide24, tide12 и tide8 соответственно.

Подпрограмма means предназначена для формирования массивов данных по планетарным волнам. Её результатом является аналогичные распределения для планетарных волн, записанные в четырёхмерных массивах sutut, sutlt, sutj для всемирного, местного времени, а также выборки долгот соответственно. В массивы dsutut, dsutlt, dsutj записываются среднеквадратичные отклонения соответствующих параметров.

Созданные этими подпрограммами массивы дополняются значениями параметров на полюсах с помощью подпрограмм bongi и bongi2, и полученные результаты записываются в файлы с соответствующими именами.

Блок TIDE_alt

Блок полностью аналогичен блоку TIDE и предназначен для чтения исходных данных о зональной и меридиональной компонентах электрического поля, а также TEC из результатов обработки с помощью программы GSMTIPViwer. Пути к данным и логика формирования из них стандартных для всего программного комплекса массивов обусловлены форматом генерируемых GSMTIPViwer данных и ориентированы исключительно на указанные параметры.

Блок TIDE_alt запускается только в тех случаях, когда номер обрабатываемого параметра соответствует вышеуказанным параметрам. Для его корректной работы необходимо наличие в корневой папке с данными, путь к которой указан в info.txt вложенной папки 2009/01, в которой находятся папки, пронумерованные по дням месяца. В каждой из них должна находится вложенная папка quiet, включающая в себя исходные данные в файлах типа file4, а также автоматически генерируемые GSMTIPViwer подпапки с данными.

Для ускорения вычислений и ограничения размерности массивов, в указанной вложенной папке данные записываются в подпапки par01, par02 и par03 для 22, 23 и 24 параметров соответственно. Так как распределения компонент электрического поля и ТЕС понимаются двумерными, понятие фиксированной высоты не имеет смысла, а потому, для упрощения, в дальнейшем все данные пишутся для высоты 01.

Блок PWSTR

Блок предназначен для выделения из планетарной активности отдельных планетарных волн с различными зональными волновыми числами. Процедуры выполняются циклично для всех дней в заданном интервале. Основная программа считывает данные из файлов sutut, sutlt и sutj, после чего вызывается подпрограмма strucpw, в которой данные обрабатываются путём применения над ними дискретного преобразования Фурье. Полученные значения фонового состояния (нулевой гармоники) и первых пяти гармоник записываются в файлы PW0-n...PW5-n, где n – номер рассматриваемого дня.

Блок HPW

Блок предназначен для построения двумерных пространственных структур планетарных вариаций на фиксированной широте и фиксированной высоте. В силу технических ограничений в блоке создана подпрограмма HPW0, в которой фактически и происходит расчёт. После считывания данных из файлов PWi-n производится цикличный запуск подпрограмм PWH и PWZ для заданных в info-файле высот и широт соответственно. Каждая из них осуществляет выборочную запись данных в двумерные массивы, пригодные для визуализации.

Блок PWWE

Блок выделяет планетарные волны, бегущие в западном и восточном направлениях. Состоит из двух подпрограмм – технической RW1, предназначенной для чтения-записи данных и pwwestr, в которой осуществляется вычисление интеграла Фурье по номерам гармоник, с разделением результатов на восточную (для положительных номеров гармоник) и западную (для отрицательных номеров) волны. Полученные значения амплитуд и фаз волн записываются в файлы PEast.dat и PWest.dat соответственно.

Блок TideSTR

Блок TideSTR предназначен для аналогичной обработки приливных вариаций и включает в себя чтение исходных данных, вызов подпрограммы рро, производящей преобразование Фурье над ними, и запись выходных данных. В результате исполнения блока формируются следующие файлы: par8.dat, par12.dat, par24.dat с амплитудами и фазами приливных вариаций с периодами 8, 12 и 24 часа соответственно, spec8.dat, spec12.dat, spec24.dat с разложением соответствующих волн по 11 гармоникам (от -5 до 5 включительно), а также общие файлы с распределением амплитуд и фаз приливов по Гринвичу PARut.dat, местному времени PARlt.dat, а также по широтам PARj.dat.

Запуск отдельных блоков

Следует заметить, что описанная выше процедура ввода параметров в полной мере актуальна только для произведения всего комплекса операций над исходными данными формата file4. В случае, если необходимо выполнить только определённые вычисления, возможен запуск программных блоков по отдельности.

Для запуска любого блока необходимо задать путь к каталогу с данными в вышеуказанном формате, интервал дней, включаемых в рассмотрение, а также выбрать параметр, данные по которому будут обрабатываться. Кроме этого, для корректной работы каждой из программ необходимо задать некоторые дополнительные параметры, а также убедиться в наличии входных данных нужного типа.

Название	Параметры	Входные данные	Выходные данные
TideAnalise	=//=	file4	sutj, sutlt, sutut, tide8, tide12, tide24
PWSTR	=//=	sutj, sutlt, sutut, tide8, tide12, tide24	PWn-d
HPW	широта, высоты 1,2,3,4	PWn-d	PWnH, PWnh1, PWnh2, PWnh3, PWnh4, PWnh5
PWWE	номер гармоники	PWn-d	PW0, PWest, PEast
Tidestr	высота	sutj, sutlt, sutut, tide8, tide12, tide24	spec8-d, spec12-d, spec24-d, PAR8-d, PAR12-d, PAR24-d, PARj-d, PARj-d, PARIt-d

здесь n – волновое число от 0 (для PWWE – 1) до 5, d – номера дней из заданного интервала.

Вспомогательные программы

Запись данных всех вышеупомянутых блоков осуществляется в dat-файлы в виде трёх- и четырёхмерных массивов в очерёдности, определяемой логикой обработки данных. Однако для целей визуализации результатов в форме графиков и двумерных распределений возникает необходимость подготавливать специальные файлы, отражающие нужные данные. В зависимости от задачи, такие файлы могут включать в себя различные «срезы» данных, как правило, в виде двумерных массивов. Зачастую их формирование требует неоднократного запуска основных блоков обработки данных, чтобы получить файлы за различные интервалы дней и высот. С учётом разнообразия возможных форматов вывода данных для различных задач, а также фактического отсутствия преобразования считываемых данных (все эти программы производят выборку из ранее сгенерированных массивов по тем или иным переменным), они реализованы в виде отдельных небольших программ, использующих info-файл того же формата, что и сам обработчик. Существуют следующие программы:

- TideAmp программа, предназначенная для формирования файлов с широтно-временным распределением амплитуд и фаз отдельных гармоник в составе приливов. По умолчанию формирует файлы spec-8.dat, spec-12.dat и spec-24.dat со сведениями о 8-, 12- и 24-часовых солнечно мигрирующих приливах соответственно, однако, используя предусмотренный в коде альтернативный вывод (строка 141) можно записывать данные о любой произвольной немигрирующей гармонике.
- SpecH программа, предназначенная для формирования файлов с высотно-временным распределением амплитуд и фаз отдельных гармоник в составе приливов. В остальном полностью аналогична предыдущей.
- SpecT программа, предназначенная для построения спектров приливов в координатах времяномер гармоники. Файлы данных формируются на фиксированных высотах и широтах в соответствии с info-файлом, и записываются в отдельную папку spect с маркировкой по

периодам приливов и номерам широтных узлов.

• SpecPW – программа, предназначенная для построения спектров планетарных волн в координатах время-номер гармоники. Файлы данных формируются на фиксированных высотах и широтах в соответствии с info-файлом, и записываются в отдельную папку specpw с маркировкой по номерам высотных и широтных узлов.