# SimpleDB Lab1 (数据访问与存储)

#### 实验环境

MacBook Air

Cpu:1.6GHz Intel core i5

Mem:8GB 1600MHz DDR3

HardDisk:SSD

eclipse Version: Mars.2

JavaSE-1.6

#### 一、关键类的实现

## 1. Catalog

该类用于为数据库存放的每个 table 建立一个目录,成员变量有:

- int [] tableID; 保存表的 ID;
- String [] tableName; 保存表名;
- TupleDesc [] tableTD; 保存表中列的描述类;
- ◆ DbFile [] tableFile; 保存表对应的文件;
- int [] isTable; 判断某张表是否在数据库中有效, 0 为无效, 1 为有效。

## 一个 catelog 实例的形式如下表:

tableID	0	1	2	3	4	•••
tableName	Student	Class	Teacher	Book	classroom	
tableTD	td0	td1	td2	td3	td4	•••
tableFile	File0	File1	File2	File3	File4	
isTable	1	1	1	0	1	•••

#### 主要成员方法:

- public Catalog(),构造函数,该函数中将表的有效位全部置 0;
- public void addTable(DbFile file, String name),增加一张新表;
- public int getTableId(String name), 通过表名找到表 ID;
- public TupleDesc getTupleDesc(int tableid),通过表 ID 找到列的描述类;
- public void clear(),清空所有表,即表的有效位全部置 0;

# 2. TupleDesc

该类用于表中对列进行描述,一个 TupleDesc 可能是实例形式如下:

fieldID	0	1	2
fieldName	null	null	null
fieldSize	4	4	4
fieldType	INT TYPE	INT TYPE	INT TYPE
num	3	3	3

比如这个TupleDesc可以描述(22, 32, 15)这样的一个元组, num 用于说明列的个数。

#### 3. Tuple

Tuple 类用于描述一条记录,变量有:

- private RecordId recordId, 对应的 RecordId;
- private int num,数据域的个数;
- private Field [] field,数据域
- private int [] attr,记录对应的数据域是 int 型还是 string 型。

主要成员方法:

- public TupleDesc getTupleDesc(), 返回该记录的 TupleDesc;
- public RecordId getRecordId()以及 public void setRecordId(),分别对 TupleRed 返 回和赋值
- public void setField(int i, Field f), 对 field[i]进行赋值;
- public Field getFiled(int i), 返回 field[i];

#### 4. HeapPageId

HeapPageId 类用于标识 HeapPage, 其成员变量包括:

- private int tableID,对应 HeapPage 所在表的 ID;
- private int pid,对应 HeapPage 所在表中的第几页;

主要成员方法:

- public int getTableId(), 返回 tableID;
- public int pageno(), 返 pid;
- public int hashCode(), 返回哈希值,如: tableID\*1000 + pid;
- public boolean equals(Object o),判断相等关系,相等返回 true,不相等返回 false。

### 5. HeapPage

HeapPage 是 Page 接口的实现类,是使用了堆方式存放数据的页,HeapPage 采用了一种简单的数据存放方式:哪里有空就把记录存在哪里。它的成员变量包括:

- private HeapPageId pid; //用 HeapPageId 标识该页;
- private TupleDesc td; //HeapPage 所在表对应的 TupleDesc;
- private byte header[]; //header 数组用 bitmap 方式标识了 slot 是否可用;
- private Tuple tuples[]; //页中的记录;
- private int numSlots; //页中的 slot 的数量;
- private int emptySlots; //页中空 slot 的数量;
- private boolean dirty; //脏位;
- private TransactionId dirtyTid; //最近将 dirty 置 1 的事务 ID 主要成员方法:
- private int getNumTuples(), 计算页中 slot 的数目。
- private int getHeaderSize(), 计算 header 数组的长度。

- public getId(), 返回 pid
- public getSlot(int i), tuples[i].
- public Iterator<Tuple> iterator(),迭代器,用于遍历 HeapPage 中的 Tuple。
- public void printTuplesInPage(),为了方便调试,用该函数打印出该页中所有的记录。

#### 6. HeapFile

HeapFile 是堆文件类,用堆存储的方法记录文件中的页。成员变量:

• private File f; //关联文件对象;

• private TupleDesc td; //对应表的 TupleDesc;

• private int pageNum; //存放的 HeapPage 的数量;

• private HeapPageId [] hpID; //每个 HeapPage 的 HeapPageId;

主要成员方法:

- public getFile(), 返回成员变量 f;
- public getTupleDesc(), 返回成员变量 td;
- public getId(), 类似 RecordId 的 hashCode, 这里采用 javadoc 推荐的 f.getAbsoluteFile().getHashCode();
- public readPage(PageId pid), 实现页的读取,细节请参见困难及解决方案。
- public int numPages(), 返回数据中存放页的数目。计算公式为: ((int)storFile.length() + BufferPool.PAGE SIZE 1)/ BufferPool.PAGE SIZE。

## 7、segScan 类在 Lab2 中详细介绍。

#### 二、遇到的困难及解决方法

- 1、理解 SimpleDB 中数据组织形式和类的对应关系是 Lab1 的一个难点,其中几个关键点为:
- (1) 在 simpleDB 中,数据库中的一个 table 完全存放在一个 file(HeapFile)中,而没有将 table 拆分成几份分别存放在多个 file 中:
- (2) 一个 file(HeapFile)中可以包含多个 page(HeapPage), file 中是否含有某个 page 是通过 HeapPageId 数组标识的,例如看某页是否在文件中,需要查找 HeapPageId[]中是否含有该页的 ID;
- (3) HeapPage 中存储了一系列记录值,每个记录存储在页中的一个 slot 里,header[]数组通过 bitmap 的方式标识对应的 slot 是否有效。某个 slot 对应的 bit 位如果为 0,则说明该 slot 为空,或者曾经有值,但已被删除,如果 bit 位为 1,说明该 slot 中存有记录并且有效。

# 2、HeapPage 中 numTuples 的计算。

numTuples = (int)Math.floor((BufferPool.PAGE SIZE\*8) / (tupleSize \* 8 + 1));

tupleSize \* 8 计算出每个记录的大小,单位是 bit;

tupleSize \* 8 + 1 计算出每个记录连同记录对应 bitmap 中一位的大小,单位是 bit; BufferPool.PAGE SIZE\*8 计算出 BufferPool 中一页的大小,单位是 bit;

对((BufferPool.PAGE\_SIZE\*8) / (tupleSize \* 8 + 1)结果下取整计算出一页中能存放记录的最大数量;

## 3、HeapPage 中 header[]数组的控制。

header[]数组中的每一个 bit 对应一个记录,要注意的是在某一个 header[i]中,bit 位是逆序存放的,即低位存放靠前的记录,高位存放靠后的记录,例如在空页中新增 11 条记录后,header[0] = 1111 1111b, header[1] = 0000 0111b。

## 4、HeapPage 中的 getHeaderSize()函数。

计算方法为: numSlots/8 后上取整

## 5、HeapFile 中的 readPage()函数。

通过 f 生成 RandomAccessFile 对象,先跳过 pid.pageno()\*BufferPool.PAGE\_SIZE 个 byte,再读取 BufferPool.PAGE\_SIZE 个 byte 存放到一个 byte 数组中,通过 HeapPage 的构造函数构造一个新的对象,而后返回。