

Guide Utilisateur Complet

SafeTrendBot V5 — Ultra Edition

Document confidentiel — Usage interne

Guide Utilisateur SafeTrendBot V5

Version 5.0 Ultra — Mode Opérateur Complet

■■ ****AVERTISSEMENT RISQUE**** : Le trading comporte des risques de perte en capital. Ce bot est un outil d'aide à la décision, pas une garantie de gain. Vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas perdre.

Sommaire

1. [Installation](#1-installation)
2. [Premier lancement](#2-premier-lancement)
3. [Licence et activation](#3-licence-et-activation)
4. [Configuration du broker](#4-configuration-du-broker)
5. [Sélection des paires de trading](#5-sélection-des-paires)
6. [Choix du mode de risque](#6-mode-de-risque)
7. [Paper Trading (test)](#7-paper-trading)
8. [Lancement en live](#8-lancement-live)
9. [Dashboard et monitoring](#9-dashboard)
10. [Web Dashboard (accès mobile)](#10-web-dashboard)
11. [Alertes Telegram](#11-alertes-telegram)
12. [Mode Prop Firm](#12-mode-prop-firm)
13. [Journal et rapports](#13-journal)
14. [Dépannage](#14-dépannage)
15. [Sécurité et anti-tamper](#15-sécurité)
16. [Glossaire](#16-glossaire)

1. Installation

Windows (méthode recommandée)

1. Téléchargez le fichier `SafeTrendBot_v5.zip`
2. Extrayez-le dans `C:\Trading\SafeTrendBot\`
3. Double-cliquez sur `install.ps1` (PowerShell) ou lancez `python install.py`
4. Suivez les instructions à l'écran

Linux / macOS

```
# 1. Extraire
cd ~/Trading
unzip SafeTrendBot_v5.zip
```

```
# 2. Installer  
make install  
# ou  
./install.sh
```

Docker (VPS cloud)

```
docker build -t safetrendbot:v5 .  
docker run -p 8080:8080 -v safetrendbot-data:/data safetrendbot:v5
```

2. Premier lancement

Mode Interface (Desktop)

```
# Windows  
python main.py  
  
# Linux (avec virtual display si nécessaire)  
python main.py
```

Mode Headless (sans écran)

```
python headless.py --paper --symbols EURUSD,GBPUSD
```

Démarrage automatique (Linux)

```
systemctl --user enable safetrendbot  
systemctl --user start safetrendbot
```

3. Licence et activation

SafeTrendBot V5 nécessite une licence valide pour fonctionner.

Essai gratuit (7 jours)

Au premier lancement, cliquez sur **"Essai gratuit 7 jours"** pour tester toutes les fonctionnalités sans engagement.

Activer une licence

1. Lancez le bot
2. Une fenêtre "Licence requise" apparaît
3. Cliquez **"J'ai une clé"**
4. Entrez votre clé de licence (format : `STB-XXXXXXXXXXXXXXXX`)
5. Le bot vérifie automatiquement la validité

Vérification

Votre licence est liée à votre machine (hardware fingerprint). Elle ne peut pas être partagée avec d'autres ordinateurs.

4. Configuration du broker

SafeTrendBot supporte 8 plateformes :

MT5 (méthode recommandée)

Broker	Statut	Configuration requise
MetaTrader 5	■ Stable	MT5 ouvert, compte connecté
Interactive Brokers	■ Expérimental	TWS/Gateway ouvert
XTB	■ Expérimental	user_id + password
cTrader	■■ Squelette	OAuth2 à finaliser
Binance	■ Crypto	API key + secret
Bybit	■ Crypto	API key + secret
Kraken	■ Crypto	API key + secret
Coinbase	■ Crypto	API key + secret

1. Ouvrez MetaTrader 5
2. Connectez-vous à votre compte (réel ou démo)
3. Dans SafeTrendBot → onglet **"Broker"**
4. Sélectionnez **"MT5"**
5. Activez **"Auto-détecter"** ou renseignez le chemin vers votre terminal MT5

Configuration API Crypto

1. Créez une clé API sur votre exchange (spot trading, pas futures)
2. Autorisez seulement : lecture du solde, ouverture/fermeture de positions
3. **N'activez JAMAIS** le retrait (withdrawal) sur la clé API
4. Copiez la clé et le secret dans SafeTrendBot → onglet **"Broker"**
5. Activez **"Sandbox"** pour les premiers tests

5. Sélection des paires de trading

Paires recommandées pour débutants

- **EURUSD** : liquidité maximale, spread faible
- **GBPUSD** : volatilité moyenne
- **USDJPY** : tendances durables

- **XAUUSD (or)** : refuge, tendances fortes

Timeframe

- **H1** : minimum recommandé (moins de bruit que M15)
- **H4** : pour les swings plus longs
- **D1** : très fiable mais rarement des signaux

Configuration

1. Onglet **"Tableau de bord"**
2. Section **"Symboles actifs"**
3. Cochez les paires souhaitées
4. Sélectionnez le timeframe (H1 recommandé)

Règle d'or : ne tradez jamais plus de 4 paires simultanément. Cela éparpille le capital et augmente le risque corrélation.

6. Choix du mode de risque

Profils intégrés

Activation

Profil	Risque/trade	Max positions	Convient pour
Safe	0.3-0.5%	2 max	Capital < \$5,000, débutants
Normal	0.5-1.0%	4 max	Capital \$5,000-\$20,000
Aggressive	1.0-2.0%	6 max	Capital > \$20,000, expérimentés

1. Onglet **"Profils trading"**
2. Sélectionnez votre profil
3. Le bot ajuste automatiquement le sizing, les stop-loss et les filtres

Kelly Criterion (V5)

Le bot calcule automatiquement la taille optimale selon votre historique de trades. Si vous gagnez régulièrement, le sizing augmente légèrement. Si vous perdez, il diminue pour protéger le capital.

7. Paper Trading (OBLIGATOIRE avant live)

Avant de trader avec du capital réel, vous DEVEZ passer 4 semaines minimum en Paper Trading.

Activation

1. Onglet **"Paper Trading"**
2. Activez le mode **"PAPER"**
3. Capital virtuel : \$10,000 (modifiable)
4. Le bot utilise les **prix réels du marché** mais les ordres sont simulés

Objectifs de validation

Après 100 trades minimum en paper :

- Win rate : > 45%
- Profit factor : > 1.2
- Sharpe : > 0.5
- Max drawdown : < 10%
- Capital final : > capital initial

Si vous ne remplissez pas ces critères, ne passez PAS en live.

8. Lancement en live

Vérifications pré-lancement

- ☐ 4+ semaines de paper trading concluantes
- ☐ Broker connecté et solde visible
- ☐ Profil de risque sélectionné
- ☐ Au moins 1 paire activée
- ☐ Circuit breaker actif
- ☐ Telegram configuré (optionnel mais recommandé)

Lancement

1. Vérifiez que le **PIN** est désactivé ou que vous le connaissez
2. Cliquez sur **■ Démarrer le bot** dans la sidebar
3. Le bot affiche : "Connecté : [Broker] — [Solde]"
4. Le moteur analyse les marchés toutes les 5 secondes

Ce qui se passe automatiquement

- Le bot analyse chaque paire activée
- Il détecte le régime de marché (trending, ranging, etc.)
- Il vérifie les filtres (volatilité, corrélation, news)

- Si conditions réunies, il ouvre une position avec stop-loss et take-profit
- Le trailing stop et break-even se gèrent automatiquement
- Le circuit breaker arrête tout si le drawdown dépasse 15%

Arrêt

Cliquez sur **■ Arrêter** dans la sidebar. Les positions ouvertes ne sont PAS fermées automatiquement. Vous devez les fermer manuellement sur votre broker si vous le souhaitez.

9. Dashboard et monitoring

Indicateurs en temps réel

Log temps réel

Indicateur	Signification	Seuil critique
État	stopped / running / paused / halted	Halted = arrêt forcé
P&L Jour	Gains/pertes aujourd'hui	> -5% = danger
Positions	Nombre de trades ouverts	> 4 = risque élevé
Régime	Trending / Ranging / Volatile / Crash	Crash = pas de trade
Sharpe	Ratio rendement/risque	< 0 = stratégie KO
Max DD	Drawdown maximum atteint	> 10% = stop manuel

Onglet **"Journaux"** : chaque décision du bot est loguée avec timestamp.

10. Web Dashboard (accès mobile)

Après le lancement du bot, accédez depuis n'importe quel appareil :

`http://[IP_DE_VOTRE_PC]:8080`

Sur un VPS

Remplacez `IP_DE_VOTRE_PC` par l'adresse IP de votre serveur.

Fonctionnalités

- État du bot en temps réel
- P&L, positions, Sharpe
- Logs streamés via WebSocket
- Pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le téléphone

11. Alertes Telegram

Configuration

1. Créez un bot via @BotFather sur Telegram
2. Récupérez le token et votre chat ID (@userinfobot)
3. Onglet **"Telegram"** dans SafeTrendBot
4. Renseignez token + chat ID
5. Activez les alertes souhaitées :
 - Ouverture/fermeture de positions
 - Drawdown critique
 - Circuit breaker activé
 - Rapport quotidien à [heure configurée]

12. Mode Prop Firm

Pour les challenges FTMO, The5ers, Funded Trader, etc.

Activation

1. Onglet **"Profils trading"**
2. Sélectionnez **"Prop Firm Mode"**
3. Choisissez le prop firm : FTMO / The5ers / Funded Trader / Custom
4. Renseignez le capital initial du challenge (\$10,000 / \$50,000 / \$100,000 / \$200,000)

Règles automatiques

Le bot applique automatiquement :

- Limite de perte journalière (ex: 5% pour FTMO)
- Limite de perte totale (ex: 10% pour FTMO)
- Pas de positions le weekend (si interdit)
- Fermeture automatique avant les news de haute importance

Surveillance

Le dashboard affiche en temps réel :

- Jours de trading : X / minimum requis
- P&L ; : X% / objectif
- Drawdown : X% / maximum autorisé

13. Journal et rapports

Journal des trades

Fichier : `data/journal.db`

Chaque trade est enregistré avec :

- Symbole, direction, volume, prix d'entrée/sortie
- Régime de marché au moment du trade
- Stratégies qui ont voté pour le trade
- Score de confiance
- Résultat (profit/perte)

Rapports hebdomadaires (V5 Ultra)

Le bot génère automatiquement chaque dimanche :

- Nombre de trades, win rate, P&L; net
- Meilleur/pire trade de la semaine
- Meilleur/pire symbole
- Sharpe, Profit Factor
- Répartition par régime de marché

Envoyé automatiquement sur Telegram si configuré.

Export CSV

Onglet **Outils** → **Export CSV** pour la déclaration fiscale.

14. Dépannage

"MetaTrader5 non détecté"

- Vérifiez que MT5 est ouvert et connecté
- Sur Linux : MT5 ne fonctionne que via Wine (expérimental)
- Solution : utiliser un VPS Windows pour MT5

"Aucun signal depuis 2 heures"

- C'est **normal** avec les filtres stricts
- Le bot ne trade pas si :
 - Volatilité trop faible ou trop élevée
 - News économiques imminentes
 - Triple Screen non aligné

- Corrélation forte avec une position ouverte
- Circuit breaker en warning

"Licence invalide"

- La licence est liée à votre machine
- Si vous changez de PC, contactez le support pour un transfert
- Maximum 3 transferts par licence

"Web Dashboard inaccessible"

- Vérifiez que le port 8080 n'est pas bloqué par un firewall
- Sur un VPS, autorisez le port 8080 dans les règles de sécurité

15. Sécurité et anti-tamper

Détections automatiques

Le bot vérifie à chaque lancement :

- Aucun debugger attaché (GDB, WinDbg, etc.)
- Pas d'exécution dans une VM/sandbox
- Fichiers sources non modifiés
- Nombre d'instances limité

En cas de détection

Si une anomalie est détectée, le bot refuse de démarrer et affiche :

```
SafeTrendBot — Accès refusé:
• Debugger détecté
• VM/Sandbox détectée
```

Protéger votre compte

- N'utilisez jamais la même clé API sur plusieurs bots
- Activez l'authentification 2FA sur votre broker
- Ne partagez jamais votre clé de licence
- Gardez une copie de vos logs et journaux de trades

16. Glossaire

Terme	Définition
ATR	Average True Range — mesure la volatilité
Break-even	Déplacer le stop-loss au prix d'entrée pour un trade sans risque

Terme	Définition
Circuit Breaker	Arrêt automatique du bot si pertes excessives
Drawdown (DD)	Baisse maximale du capital par rapport au pic
Edge	Avantage statistique sur le marché
H1	Timeframe 1 heure — une bougie = 1 heure de prix
Kelly	Formule mathématique pour calculer le sizing optimal
Paper Trading	Simulation avec prix réels mais argent virtuel
Régime	État du marché : trending, ranging, volatile, crash
Sharpe	Ratio mesurant le rendement ajusté du risque
Slippage	Différence entre le prix attendu et le prix exécuté
Trailing Stop	Stop-loss qui suit le prix à mesure que le trade gagne
Triple Screen	Confirmation sur 3 timeframes (D1 + H4 + H1)
WFA	Walk-Forward Analysis — réoptimisation automatique

Support : contact@safetrendbot.com

Documentation technique : ARCHITECTURE.md

Version : 5.0 Ultra