

GOLD HUNTER PRECISION 1.0.0

Guide d'utilisation et protocole de test

EA executeur pilote par GHZone - modes Swing, Scalp, Auto, Floor et Martingale

Objectif du test

Verifier que Gold Hunter lit correctement les traces GHZone, respecte les securites, affiche les bons statuts et execute les entrees selon le mode choisi.

Version du guide: 1.0 - Projet GAMMA

1. Avertissement Important

Avant de commencer

- Tester d'abord sur compte demo uniquement.
- Ne pas activer AllowAutoTrading en reel sans validation complete.
- Le marche etant ferme le week-end, les tests utiles se font en semaine avec cotations actives.
- Gold Hunter est un executeur: GHZone doit etre present sur le meme symbole/timeframe pour fournir les traces.

Ce guide est destine aux traders testeurs. Il explique comment installer, configurer, observer et remonter les resultats de Gold Hunter Precision 1.0.0.

2. Principe General

Gold Hunter Precision 1.0.0 ne refait pas toute l'analyse du marche. GHZone analyse, trace et publie les informations. Gold Hunter lit ces donnees, decide si les conditions sont reunies, puis prepare ou execute les positions.

- GHZone fournit les traces current/micro, macro, direction, entree, cible et variables de liaison.
- Gold Hunter verifie la connexion, le spread, la discipline horaire, les limites de positions et le mode choisi.
- Le panneau Gold Hunter affiche la raison d'attente, de blocage, de readiness ou d'entree.

3. Installation

Copier les fichiers sources dans MetaTrader 5 puis compiler dans MetaEditor.

Fichier	Dossier MT5	Role
GH_Zones_XAI_1.4.5_SetupValidationPriceLabels_SymbolBridge.mq5	MQL5/Indicators	Indicateur GHZone: analyse et traces
Gold_Hunter_Precision_1.0.0_SWING_SetupFamilies_SymbolBridge_NoWarnings.mq5	MQL5/Experts	EA Gold Hunter: decision et execution

- Compiler d'abord GHZone.
- Compiler ensuite Gold Hunter Precision.
- Sur le graphique, attacher GHZone puis Gold Hunter sur le meme symbole.

4. Demarrage Rapide Pour Test

Parametre	Valeur conseillée test	Commentaire
AllowAutoTrading	false au debut	Observe les signaux sans ouvrir de trade
StrategyMode	GHP_AUTO, GHP_SCALP ou GHP_MARTINGALE	AUTO orchestre Scalp/Floor/Momentum; Martingale est disponible
EntrySource	GHP_ENTRY_AUTO	Current/micro prioritaire si PreferCurrentTrace=true
PreferCurrentTrace	true	Priorise les traces current/M15
UseGHZoneTargets	true	TP pris sur la cible GHZone si disponible
UseTradingDisciplineTime	true	Respecte la plage horaire definie

5. Lecture Du Panneau Gold Hunter

Ligne	Signification
STRATEGIE	Mode actif: SWING, SCALP, AUTO ou MARTINGALE
AUTO PHASE	Phase choisie par le mode AUTO: WAIT, SCALP, FLOOR, MOMENTUM, SHOCK

Ligne	Signification
LIEN GHZONE	Etat de connexion avec GHZone: CONNECTE, INACTIF, DECONNECTE, ABSENT
DIRECTION	Direction du setup GHZone: BUY ou SELL
SETUP	Source lue: CURRENT, MACRO, TRADE_READY
CIBLE GHZONE	Cible/TP lue sur le trace current si disponible
DISCIPLINE	Plage horaire autorisee pour trader
STATUT	Raison precise: attente, blocage, ready, entree, fermeture

6. Modes Disponibles

6.1 Mode SWING

- Attend que le prix touche l'entree GHZone.
- Ouvre dans la vraie direction du setup GHZone.
- Utilise la cible GHZone comme TP si UseGHZoneTargets=true.
- Convient aux tests calmes et aux entrees precises.

6.2 Mode SCALP

- Phase pointille: trade le segment GHZ_PRD_SEG1 dans le sens du pointille.
- Ferme le trade pointille lorsque le prix arrive a ScalpMaxEntryDistancePips de l'entree GHZone.
- Phase entree: attend ensuite l'entree GHZone et ouvre dans la vraie direction du setup.
- Protege le trade: BE apres ScalpBEProfitMoney, puis protection par paliers ScalpProtectStepMoney.

6.3 Mode AUTO

- Classe le marche en NORMAL, BREATHING, MOMENTUM ou SHOCK.
- Si SHOCK chaotique: bloque temporairement.
- Si MOMENTUM propre et aligne GHZone: peut entrer en momentum.
- Si BREATHING: utilise la logique Floor/Scalp autour du pointille et de l'entree.
- Affiche la phase active dans AUTO PHASE.

6.4 FLOOR

- Floor protege un gain puis attend un retour du prix vers l'ancienne entree pour reouvrir.
- FloorTriggerMoney active le floor, FloorLockMoney ferme/protege si le profit retombe.
- FloorReEntryDistancePips definit la zone de re-entree autour de l'ancienne entree.
- FloorResetAwayPips annule le cycle si le prix part trop loin dans la bonne direction.
- AutoFloor permet au mode AUTO d'utiliser Floor quand GHZone montre une respiration.

6.5 MARTINGALE

Le mode MARTINGALE est maintenant disponible. Il ouvre une premiere position dans la direction GHZone, ajoute des niveaux si le prix va contre la position, puis ferme le panier sur objectif global ou drawdown maximal.

- MartingaleBaseLot definit le lot initial.
- MartingaleMultiplier augmente le lot a chaque niveau.
- MartingaleStepPips definit la distance contre la position avant ajout.
- MartingaleMaxLevels et MartingaleMaxLot limitent le risque.
- MartingaleBasketProfitMoney ferme tout le panier en profit.
- MartingaleMaxDrawdownMoney ferme le panier si la perte maximale est atteinte.

- MartingaleOnlyGHZoneDirection evite d'ajouter si GHZone inverse la direction.

7. EntrySource

Choix	Utilisation
GHP_ENTRY_AUTO	Recommande. Priorise current/micro, puis TradeReady, puis macro.
GHP_ENTRY_MICRO_TRACE	Force le trace current/micro GHZone. Recommande pour scalp strict.
GHP_ENTRY_MACRO_TRACE	Force le scenario macro. Plutot swing.
GHP_ENTRY_TRADEREADY	Lit les GlobalVariables GHZone TradeReady/Dir/Entry/SL/TP.

8. Parametres Cles A Tester

Parametre	Role	Valeur de depart
ScalpMaxEntryDistancePips	Distance ou le trade pointille se ferme et ou l'entree GHZone devient prioritaire	20.0
ScalpDottedProximityPips	Tolerance pour considerer que le prix suit le pointille	5.0
ScalpBEPfitMoney	Gain pour passer le stop au break-even	5.0
ScalpProtectStepMoney	Protection additionnelle par palier	5.0
FloorTriggerMoney / FloorLockMoney	Active et verrouille le floor	5.0 / 3.0
FloorReEntryDistancePips	Zone de re-entree autour de l'ancienne entree	10.0
MartingaleMultiplier	Multiplicateur de lot par niveau	1.50
MartingaleStepPips	Distance contre la position avant ajout	50.0
MartingaleMaxLevels	Nombre maximum de niveaux	5
ShockMaxMovePips	Mouvement rapide considere comme choc si non aligne	30.0
MomentumMinMovePips	Mouvement rapide minimal pour momentum	25.0
MomentumProfitMoney	Objectif argent pour fermer un momentum	5.0

9. Protocole De Test Recommande

Etape 1 - Observation sans execution

- Mettre AllowAutoTrading=false.
- Verifier que LIEN GHZONE affiche CONNECTE.
- Observer les changements de STATUT et AUTO PHASE sans ouvrir de position.

Etape 2 - Execution demo

- Passer AllowAutoTrading=true seulement en compte demo.
- Activer le bouton Algo Trading dans MT5.
- Tester d'abord un seul symbole et un seul timeframe.

Etape 3 - Scenarios a observer

- SCALP: le prix suit-il le pointille puis ferme-t-il a l'approche de l'entree?
- SCALP ENTRY: l'EA ouvre-t-il dans la vraie direction une fois l'entree atteinte?
- AUTO FLOOR: la phase BREATHING apparait-elle lorsque le marche respire?
- AUTO MOMENTUM: l'EA detecte-t-il les accelerations propres alignees GHZone?
- FLOOR: l'EA verrouille-t-il le profit et reouvre-t-il pres de l'ancienne entree?
- MARTINGALE: le panier respecte-t-il niveaux, lots, profit global et drawdown max?

- SHOCK: l'EA bloque-t-il les mouvements chaotiques?

10. Fiche De Retour Testeur

Champ	A remplir
Nom testeur	
Date / Heure serveur	
Symbole	
Timeframe	
Mode StrategyMode	
EntrySource	
AllowAutoTrading	
Trace GHZone visible	CURRENT / MACRO / TradeReady / aucun
Statut Gold Hunter	
Action de l'EA	Aucune / Ready / Entry / Close / Block
Commentaire position	ScalpRetrace / ScalpEntry / Momentum / Swing / FloorReEntry / Martingale
Resultat	Gain / Perte / Attente correcte / Erreur
Observation libre	

11. Checklist Avant Envoi Du Retour

- Capture du panneau Gold Hunter si possible.
- Capture des traces GHZone visibles.
- Mode et inputs principaux notes.
- Heure serveur et symbole indiqués.
- Préciser si le marché était rapide, calme, en range ou en news probable.

Regle de securite

- Aucun testeur ne doit passer en reel sans validation du comportement en demo.
- Si le statut n'est pas compris, laisser AllowAutoTrading=false et envoyer une capture.