从编辑器进入联机关卡

一、设置ProjectVersion

1、获取ProjectVersion

可以从流水线log或资源包网站上获取

- 从流水线log



- 从资源包网站 (DS资源包传送门)

Index of /master/packages/ds/

../		
room..168.168.Shipping.zip	28-Feb-2023 15:47	1180766430
room.1.1.138.138.Shipping.zip	14-Feb-2023 12:22	1162635984
room.1.1.139.139.Development.zip	14-Feb-2023 16:08	1210539009
room.1.1.140.140.Development.zip	15-Feb-2023 12:14	1211080391
room.1.1.142.142.Development.zip	16-Feb-2023 11:56	1210814821
room.1.1.144.144.Development.zip	16-Feb-2023 15:32	1210955852
room.1.1.146.146.Development.zip	16-Feb-2023 17:44	1211436221
room.1.1.150.150.Development.zip	17-Feb-2023 13:58	1212029201
room.1.1.155.155.Development.zip	20-Feb-2023 17:26	1217124474
room.1.1.161.161.Development.zip	21-Feb-2023 22:13	1220236014
room.1.1.162.162.Development.zip	22-Feb-2023 14:45	1220734570
room.1.1.165.167.Development.zip	23-Feb-2023 17:02	1222013684
room.1.1.169.169.Development.zip	28-Feb-2023 21:10	1230514235
room.1.1.174.174.Development.zip	01-Mar-2023 16:13	1231358609
room.1.1.178.178.Development.zip	03-Mar-2023 12:50	1233050940
room.1.1.179.179.Development.zip	03-Mar-2023 13:27	1233096371
room.1.1.180.180.Development.zip	03-Mar-2023 20:58	1234369124
room.1.1.181.181.Development.zip	04-Mar-2023 05:37	1234946432
room.1.1.182.182.Development.zip	04-Mar-2023 11:57	1234988485
room.1.1.187.187.Shipping.zip	06-Mar-2023 19:52	1189236338
room.1.1.188.188.Development.zip	07-Mar-2023 10:23	1237620422
room.1.1.189.189.Test.zip	07-Mar-2023 12:12	1197129898
room.1.1.197.197.Development.zip	09-Mar-2023 09:56	1242896856
room.1.1.205.205.Development.zip	13-Mar-2023 12:14	1240232376
room.1.1.206.206.Test.zip	13-Mar-2023 15:08	1192706147
room.1.1.207.207.Development.zip	13-Mar-2023 15:48	1225758770
room.1.1.208.208.Development.zip	14-Mar-2023 14:45	1226978356
room.1.1.209.209.Development.zip	15-Mar-2023 11:20	1226562483
room_latest.Development.zip	15-Mar-2023 11:20	1226562483
room_latest.Shipping.zip	06-Mar-2023 19:52	1189236338
room_latest.Test.zip	13-Mar-2023 15:08	1192706147

2、设置ProjectVersion

只取前面的五位数即可，例如1.1.209.209，取1.1.209即可

DefaultGame.ini

```
[/Script/EngineSettings.GeneralProjectSettings]
ProjectID=08EACCF34F8470864D9B7FA5264B043D
ProjectName=tgame
CompanyName=seasun
CharacterId1="1-10-2-1"
CharacterId3="1-11-1-1"
CharacterId2="1-1-2-1"
ProjectVersion="1.1.209"

[Distribution]
DisplayName="尘白禁区"
Version="1.1.209"
UseSpecialServer=false
;服务器列表顺序如下国服 美服 欧洲 亚服 港服
;国内只读第一个，海外从第二个开始
```

二、更新本地代码到DS包对应的git版本

1、从流水线获取git revision

```
内网测试版本

488
489   D:\master>del /a /f /q .version
490
491   D:\master>call:setEnv "GIT_REVISION" 6c0fb4cce26826293090b0b67a313b7749c59ac6
492
493   D:\master>set file_save_dir="D:\agent\workspace\p-74d6e434b9584b1786a3176fa1ad3d70\src\b-4bc63eabd7
      14f17d4976a-result.log"
494
495   D:\master>echo GIT_REVISION=6c0fb4cce26826293090b0b67a313b7749c59ac6  1>>"D:\agent\workspace\p-74d6
      78140b98e5cd05dc93d70a8-bc3e00f4cfc5439bb247b14f17d4976a-result.log"
496
497   D:\master>set GIT_REVISION=6c0fb4cce26826293090b0b67a313b7749c59ac6
498
499   D:\master>goto:eof
500
501   D:\master>call:setEnv "GIT_REVISION_SHORT" 6c0fb4cce26
502
503   D:\master>set file_save_dir="D:\agent\workspace\p-74d6e434b9584b1786a3176fa1ad3d70\src\b-4bc63eabd7
```

2、Git Bash 查看对应的git版本

```
MINGW64:/f/TGame/Proj

lixiaohua@CZD01696 MINGW64 /f/TGame/Proj (master)
$ git log 6c0fb4cce26826293090b0b67a313b7749c59ac6
commit 6c0fb4cce26826293090b0b67a313b7749c59ac6
Author: 唐家盛 <tangjiasheng@kingsoft.com>
Date:   Wed Mar 15 10:38:22 2023 +0800

    TGAME-49779 【UI】系统结构加载方式的调整
    模块:UI相关问题修复
    DESC:

commit f2f4e617955b625a1997c644dd94fbb4230a4181
```

3、Git Reset本地代码到上面的git版本

PS：这样做的目的是为了保证ds和客户端的资源以及代码**版本一致**，否则可能会导致无法进入ds

三、更新DS到指定版本

后台服务传送门

1、更新DS前，先关闭 'match' 和 'room_launcher'



2、更新ds包

- 点击 '启动' 即可



- 默认是更新最新的development包，可以按需更新到指定的包



3、更新完ds包后，记得要重启'match' 和 'room_launcher'

四、编译启动编辑器

1、进入Entry



2、选择服务器

本文以内网 '测试服务器(DS)' 为例



3、检查编辑器客户端版本是否和DS一致

可以通过登录界面和GM面板查看

- 登录界面

- GM面板

4、一切准备就绪，进入联机关卡即可

五、获取DS文件

以 '测试服务器(DS)' 为例

- 使用任何终端app（推荐使用FinalShell）登录测试服务器(DS)，PS：登录权限可以找 李艺珍
- 到对应目录文件取DS相关的文件



- 如果需要设置DS启动参数，可以修改***env.json***中的***room_ext_arg***字段



tgame_env.json

```
44                  "app_secret": "cdxsjgm-ea16de62-2276-46be-b1b3-2f3a8d61a788
45              },
46              {
47                  "app_id": "cdxsjdevops",
48                  "app_secret": "cdxsjdevops-bd83c719-b6a2-1bcd-282d-5ca5d0dcbae2"
49              }
50          ]
51      },
52
53      "server_list": {
54          "gm_host": "127.0.0.1:80",
55          "port": 80,
56          "allows": [
57              "127.0.0.1"
58          ],
59            "default_list": [
60                {
61                    "platform": "Android_ASTC",
62                    "version": "3.0",
63                    "host": "serverlisten.project-snow.com",
64                    "port": 5200
65                }
66            ]
67      },
68
69      "content": {
70          "gm_host": "127.0.0.1:12022",
71          "api_port": 12021,
72          "gm_port": 12022,
73          "update_rate": 5
74      },
75
76      "relation": {
77          "max_block_list": 100
78      },
79
80      "muse": {
81          "host": "muse.seasungame.com",
82          "port": 10114,
83          "serect_key": "8LuHxGoqh2nxomwIWnPbaREvuze61Qlw",
84          "pool_size": 1
85      },
86
87      "room_open_ip": "10.128.17.168",
88      "room_listen_port": 10001,
89      "room_launcher_port": 10002,
90      "room_port_begin": 10000,
91      "max_room_per_launcher": 100,
92      "room_exec_path": "/home/tgame/server_out/LinuxServer/Game/Binaries/Linux/GameServer",
93      "room_ext_arg": ["-networkprofiler=true", "-statnamedevents", "-tracefile"],
94      "room_start_wait": 300,
95
96      "registry_ip": "127.0.0.1",
97      "registry_port": 5000,
98      "logserver_port": 5100,
99      "gate_port": 5200,
100     "relay_port": 5300,
101     "open_api_port": 5400,
102     "dbproxy_port": 5500,
103     "login_port": 5700,
104     "relation_port": 5800,
105     "profile_port": 7000,
106     "match_port": 8000,
107     "gs_port": 9000
108 }
```