# 1. WinPE 的制作

WinPE 本身是一个最小的操作系统,有 2 个主要的用途:

- 在修复故障 Windows 的时候充当中间介质角色。
- 用来部署和安装操作系统。

WinPE 属于 RAM Disk,在 WinPE 启动后,对 WinPE 其中内容进行的改动会在下一次重启时还原。

更多信息可以参考:

Windows PE (WinPE) | Microsoft Learn

## 1.1 ADK 版本的选择

WinPE 的制作基于 Windows ADK 中的部署工具以及附带 WinPE 的文件。需要注意在 Windo ws 10, 1809 之前的 ADK 版本,ADK 和 WinPE 是集合在一个安装包中的。而较新的 ADK 版本则将 ADK 与 WinPE add-on for ADK 分开为 2 个不同的安装包。

在作为修复故障虚拟机的用途时,不同版本的之间的 WinPE 没有太大的区别,新版本的 WinPE 会多一些命令行工具。**如果环境中有多个版本,推荐选择环境中最新版本的 Windows** 所对应的 ADK 来制作 WinPE。

# 选择适合你方案的合适的 ADK

如果可能,请使用与你正在使用的 Windows 版本相匹配的 ADK 版本。 如果你的环境混合使用不同的 Windows 版本,请使用与环境中的最新操作系统匹配的 ADK 版本。

由于当前环境中最高的 Windows 版本为 Windows Server 2022,所以推荐选择 Windows Server 2022 的 ADK,本文中的大部分内容也是基于该 ADK 版本为基础。

更多信息的可以参考:

Download and install the Windows ADK | Microsoft Learn

### 1.2 ADK 的安装

a. 下载 Windows ADK 工具以及 WinPE add-on for ADK

联网下载安装:

下载并安装 Windows ADK | Microsoft Docs

分别点击以下 2 个链接进行下载 Windows Server 2022 版本的 ADK 以及 WinPE add-on for ADK:

注意: 评估工具包在此版本的 ADK 中不可用, 即使运行安装程序时选项可用。

上一步(B)

→ 安装(I)

取消(C)

下载适用于 Windows Server 2022 适用于 Windows Server 2022 的 ADK 工具中的新增功能 的 ADK:

- 适用于 Windows Server 2022 的 ADK ☑
- Windows Server 2022 ADK 的 Windows PE 加载项 🗹

b. 分别安装,先 ADK (仅勾选部署工具即可),后 Windows PE: Windows 评估和部署工具包 - Windows 10 X 选择你要 安装 的功能 单击功能名称了解详细信息。 Microsoft 应用程序虚拟化(App-V)自 应用程序兼容性工具 动排序器。 ✔ 部署工具 ■ 图像处理和配置设计器 (ICD) 大小: 930 KB 配置设计器 Microsoft 应用程序虚拟化(App-V)自动排序器。 □ 用户状态迁移工具 (USMT) 应用程序虚拟化(App-V)自动排序器是用于批处理排序包的 □ 批量激活管理工具 (VAMT) 帮助工具。 ☐ Windows Performance Toolkit ─ Windows 评估工具包 Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) Ten Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequer ■ Microsoft 应用程序虚拟化(App-V)自动排序器。 媒体体验分析器 估计的所需磁盘空间: 98.3 MB 可用磁盘空间: 38.7 GB

### Select the features you want to install

Click a feature name for more information.

✓ Windows 预安装环境 (Windows PE)

#### Windows 预安装环境 (Windows PE)

Size: 5.8 GB

设计为准备计算机以进行 Windows 安装和服务的最精简操作系统。

- Windows PE (x86)Windows PE (AMD64)Windows PE (ARM)Windows PE (ARM64)

Estimated disk space required: 5.8 GB Disk space available: 38.5 GB

Back




Cancel

- 🗆 ×

### 1.3 WinPE 的基本制作步骤

a. 以管理员身份运行部署和映像工具环境:



b. 在打开的窗口运行以下的命令,将 64 位的 PE 环境拷贝到 C:\WinPE\_amd64:

copype amd64 C:\WinPE\_amd64

c. 在打开的部署和映像工具环境 CMD 窗口中通过以下的命令直接封装 ISO 文件:

MakeWinPEMedia /ISO C:\WinPE\_amd64 C:\WinPE\_amd64.iso

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>MakeWinPEMedia /ISO C:\WinPE_amd6
C:\WinPE_amd64.iso
Creating C:\WinPE_amd64.iso...
100% complete
Success
```

如果需要封装成 VHDX, 可以用以下的 CMD 命令 (管理员权限) 先创建一个 VHDX:

```
diskpart
create vdisk file="C:\WinPE.vhdx" maximum=1000
attach vdisk
create partition primary
assign letter=V
format fs=ntfs quick
exit
```

```
:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>diskpart
Microsoft DiskPart 版本 10.0.19041.964
Copyright (C) Microsoft Corporation.
在计算机上: DESKTOP-SG7321T
DISKPART> create vdisk file="C:\WinPE.vhdx" maximum=1000
 100 百分比已完成
DiskPart 已成功创建虚拟磁盘文件。
DISKPART> attach vdisk
 100 百分比已完成
DiskPart 已成功连接虚拟磁盘文件。
DISKPART> create partition primary
DiskPart 成功地创建了指定分区。
DISKPART> assign letter=V
DiskPart 成功地分配了驱动器号或装载点。
DISKPART> format fs=ntfs quick
 100 百分比已完成
DiskPart 成功格式化该卷。
DISKPART> exit
退出 DiskPart.
```

#### 然后在部署和映像工具环境 CMD 窗口中通过以下的命令将 WinPE 制作为 VHD:

MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE amd64 V:

```
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_amd64 V Proceed with Format [Y,N]?Y

Formatting V:...
Setting the boot code on V:...
Copying files to V:...
```

#### 最终,将V盘弹出:



### 1.4 WinPE 离线注入驱动文件

由于环境中的 Windows 是基于 KVM 的虚拟机,所以需要考虑为 WinPE 离线注入对应的驱动。**最重要的**是磁盘控制器的驱动,这是磁盘正常加载的前提,也是对问题机器修复的前提。**其次**需要考虑的是网卡驱动,网卡驱动可以使得 WinPE 网络联通,以访问一些共享路径进行文件拷贝动作。

因为离线安装驱动的 WinPE 内核版本是基于 Windows Server 2022,所以只需要为该版本的 WinPE 导入 Windows Server 2022 版本的磁盘控制器驱动以及网卡驱动。

#### 参考步骤如下:

在我的电脑资源管理器中,打开以下的目录 C:\WinPE\_amd64\media\sources,该目录下会有boot.wim (WinPE 的本体)。将其 mount 起来,使用 DISM 离线打入驱动,然后再 unmount / commit 提交变更,具体步骤如下:


a. 利用管理员权限新打开一个 CMD 窗口,

利用以下的命令将 C:\WinPE\_amd64\media\sources\boot.wim 挂载到 C:\WinPE\_amd64\mount 这个文件夹中

 $\label{limited} $$\dim exe / mount-image / imagefile: "C:\WinPE_amd64\media\sources\boot.wim" / index:1 / mountdir: "C:\WinPE_amd64\mount" / index:1 / mountdir: "C:\WinPE_amd64\mountdir: "C:\WinPE_amd64\mountdir$ 



观察挂载后的目录, 和平常操作系统的 C 盘目录结构相似:



#### b. 通过 DISM 命令,离线安装驱动:

dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /Add-Driver /Driver:"C:\drivers\mydriver.inf"

#### 将上述标黄路径替换为实际的驱动路径,如下截图示例:

C:\Windows\system32>dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /Add-Driver /Driver:"e:\NetKVM\2k22\amd64\netkvm.inf 部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.20348.1 Found 1 driver package(s) to install. Installing 1 of 1 - e:\NetKVM\2k22\amd64\netkvm inf: The driver package was successfully installed. 操作成功完成。 C:\Windows\system32>dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /Add-Driver /Driver:"<mark>e:\viostor\2k22\amd64\viostor.inf</mark> 部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.20348.1 found 1 driver package(s) to install. Installing 1 of 1 - e:\viostor\2k22\amd64\viostor.inf: The driver package was successfully installed. 操作成功完成。

#### 安装完成后,可以使用以下的命令查看安装的驱动:

dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /Get-Drivers

Version : 100.90.104.21500

C:\Windows\system32>dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /Get-Drivers 部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.20348.1 Obtaining list of 3rd party drivers from the driver store... Driver packages listing: Published Name : oem0.inf Original File Name : netkvm.inf Inbox : No Class Name : Net Provider Name : Red Hat, Inc. Date : 2021/12/2 Version: 100.90.104.21500 Published Name : oeml.inf Original File Name : viostor.inf Inbox : No Class Name : SCSIAdapter Provider Name : Red Hat, Inc. Date : 2021/12/2

### c. 提交变更,并 unmount-image

(建议操作前关闭所有的文件夹窗口,以避免报错文件被占用)

dism.exe /unmount-image /mountdir:"C:\WinPE\_amd64\mount" /commit

```
C:\Windows\system32>dism.exe /unmount-image /mountdir:"C:\WinPE_amd64\mount" /commit
部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.19041.844
正在保存映像
[=======]
正在卸载映像
[=======]
操作成功完成。
```

注: 如果提示报错 0xc1420117, 请关闭所有与 mount 路径相关的窗口以及应用, 并重新运行上述命令, 若报错变更为 0xc142011d, 请运行以下的命令:

dism.exe /unmount-image /mountdir:"C:\WinPE\_amd64\mount" /discard

参考 1.3 中的后面的 c 步骤利用 MakeWinPEMedia 将 WinPE 制作成 ISO 或者 VHDX。

### 1.5 WinPE 引导验证

根据以往的经验,某些高版本内核的 Windows 启动是需要一定的固件版本基础的 (在 VMw are 平台上遇到过 Windows Server 2019 无法在低版本的固件上启动的案例的),换一句话说,**在该 WinPE 制作完成后,需要测试其能在不同版本 Windows Server 所在的固件平台上正确**引导。引导进入 WinPE 后,需要确认能否识别 disk,网卡等相关信息。

### 1.5.1 查看磁盘状态

diskpart
list disk
list volume

```
X:\windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart version 10.0.20348.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MININT-4ELPIOI
DISKPART> list disk
 Disk ###
           Status
                           Size
                                     Free
                                              Dyn Gpt
            Online
 Disk 0
                            127 GB
                                        0 B
 Disk 1
            Online
                            127 GB
                                         0 B
DISKPART> list volume
 Volume ###
              Ltr Label
                                Fs
                                                    Size
                                                                         Info
                                        Type
                                                             Status
  Volume 0
                   DVD ROM
                                UDF
                                        DVD-ROM
                                                     328 MB
                                                             Healthy
                                                             Healthy
                                NTFS
                                        Partition
                                                     549 MB
  Volume 1
               С
                   System Rese
 Volume 2
                                NTFS
                                        Partition
                                                     126 GB
                                                             Healthy
  Volume 3
               D
                   System Rese
                                NTFS
                                        Partition
                                                     549 MB
                                                             Healthy
  Volume 4
                                NTFS
                                        Partition
                                                     126 GB
                                                             Healthy
```

查询完成后,使用 exit 退出 diskpart 工具。

### 1.5.2 查看网卡状态

Ipconfig

### 1.5.3 查看设备状态

pnputil.exe /enum-devices

Instance ID: ROOT\SYSTEM\0000

Device Description: Plug and Play Software Device Enumerator

Class Name: System

Class GUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Manufacturer Name: (Standard system devices)

Status: Started
Driver Name: swenum.inf

该命令用以查看 WinPE 中设备加载的状态。


### 1.5.4 查看驱动状态

pnputil.exe /enum-drivers

```
X:\windows\system32>pnputil /enum-drivers
Microsoft PnP Utility
Published Name:
                       oem0.inf
Original Name:
                      viostor.inf
                   Red Hat, Inc.
Storage controllers
Provider Name:
Class Name:
Class GUID:
                       {4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Driver Version: 12/02/2021 100.90.104.21500
Signer Name: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Signer Name:
                   oem1.inf
netkvm.i
Red Hat,
Published Name:
Original Name:
                       netkvm.inf
Provider Name:
                      Red Hat, Inc.
Class Name:
                     Network adapters
Class GUID: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Driver Version: 12/02/2021 100.90.104.21500
                     Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Signer Name:
```

使用上述的命令查看信息时,可以将信息导出为 txt 文件,然后使用 notepad 打开查看或者是拷贝到其他地方进行查看,如下示例:

pnputil.exe /enum-devices > X:\Windows\System32\devicesinfo.txt
notepad.exe X:\Windows\System32\devicesinfo.txt



# 2. WinPE 的定制

正如文档开头所述,WinPE 属于 RAM Disk,在 WinPE 启动后,对 WinPE 其中内容进行的改动会在下一次重启时还原。

对 WinPE 的永久性修改以及定制,需要通过离线挂载 boot.wim,对其进行自定义的变更。

### 2.1 为 WinPE 拷贝对应的文件

#### 参考 1.4 章节中开始的步骤:

在我的电脑资源管理器中,打开以下的目录 C:\WinPE\_amd64\media\sources,该目录下会有boot.wim (WinPE 的本体)。将其 mount 起来,并将对应文件夹拷贝至挂载路径的 Windows\System32 或者是其他路径下,然后再 unmount /commit 提交变更,具体步骤如下:


a. 管理员权限新打开一个 CMD 窗口,

利用以下的命令将 C:\WinPE\_amd64\media\sources\boot.wim 挂载到 C:\WinPE\_amd64\mount 这个文件夹中:

dism.exe /mount-image /imagefile:"C:\WinPE\_amd64\media\sources\boot.wim" /index:1 /mountdir:"C:\
WinPE\_amd64\mount"




b. 将目标的文件/文件夹拷贝至 C:\WinPE\_amd64\mount\Windows\System32 下 (或者是 mount 的路径下的其他文件夹中):



c. 也可以对其中的一些文件进行更改和替换,

比如 WinPE 的桌面壁纸. 位于挂载路径的 Windows\System32 下的 winpe.jpg:



拷贝替换完成上述文件后,先参考 1.4 中的 c 步将 boot.wim unmount 并保存更改。

最后参考 1.3 中的后面的 c 步骤利用 MakeWinPEMedia 将 WinPE 制作成 ISO 或者 VHDX。

#### 测试效果:

新的 WinPE 启动后,会在 X:\Windows\System32 下找到添加的文件,同时 WinPE 壁纸也发生了变化。

上述的更改为永久性的更改。

### 2.2 为 WinPE 拷贝常用的工具

可以为 WinPE 中添加一些常用的实用工具,包括一些 UI 工具,这样可以大大提升使用体验。

#### 添加的工具需要考虑以下几点:

1. 64 位编译的应用程序,WinPE 只支持 64 位/32 位其中一种位数应用的运行: 通常在制作 WinPE 时,选用的是 64 位的源文件,参考 1.3 章节的命令 copype amd64。所以当前的 WinPE 是不支持 32 位应用运行的:

```
X:\Windows>cd "Process Monitor"
X:\Windows\Process Monitor>Procmon.exe
This version of X:\Windows\Process Monitor\Procmon.exe is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information and then contact the software publisher.
```

2. 添加的工具应为免安装版本:

通过 **2.1 章节**中拷贝文件的方式,直接拷贝到 WinPE 对应目录中。当修改后的 WinPE 启动后,就可以直接运行对应应用。

3. 具体应用在 WinPE 中的运行兼容性仍然需要后续的测试验证。

#### 以下为添加 2 个工具的示例步骤:

微软官方的工具 Process Monitor

<u>Process Monitor - Sysinternals | Microsoft Learn</u>


其他的工具,比如 Notepad ++

通过 **2.1 章节**中拷贝文件的方式,将对应文件的执行程序的目录拷贝到至挂载路径的 Win dows 目录下:

窗 > 本地磁盘 (C:) > WinPE_amd64 > mount > Windows ~				
名称	修改日期	类型	大小	
system.ini	2021/5/8 16:34	配置设置	1 KB	
📓 win.ini	2021/5/8 16:34	配置设置	1 KB	
WindowsShell.Manifest	2021/5/8 16:33	MANIFEST 文件	1 KB	
🗊 bfsvc.exe	2021/5/8 16:33	应用程序	96 KB	
👪 regedit.exe	2021/5/8 16:33	应用程序	388 KB	
📧 notepad.exe	2021/5/8 16:33	应用程序	220 KB	
INF	2023/7/15 12:40	文件夹		
NotePad++	2023/7/13 9:42	文件夹		
Process Monitor	2023/7/13 9:42	文件夹		

#### 测试效果:

新的 WinPE 启动后, 切换到 X:\Windows 中对应工具的目录, 即可运行对应的应用程序:




### 2.3 为 WinPE 添加系统组件

在上一章节介绍了将一些免安装的 64 位应用拷贝到至 WinPE 中直接运行的方法。这一章 节会介绍另一种方式。

WinPE 自身也有一些官方制作好的.cab 文件,这些文件负责安装一些常见功能,比如 WMI, .NET Framework 等等。这些安装包位于 ADK WinPE 的目录:

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Envir onment\amd64\WinPE\_OCs



可以使用 dism.exe /add-package 的命令,将这些功能添加进入 WinPE,参考链接如下: Add or Remove Packages Offline Using DISM | Microsoft Learn

### 2.3.1 为 WinPE 添加 PowerShell 模块

#### a. 参考通过 2.1 章节中的 a 步骤,

将 C:\WinPE\_amd64\media\sources\boot.wim 挂载到 C:\WinPE\_amd64\mount 这个文件夹中。

#### b. 使用以下的命令为 WinPE 离线安装 PowerShell 组件:

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-WMI.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-WMI\_en-us.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
 -NetFX.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-NetFX\_en-us.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-Scripting.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-Scripting\_en-us.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-PowerShell.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-PowerShell\_en-us.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-StorageWMI.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-StorageWMI\_en-us.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-DismCmdlets.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\en-us
\WinPE-DismCmdlets en-us.cab"

#### 可以使用以下的命令查看之前安装的组件信息:

```
### dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /get-packages /format:table


### windows\system32\dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /get-packages /format:table

### wincosoft-Windows\system32\dism.exe /Image:"C:\WinPE-languagePack /Image:"C:\WinPE-languagePack /Installed /Image:"C:\WinPE-languagePack /Installed /Image:"C:\WinPE-languagePack /Image:"C:\Wi
```

#### c. 参考之前的步骤,


先 unmount commit 更改,然后利用 MakeWinPEMedia 将 WinPE 制作成 ISO 或者 VHDX。

#### 测试效果如下:



### 2.3.2 为 WinPE 添加中文支持

如果 WinPE 里面集成了一些中文工具或者包含中文字符的目录,可能会因为编码问题而显示异常:



可以通过为 WinPE 安装中文语言包,与 2.3.1 章节中的步骤类似,mount, unmount 以及制作成 ISO 的步骤这里不再赘述。

#### 在 mount boot.wim 成功后,利用以下的命令安装中文的语言包:

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\WinPE
-FontSupport-ZH-CN.cab"

 $\label{limit} $$\dim_{\mathbb{C}^{\infty}} I_{\mathbb{C}^{\infty}} = \mathbb{C}^{\mathbb{C}^{\infty}} P_{\mathbb{C}^{\infty}} I_{\mathbb{C}^{\infty}} P_{\mathbb{C}^{\infty}} P_{\mathbb{C}^$ 

#### 为 WinPE 离线设置 locale:

```
dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Set-UILang:zh-CN
dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Set-SysLocale:zh-CN
dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Set-UserLocale:zh-CN
dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Set-InputLocale:zh-CN
dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /Set-TimeZone:"China Standard Time"
```

#### 设置完成后,可以使用以下的命令,检查设置:

dism.exe /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /get-intl

```
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:"C:\WinPE_amd64\mount" /get-int1
部署映像服务和管理工具
版本: 10.0.19041.844
映像版本: 10.0.20348.1

Reporting offline international settings.

Default system UI language : zh-CN
The UI language fallback is : en-US
System locale : zh-CN
Default time zone : China Standard Time
User locale for default user : zh-CN
Location : 中国 (GEDID = 45)
Active keyboard(s) : 0804: [8104E9C9-1D3B-41EC-9E6C-4E4OBF79E3SE] [FA550B04-5AD7-411F-A5AC-CA038EC515D7], 0804: [6A498
709-E00B-4C45-A018-8F9E4081AE40] (82590C13-F4DD-44F4-BA1D-8667246FDF8E)
Keyboard layered driver : PC/AT Enhanced Keyboard (101/102-Key)

Installed language(s): en-US
Type : Fully localized language.
Installed language(s): zh-CN
Type : Partially localized language,
MUI type.
Fallback Languages en-US
```

#### 注意、之前 PowerShell 组件只安装了英文的语言包、此时将对应组件的中文语言包补齐。

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-WMI\_zh-cn.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-NetFX\_zh-cn.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-Scripting\_zh-cn.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-PowerShell zh-cn.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
 Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-StorageWMI\_zh-cn.cab"

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE\_OCs\zh-cn
\WinPE-DismCmdlets zh-cn.cab"

#### 确保每个组件都有对应的语言包:

	Installed	Language Pack	2023/7/15 4:55
WinPE-DismCmdlets-Package~31bf3856ad364e35~amd64~zh-CN~10.0.20348.1	Installed	Language Pack	2023/7/15 8:20
W:DF_D:C_41_+_ D1 [-~21k 490F6. 4964_9F~_464~~10 0 90940 1	T11	F 4 D1-	0000/7/15 4.54

#### 测试效果:

2010/03/10	11.00	(DIII)	110814M 11162 (X00)
2023/07/07	16:36	<dir></dir>	Users
2023/07/07	19:47	<dir></dir>	∀indows
2023/07/15	15:49	<dir></dir>	管理是否允许允许百度网盘

### 2.3.3 为 WinPE 添加补丁更新

一般情况下,无需考虑为 WinPE 安装补丁。

但在安全漏洞的变更影响或者是因为一些已知问题 bug 的影响下,需要考虑为 WinPE 安装补丁包进行更新。

**补丁的选择**基于当前 WinPE 内核的版本,也就是基于制作 WinPE ADK 的版本。


以 Windows Server 2022 的累积更新为例:

July 11, 2023—KB5028171 (OS Build 20348.1850) - Microsoft Support

a. 先将下载后的补丁包 (.msu 后缀) 进行解压: 使用 Windows 自带的工具 expand. 如下示例:

🚾 管理员: 命令提示符





b. 解压后,有 2 个包是需要离线安装进入 WinPE 的:

先安装 SSU-20348.1846-x64.cab (体积小的),再安装 Windows10.0-KB5028171-x64.cab (体积大的),使用指令和上一章节类似,**mount,unmount 以及制作成 ISO 的步骤这里不再 赘述**:

dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"D:\KB\SSU-20348.1846-x64.cab"
dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"D:\KB\Windows10.0-KB5028171-x6
4.cab"

### 运行效果如下图:

C:\Windows\system32>dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"D:\KB\SSU-20348.1846-x64.cab'

部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.20348.1

Processing 1 of 1 - Adding package Package\_for\_ServicingStack\_1846~31bf3856ad364e35~amd64~~20348.1846.1.1

[==== 操作成功完成。

C:\Windows\system32>dism.exe /Add-Package /Image:"C:\WinPE\_amd64\mount" /PackagePath:"D:\KB\Windows10.0-KB5028171-x64.cab"

部署映像服务和管理工具 版本: 10.0.19041.844 映像版本: 10.0.20348.1

Processing 1 of 1 - 操作成功完成。

# 3. WinPE 的操作示例

### 3.1 快速确认原系统盘符

通常来说,使用 diskpart 指令来查看是最保险以及稳妥的方式,若要快速在 WinPE 中确认原系统盘符,可以通过以下的方式:

即通过一个简单的 bat 脚本来判断,脚本示例内容如下:

```
@echo Find a drive that is origin C drive.
@for %%a in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do @if exist %%a:\Windows\System32
\logman.exe set IMAGESDRIVE=%%a
@echo The Origin C drive in WinPE is: %IMAGESDRIVE%
```

脚本的逻辑也比较简单,就是遍历 26 个盘符的指定路径中的指定文件,该文件一定是原系统有,但 WinPE 没有的一个文件。

#### 运行效果如下:

```
X:\Windows\System32>echo Find a drive that is origin C drive.
Find a drive that is origin C drive.
The Origin C drive in WinPE is: F
```

#### 局限性:

一种典型的情况就是盘符变成了 RAW 格式, 此时数据无法访问了, 脚本自然就无法判断了。

该脚本局限性相对较小,可以考虑测试效果,然后集成进入 WinPE。相关步骤可以参考 2. 1 章节。

### 3.2 通过 WinPE 修改原系统注册表

注册表本身是以 Hive 文件的形式存于操作系统中的,大部分关键注册表 Hive 文件位于以下的位置:


C:\Windows\System32\Config

对于 Windows Server,会存在 RegldleBackup 这个计划任务 (位于 Library\Microsoft\Windows\Registry) 将这些重要注册表自动备份到 C:\Windows\System32\Config\Backup 文件夹中。


由于 WinPE 本身是一个操作系统,所以利用 regedit.exe 打开注册表编辑器看到的注册表项是 WinPE 自身的 Hive 文件。在 WinPE 中需要通过 Load Hive 的方式实现对原系统的注册表设置的变动。

#### 参考步骤如下:

- 1. 引导进入 WinPE,在 CMD 窗口中运行 regedit.exe: 打开注册表编辑器,注意此时注册表编辑器中的内容均是 WinPE 自身相关信息。
- 2.鼠标先点击到 HKEY\_LOCAL\_MACHINE 上,然后点击左上角 File -> Load Hive...:




选择原系统盘符下的 Windows\System32\config 下对应的 Hive 文件:




其中经常需要被挂载的就是 SOFTWARE, SYSTEM 以及 Security HIVE,它们分别对应原系统以下的注册表项:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SECURITY 3. 以挂载 SYSTEM Hive 为例,

可以给它随意取个名称(但不要与已有的 Key 重名), 例如 mountsys:







如上图,这样就将原系统 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM 挂载到 WinPE 下的注册表编辑器上了,此时可以在 mountsys 下进行相应的改动。

4. 改动完成后,需要 Unload Hive,

鼠标点击到 mountsys 之后,然后左上角 File -> Unload Hive:



卸载完成 (mountsys 会消失):



若出现 ACCESS DENIED 的报错,可以尝试关闭重新打开 regedit.exe。

# 3.3 通过 WinPE 修改原系统的密码

关于重置密码,目标官方仅有以下的公开方案:

Reset a local Windows password without Azure agent - Virtual Machines | Microsoft Learn

请参考以下的具体步骤:

1. 准备三个文件, 文件名以及内容如下:

#### 文件名:

gpt.ini

#### 内容:

```
[General]
gPCFunctionalityVersion=2
gPCMachineExtensionNames=[{42B5FAAE-6536-11D2-AE5A-0000F87571E3}{40B6664F-4972-11D1-A
7CA-0000F87571E3}]
Version=1
```

#### 文件名:

scripts.ini

#### 内容:

```
[Startup]
0CmdLine=ResetVMPwd.cmd
0Parameters=
```

#### 文件名:

ResetVMPwd.cmd

#### 内容:

net user administrator Password01!

ResetVMPwd.cmd 中是真正执行的密码,这里预留的命令是修改内置管理员 Administrato r 的密码为 Password01!,也可以参考原 KB 中的命令来新建一个管理员用户。

将这些文件拷贝到一个 ResetPwd 文件夹中:



2. 将该文件夹离线拷贝到 WinPE 中,相关步骤可以参考 2.1 章节。

#### 3. 测试效果:

a. 进入 WinPE, 会在 X:\Windows\System32 下找到刚刚添加的对应文件夹:

将 gpt.ini 拷贝至原系统盘符\Windows\System32\GroupPolicy\

注: 若该目录已经存在 gpt.ini, 请重命名原文件为 gpt.ini.bak。

将 scripts.ini 拷贝至原系统盘符\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\

**注:** 若文件夹不存在请自行创建,若该目录已经存在 scripts.ini,请重命名原文件为 scripts.ini.bak。

将 ResetVMPwd.cmd 拷贝至原系统盘符的\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup\

注: 若文件夹不存在请自行创建。

#### 命令示例参考如下:

- b. 重启进入正常系统,使用修改后的密码进行登录。
- c. 登录成功后, 手动删除
  - C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\ini (若有备份文件,将 scripts.ini, bak 改回原名 scripts.ini)
  - C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup\ResetVMPwd.cmd
  - C:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini (若有备份文件,将 gpt.ini.bak 改回原名 gpt.ini)


# 4. WinRE 与 WinPE

WinRE 是 Windows ISO 以及系统自带的 Windows Recovery 模式,它也是基于 WinPE 制作,在 WinPE 的基础上集成了一些 UI 界面以及一些工具。


### 4.1 WinRE 说明

Windows Client (比如 Windows 10 Windows 11) 的 WinRE 相比 Windows Server 在 Advanced O ptions 中会多几个选项。

#### 下图是 Windows 11 ISO 自带的 WinRE:



#### 下图是 Windows Server 2022 自带的 WinRE:



### 4.2 集成 WinRE 功能

将上述功能界面集成到之前制作的 WinPE 中目前来看不太现实,WinPE 比 WinRE 少很多相关组件,没有现成的安装包,也并非通过拷贝一两个文件就能实现上述的 UI 显示。拿上述 UI 为例,需要从 WinRE 中拷贝以下的文件到 WinPE 才能实现正常实现功功能:

```
X:\windows\system32\bootrec.exe
X:\windows\system32\reagent.dll
X:\windows\system32\bootux.dll
X:\windows\system32\BootMenuUX.dll
X:\windows\system32\tbs.dll
X:\windows\system32\BCP47Langs.dll
X:\windows\system32\bmrui.exe
X:\windows\system32\spp.dll
X:\windows\system32\rstrui.exe
X:\windows\system32\reset*
X:\windows\system32\en-US\bootrec.exe.mui
X:\windows\system32\en-US\bootux.dll.mui
X:\windows\system32\en-US\reagent.dll.mui
X:\windows\system32\en-US\bmrui.exe.mui
X:\windows\system32\en-US\spp.dll.mui
X:\windows\system32\en-US\rstrui.exe.mui
X:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink
X:\sources
```

拷贝上述文件仅能实现在 WinPE 中的 UI 显示以及 Startup Repair 的功能,像 System Restore 等功能需要补齐更多文件和注册表才能在 WinPE 中工作。

综上,通过拷贝文件的方式将 WinRE 功能集成到 WinPE 是不现实的。

换一种思路,可以考虑将 WinRE 的 wim 文件作为 boot.wim 制作成 WinPE,然后为其注入驱动和工具,应该就能实现利用 WinRE 修复功能的需求,同时大大减少镜像的体积,参考步骤如下:

#### 1. 选择一个安装镜像的 ISO

比如 Windows 10/11 或者 Windows Server 的安装镜像,若需要更多的功能选项,建议选择 Windows Client,双击挂载到文件目录中。

- 2. 切换到挂载目录 sources 路径,会发现有两个较大的文件 boot.wim 和 install.wim。
- 3. 将 boot.wim 替换之前制作步骤中的 boot.wim (C:\WinPE amd64\media\sources\boot.wim)。
- 4. 参考之前的步骤对其进行驱动导入等定制后制作成镜像。注意点如下:
  - a. 系统安装镜像里面的 boot.wim 里面有 2 个 index.
    对其更改需要指定 index 2, 而非之前步骤中 的 index 1。

可以通过以下的命令来查看 WIM 文件中的 index 信息:

dism.exe /get-wiminfo /wimfile:"<location of wim>"

将<location of wim>替换成 WIM 文件的实际路径,如下为运行示例:

```
C:\Windows\System32>dism /get-wiminfo /wimfile:"f:\boot.wim'
Deployment Image Servicing and Management tool
/ersion: 10.0.22621.1


Details for image: f:\boot.wim

Index: 1
Vame: Microsoft Windows PE (amd64)
Description: Microsoft Windows PE (amd64)
Size: 2,032,164,171 bytes

Index: 2
Vame: Microsoft Windows Setup (amd64)
Description: Microsoft Windows Setup (amd64)
Description: Microsoft Windows Setup (amd64)
Size: 2,131,654,360 bytes

The operation completed successfully.
```

- b. 若选择 WinRE 的 boot.wim 基于不同的 Windows 内核, 在进行 1.4 章节添加驱动的时候,需要更改成对应的驱动版本。 在进行 2.3 章节添加系统组件操作时要选择安装对应版本的 ADK 来添加对应版本的系统组件。
- c. 可选择将 WinRE 的 boot.wim mount 起来,将其中 sources\setup.exe 删除。 这样制作成 WinPE 启动后,会直接启动熟悉的 CMD 窗口,若需要使用 WinRE 功能,只需在 CMD 窗口中运行 X:\sources\recovery\RecEnv.exe:



# 5. WinPE 的未来定制方向

WinPE 未来的定制方向应该朝着集成化以及智能化发展,基于各项功能完善的基础上,可开发自定义的脚本功能,增加其易用性。

市面上有很多高度定制化的 WinPE,微软自身也有产品依赖于高度定制化的 WinPE。比如 MDT (Microsoft Deployment Toolkit),其定制目的为自定义部署操作系统,在 WinPE 中实现了自动化分区,安装驱动,离线设置操作系统等一系列功能。

在这之前,需要对各项功能进行测试,并进行集成化的测试,同时也需要了解 WinPE 的一些逻辑原理流程。

### 5.1 WinPE 的启动流程

当 WinPE 启动后,省略 winlogon.exe 之前的部分。

winlogon.exe 会先去读 HKLM\SYSTEM\Setup\CmdLine 注册表,以决定启动什么进程。通常该注册表里面的值为 Winpeshl.exe。Winpeshl.exe 会尝试先去启动 %SYSTEMDRIVE%\sources\set up.exe。如果 setup.exe 不存在,会去尝试执行%SYSTEMROOT%\system32\winpeshl.ini 中指定的应用。如果 winpeshl.ini 也没有指定应用,Winpeshl.exe 会去执行 cmd /k %SYSTEMROOT%\system32\startnet.cmd。默认情况下 startnet.cmd 里面仅包含一条命令即 Wpeinit.exe。

上述原理也是 4.2 章节中的 4.c 步骤删除 setup.exe 的理论依据。

### 5.2 简单的定制化示例

在这个示例中,将为 WinPE 添加一个自动启动项,该启动项显示一些常用的工具和指令选项,用户只需要根据屏幕提示,即可进行相应的操作。

- 1. 打开在 Mount 路径\Windows\System32\startnet.cmd, 在其中添加一行 index.bat。
- 2. 新建 Mount 路径\Windows\System32\index.bat, 内容如下:


```
@echo off
color 02
Title WIM 镜像部署工具
cls

rem 开启高性能模式
powercfg -s 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
for %%a in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (if exist %%a:\WimFiles\setup.exe set DiskT=%%a:\)
```


```
rem 设置半透明
"X:\Windows\System32\Cmdotc.vbs"
rem 判断 PE 启动模式
for /f "tokens=2* delims= " %%A in ('reg query
HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType') DO SET Firmware=%%B
if %Firmware%==0x1 set BootMode=BIOS
if %Firmware%==0x2 set BootMode=UEFI
echo #当前启动类型为: %BootMode% 启动
:start
echo #输入"1" 将手动格式化磁盘并安装操作系统_
echo #输入"2" 将启动 Process Monitor 工具_
echo #输入"3" 将退出安装程序并关机
echo #输入"4" 将退出安装程序并重启
set /p A=请输入:
cls
If "%A%"=="1" (
"%DiskT%WimFiles\setup.exe"
) else If "%A%"=="2" (
"X:\Windows\Process Monitor\Procmon64.exe"
) else If "%A%"=="3" (
goto shutdown
) else If "%A%"=="4" (
goto reboot
) else goto error
goto start
:error
echo 输入错误! 请重新输入!
goto start
echo #感谢使用, 即将重启电脑!
wpeutil reboot
:shutdown
echo #感谢使用, 即将关闭电脑!
```

wpeutil shutdown

#### 测试效果如下:



#### 根据提示输入选择,运行指定的程序:



上述为一个简单的示例,在 WinPE 集成了 PowerShell 之后,类似的自定义开发将变得更简单和更灵活。