README Bestandsinformatie rwc.pdf

Dit zipfile bevat 7 bestanden:

- griddatabestand in aps-format (extensie .aps)
- griddatabestand in arc/info grid format (extensie .asc)
- documentatie bestand. (Factsheet conc)
- griddatabestand in aps-format voor dubbeltellingcorrectie (begint met rwc)
- griddatabestand in arc/info grid format voor dubbeltellingcorrectie
- documentatie bestand voor dubbeltellingcorrectie (Factsheet_rwc)
- README_bestandsinformatie_rwc.pdf (dit bestand)

Dit readmebestand beschrijft de inhoud van de bestanden in het zipfile en de werkwijze om een ASCII-grid om te zetten naar een ESRI raster dataset (ArcMapversie 9.1).

Het .aps bestand kan gebruikt worden in specifieke modellen (OPS, NNM)

Het .asc-bestand kan toegepast worden in GIS voor verdere analyses.

Het documentatiebestand bevat achterliggende inhoudelijke informatie voor wat betreft de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de gegevens.

Beschrijving ARC/INFO® ASCII Grid File Format

```
/* Aantal kolommen in het grid */
ncols ncol
                                                       /* Aantal rijen in het grid */
nrows nrow
                                                       /* x-Coördinaat linker beneden hoek van grid */
xllcorner x
                                                       /* y-Coördinaat linker beneden hoek van grid */
yllcorner y
                                                       /* Gridcelgrootte */
cellsize size
                                                       /* Waarde van een lege gridcel */
NODATA value NODATA
                                                       /* Waardes rij 1 */
Z<sub>11</sub> Z<sub>12</sub> Z<sub>13</sub> ... Z<sub>1ncols</sub>
Z<sub>21</sub> Z<sub>22</sub> Z<sub>23</sub> ... Z<sub>2ncols</sub>
                                                       /* Waardes rij 2 */
                                                       /* Waardes laatste rij */
Znrows1 Znrows2 Znrows3 ... Znrowsncols
```

Voorbeeld ARC/INFO® ASCII Grid File

Ncols	128				
nrows	136				
xllcorner	422415				
yllcorner	4515405				
cellsize	30				
NODATA_value -9999					
1287 1286 1286 1288					
1288 1288 -9999 1289					
1282 -9999 1283 1284					

Werkwijze omzetten ASCII-grid naar een ESRI raster dataset (ArcMapversie 9.1):

Via de ArcToolbox:

- Open de ArcToolbox
- Kies de conversion-tool Ascii to Raster (Conversion Tools, To Raster)
- In deze tool invullen: input ascii-raster met het volledige pad, output raster met het volledige pad en het output data type (integer of floating point)
- OK

Via het command line window:

- Open het command line window
- Tik het volgende commando in: ASCIIToRaster_conversion (in_ascii_file, out_raster, data_type) en sluit af met <enter>

Met hierin:

in_ascii_file = input ascii-raster out_raster = output ESRI raster

data_type = output data type (INTEGER of FLOAT)

Beschrijving APS-bestandsformat.

Omschrijving APS header	Variabeltype	Aantal karakters	Cumulatief
Jaar waarvoor het grid geldig is (indien niet van toepassing de waarde 0 invoeren)	I	3	3
Maand waarvoor het grid geldig is (als jaar niet gelijk aan 0 en maand is wel 0 dan bevat het grid jaargemiddelde waarden)	I	3	6
Dag waarvoor het grid geldig is (als maand niet gelijk aan 0 en dag is wel 0 dan bevat het grid maandgemiddelde waarden)	1	3	9
Uur waarvoor het grid geldig is (als dag niet gelijk aan 0 en uur is wel 0 dan bevat het grid daggemiddelde waarden)	I	3	12
Spatie	Χ	1	13
Componentnaam	Α	10	23
Spatie	X	1	24
Eenheid van celwaarden	Α	10	34
Spatie	X	1	35
Herkomst van het grid	Α	10	45
Spatie	Χ	1	46
Commentaar van gebruiker	Α	22	68
Spatie	X	1	69
Format van celwaarden (I4, E9.3, F4.3)	Α	6	75
Spatie	X	1	76
Code voor coördinatenstelsel 1. Amersfoortse coördinaten 2. Geografische coördinaten 3. Projectie op 50° NB (shifted pole) 4. projectie op 60° NB (shifted pole) 5. EMEP-coöordinaten 6. IE-coördinaten (EMEP/2.) 7. OECD-coördinaten (EMEP/3.)	I	2	78
Spatie	X	1	79
X-coördinaat linksbovenpunt van grid (afwijkend van ArcInfo asciigrid)	F	8	87
Spatie	Χ	1	88
Y-coördinaat linksbovenpunt van grid (afwijkend van ArcInfo asciigrid)	F	8	96
Aantal gridcellen in x-richting	I	3	99
Aantal gridcellen in y-richting	I	3	102
Spatie	X	1	103
Gridcelgrootte in de x-richting	F	8	111
Spatie	X	1	112
Gridcelgrootte in de y-richting	F	8	120
Voorbeeld APS-Header: 20 0 0 0 PM25 ug/m3 GCN 1.0 10-03-14 e11.3	1 0.000 620	0.000280320 1.	000 1.000