BASS//FORGE

Guide des paramètres · générateur de basses MIDI

BASS//FORGE génère des patterns de basse (1 à 8 mesures, grille de doubles-croches en 4/4), les fait écouter avec un synthé et une batterie intégrés, permet de les retoucher à la main, puis les exporte en fichier MIDI. Les patterns sont des approximations stylistiques « dans l'esprit » des artistes cités dans les libellés, pas des transcriptions de morceaux.
Ce guide décrit chaque réglage de l'interface, dans l'ordre où il apparaît à l'écran.

1. Les styles

Le sélecteur de style (en haut) charge un type de basses, un BPM, une gamme, une progression et un réglage de son. Tout reste modifiable ensuite.

Style	BPM	Gamme	Progression	Cutoff / Rés. / Drive / Decay	Swing	Sidechain
Darksynth	128	Phrygien	i – VI – III – VII	700 / 6 / 60 / 180	0	non
French Touch	122	Mineur naturel	i – VII – VI – VII	1500 / 4 / 30 / 260	0	oui (articulation slap/pop par défaut)
Synthwave	112	Mineur naturel	i – VI – III – VII	1100 / 5 / 35 / 300	0	non
Doom / Djent	140	Phrygien	i – ♭II (brut)	500 / 3 / 90 / 120	0	non
Lo-Fi / Chillhop	80	Dorien	i – iv – ♭VII – ♭III	600 / 2 / 10 / 350	35 %	non
Trip-hop	88	Mineur naturel	i – VII – VI – VII	500 / 3 / 30 / 400	15 %	non
Deep house / Italo	122	Dorien	i – iv – ♭VII – ♭III	900 / 4 / 15 / 260	0	oui
Phonk / EBM / Indus	140	Phrygien	i – ♭VI – ♭VII – i	400 / 3 / 85 / 200	0	non

Choisir un type de basse peut aussi ajuster le BPM, la gamme et le swing (ex. « Ballade » : 96 BPM, majeur, swing 25 %). Tu peux ensuite modifier chaque valeur.

Types de basse par style

Style	Types proposés
Darksynth	Rolling 16e · Rolling octaves · Galop métal · Stabs bruts · Arpège sombre · Drone · Syncope aérée · Pulse 8e + pickups · Rolling aéré · Horreur rampante · Poursuite 3-3-3-3-4 · Héroïque 8e · Slap funk sombre · Slap-pop 8e · Croches rétro · Galop ruines · Disco synthé · Épique demi-temps
French Touch	Offbeat pump · Disco octaves · Stomp violent · Tresillo distordu · Rolling filtré · Ambiance sub · Angoisse 3 contre 4 · Riff chromatique · Stabs menaçants · Funk 16e ghost notes · Octave pop · Walking funky · Shuffle swingué · Bounce syncopé · Ballade soyeuse · Boogie 8e · Riff lourd · Funk sombre chromatique · Slap-pop 8e
Synthwave	Croches rétro 80s · Octaves roulantes · Rolling 16e outrun · Arpège néon · Tresillo rétro · Épique héroïque · Pulse 8e + pickups · Ambiance planante
Doom / Djent	Galop thrash · Chug djent polyrythmique · Breakdown lourd · Syncope indus · Stabs industriels · Stomp pesant · Drone infernal
Lo-Fi / Chillhop	Laid-back jazzy · Walking doux · Ballade soyeuse · Shuffle swingué · Pad sub
Trip-hop	Lourd et lent · Dub sub · Ballade nocturne · Drone sub
Deep house / Italo	Deep house syncopé · Italo disco octaves · Offbeat pump · Disco octaves · Octave pop
Phonk / EBM / Indus	808 phonk · EBM séquenceur 16e · Stabs industriels · Stomp pesant · Syncope indus

2. Paramètres musicaux

Réglage	Plage / options	Effet
Type de basse	selon le style	Générateur de rythme et de mouvement de la basse.
Tonalité	C à B	Note fondamentale. Elle sert de référence à la progression et à la surbrillance de gamme.
Gamme	14 gammes	Mineur naturel, Phrygien, Mineur harmonique, Dorien, Locrien, Majeur, Mixolydien, Mineur mélodique, Lydien, Phrygien dominant, Double harmonique, Blues mineur, Pentatonique mineure, Pentatonique majeure. Elle guide les notes de variation.
Octave	1, 2, 3	Octave de la fondamentale (1 = plus grave). Le défaut est 2.
Progression	28 progressions	Décalages en demi-tons par mesure par rapport à la tonalité : modales sombres, cadences (parfaite, rompue, plagale), descentes disco, chromatique, triton, et des progressions de 8 mesures. Une entrée « Importé (MIDI) » apparaît après un import d'accords.
Mesures	1, 2, 4, 8	Longueur du pattern (16 pas par mesure). La progression se répète si elle est plus courte que le nombre de mesures.
Structure	3 modes	**Indépendant** : chaque mesure est générée séparément. **Référence + variations** : la mesure 1 sert de base, les suivantes la transposent selon la progression avec des variations. **… + fill + break** : en plus, un fill sur les 4 derniers pas de la mesure 4, et un break à la mesure 8 (si 8 mesures).
BPM	70 – 200	Tempo (lecture et export).
Densité / variations	0 – 100 %	Probabilité de notes ajoutées, de changements d'octave et de notes de passage. À 0 le pattern est très régulier.
Humanisation vélocité	0 – 100 %	Écart aléatoire appliqué à la vélocité de chaque note, d'autant plus fort que la valeur est haute.
Swing	0 – 80 %	Retarde les pas impairs (doubles-croches de contre-temps), à la lecture (basse et charleston) et à l'export MIDI.
Articulation	Basse normale / Slap-pop-ghost	Le second mode attribue des articulations : pop sur les notes une octave au-dessus, ghost sur les faibles vélocités, slap sur les temps forts.
Clic dans la grille	Note · S · P · × · Slide	Outil appliqué quand on touche une note existante (articulation ou slide). Sur une case vide, une nouvelle note est créée avec l'articulation choisie.

Surbrillance de la gamme

Quand la case « Gamme en surbrillance » est cochée, les lignes de la grille qui appartiennent à la gamme choisie (calculée à partir de la tonalité) sont éclaircies. Une note hors de cette gamme porte un petit point rouge. Les accords d'une progression qui sortent de la gamme provoquent donc des points rouges, c'est normal.

3. Grille et édition

Action	Comment
Créer une note	Toucher ou cliquer une case vide.
Sélectionner	Toucher une note. À la souris, glisser un rectangle sur une zone vide pour en sélectionner plusieurs. Échap désélectionne.
Étirer	Tirer la poignée blanche d'une note sélectionnée.
Déplacer	Glisser à la souris, ou boutons ◀ ▶ ▲ ▼ / flèches du clavier (Maj : 1 mesure ou 1 octave).
Supprimer	Bouton corbeille ou touche Suppr.
Copier / coller	« Copier mesure » (mesure choisie dans la liste) ou « Copier sél. », puis « Coller » sur la mesure choisie. « Sél. mesure » sélectionne toutes les notes d'une mesure.
Annuler / rétablir	Boutons ↶ ↷ ou Ctrl+Z / Ctrl+Y (100 niveaux).
Vider	Efface toutes les notes (annulable).
Zoom, Suivi, ⟵ ⟶	Zoom 50 – 250 %. Suivi : la grille suit le curseur de lecture. Les flèches font défiler d'une mesure.
Nouvelle variation	Tire une nouvelle graine aléatoire (« seed ») et régénère le pattern avec les mêmes réglages.

Voie de vélocité

Sous la grille, une barre par note indique sa vélocité (1 – 127), colorée selon l'articulation. Glisser sur la voie règle la vélocité des notes sous le doigt. Si plusieurs notes sont sélectionnées et que l'on en touche une, la même valeur est appliquée à toute la sélection. Les modifications sont annulables.

4. Son et lecture

Réglage	Plage	Effet
Cutoff	120 – 4000 Hz	Fréquence du filtre passe-bas du synthé. Les slaps et pops sont plus ouverts, les ghosts plus fermés.
Résonance	0 – 20	Résonance du filtre.
Drive	0 – 100	Saturation (waveshaper) ajoutée au synthé.
Decay filtre	30 – 600 ms	Durée de la fermeture du filtre après l'attaque (réduite pour slap et pop).
Kick de repère	case	Un kick sur chaque temps pendant la lecture.
Batterie du style	case	Remplace le kick de repère par un pattern de kick, caisse claire et charleston propre au style, pour juger le groove. Écoute seulement : non exportée. Un seul pattern par style.
Sidechain	case	Fait « pomper » la basse sur chaque temps.
Slides auto	case	Ajoute des glissandos entre deux notes proches (dans la plage de pitch bend choisie). Les slides se règlent aussi à la main avec l'outil Slide.

Le son de lecture est un simple synthé de contrôle. Il ne reproduit pas ton instrument final, seulement le rythme et la hauteur des notes.

5. Import d'un fichier MIDI

Le bouton « Importer un .mid » lit un fichier que tu possèdes. Trois modes :

Mode	Résultat
Accords	Les accords sont estimés mesure par mesure à partir des notes du fichier. La progression « Importé (MIDI) » est créée, la tonalité est réglée sur le premier accord, la gamme sur majeur ou mineur naturel, le BPM sur celui du fichier (limité à 70 – 200).
Rythme (gabarit)	Le rythme de la première mesure contenant au moins 3 notes devient un type « Gabarit importé (MIDI) » : positions, durées, vélocités et sauts d'octave. Les hauteurs sont remplacées par la fondamentale de la progression.
Accords + rythme	Les deux ensemble.

Limites : le fichier doit être en 4/4 et en temps métrique (pas en SMPTE), 8 mesures sont analysées au maximum, le canal 10 (batterie) est ignoré. La détection d'accords est une estimation : elle peut se tromper sur des accords riches ou une basse seule. Le message affiché après l'import indique les accords trouvés, vérifie-les.

6. Export MIDI

Réglage	Effet
Exporter MIDI	Télécharge un fichier MIDI (format 0, 480 ticks par noire, 4/4). Dans certains environnements le fichier est envoyé dans un ZIP à dézipper.
Glisser le .mid	Le bloc « ⠿ glisser le .mid » permet de déposer le fichier sur le bureau ou dans un DAW. Fonctionne seulement sur certains navigateurs de bureau.
Export des articulations	**Vélocité seulement** : tout sur le canal 1. **Keyswitch** : une note de commutation est envoyée avant chaque changement d'articulation. **Canaux séparés** : 1 normal, 2 slap, 3 pop, 4 ghost.
Notes de keyswitch	Notes MIDI (0 – 127) de commutation normal / slap / pop / ghost. Défaut : 12 / 13 / 14 / 15, à adapter à ton instrument.
Plage de pitch bend	±2 (défaut GM), ±12 ou ±24 demi-tons. Doit correspondre à la plage de l'instrument qui reçoit le MIDI, sinon les slides seront faux. Un slide plus grand que la plage est limité à cette plage à l'export ; les slides auto restent dans la plage.

Les durées exportées des articulations sont raccourcies : ghost 40 %, slap 80 %, pop 70 % de la durée de la note (sauf si la note a un slide). Le pitch bend d'export n'a pas encore été validé avec un instrument réel.

7. Raccourcis clavier

Touche	Action
Ctrl+Z / Ctrl+Y (ou Ctrl+Maj+Z)	Annuler / rétablir
Suppr ou Retour arrière	Supprimer la sélection
Flèches	Déplacer la sélection d'un pas / d'un demi-ton
Maj + flèches	Déplacer d'une mesure / d'une octave
Échap	Désélectionner

8. Conseils

• Pour un son slap réaliste, choisis « Slap / pop / ghost » en articulation et exporte en canaux séparés ou en keyswitch selon ton instrument.
• Si ton DAW ou ton instrument ne suit pas les slides, vérifie la plage de pitch bend avant de chercher ailleurs.
• Écoute avec « Batterie du style » activée avant de juger la densité : une basse très dense paraît souvent trop chargée seule.
• Utilise « Nouvelle variation » plusieurs fois, puis garde ce qui te plaît avec l'édition manuelle.