




### 磁感线

切线方向—— $\bar{B}$ 的方向;

疏密程度—— $\bar{B}$ 的大小。











物理学 第五版

### 7-5 磁通量 磁场的高斯定理










### 二 磁通量 磁场的高斯定理




$$B = \frac{\Delta N}{\Delta S}$$

磁场中某点处垂直 房矢量的单位面积上通过的磁感线数目等于该点 房的数值.



#### 7-5 磁通量 磁场的高斯定理



磁通量:通过 某曲面的磁感线数

匀强磁场中,通 过面曲面*S*的磁通量:


$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{e}_n S$$

$$\Phi = BS \cos \theta = BS_{\perp}$$
 一般情况

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



#### 7-5 磁通量 磁场的高斯定理



$$\mathrm{d}\Phi_1 = \vec{B}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S}_1 > 0$$

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \vec{B}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S}_2 < 0$$

$$\oint_{S} B \cos \theta dS = 0$$

## ◆ 磁场高斯定理


$$|\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0|$$

◆ 物理意义: 通过任意闭合曲面的磁通 量必等于零(故磁场是无源的).



#### 7-5 磁通量 磁场的高斯定理

例 如图载流长直导线的电流为 *I*,试求通过矩形面积的磁通量.



$$\mathbf{P} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$\mathbf{d}\Phi = B\mathbf{d}S = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} I\mathbf{d}x$$

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot \mathbf{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mathbf{d}x}{x}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$



# 选择进入下一节:

- 7-4 毕奥-萨伐尔定律
- 7-5 磁通量 磁场的高斯定理
- 7-6 安培环路定理
- 7-7 带电粒子在电场和磁场中的运动
- 7-8 载流导线在磁场中所受的力
- 7-9 磁场中的磁介质

