一 磁介质 磁化强度

1 磁介质

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

磁介质中的 总磁感强度 真空中的 磁感强度 介质磁化后的 附加磁感强度

弱磁质


顺磁质 $\bar{B} > \bar{B}_0$ (铝、氧、锰等) 抗磁质 $\bar{B} < \bar{B}_0$ (铜、铋、氢等) 铁磁质 $\bar{B} >> \bar{B}_0$ (铁、钴、镍等)





2 顺磁质和抗磁质的磁化 *而* 分子圆电流和磁矩 / I


顺 磁 质 的 磁 化 无外磁场




顺磁质内磁场 $B = B_0 + B'$



抗磁质的磁化





抗磁质内磁场 $B = B_0 - B'$



3 磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}}{\Delta V}$$

分子磁矩 的矢量和


体积元

单位: A·m⁻¹

意义 磁介质中单位体积内分子的合磁矩.




二 磁介质中的安培环路定理



$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{BC} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0} I_{i} = \mu_{0} (NI + I_{s})$$
传导电流
分布电流



7-9 磁场中的介质



分子磁矩 $m = I'\pi r^2$

n(单位体积分子磁矩数)

$$I_{\rm s} = n \pi r^2 LI' = nmL$$

$$M = \frac{\sum m}{\Delta V} = nm$$

$$I_{\rm s} = ML$$



$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0}(NI + I_{s})$$

$$I_{s} = ML = \int_{BC} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$I_{s} = \oint_{l} \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0}(NI + \oint_{l} \vec{M} \cdot d\vec{l})$$

$$\oint_{l} (\frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = NI = \sum_{l} I \quad 磁场强度 \qquad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_{0}} - \vec{M}$$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$



磁介质中的安培环路定理

$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

各向同性磁介质 $\vec{M} = \kappa \vec{H}$

K(磁化率)

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \kappa \vec{H}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \kappa) \vec{H}$$

相对磁导率 $\mu_r = 1 + \kappa$

 $\mu_{\rm r}$ > 1 顺磁质 < 1 抗磁质 > > 1 铁磁质

磁 导 率 $\mu = \mu_0 \mu_r$

>>1 铁磁质 (非常数)

各向同性磁介质

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$




物理学 ^{第五版}

例1 有两个半径分别为 R 和 r 的"无限长"同轴圆筒形导体,在它们之间充以相对磁

导率为 μ_r 的磁介质.当两圆筒通有相反方向的电流 I 时,试 \mathbf{x} (1) 磁介质中任意点 P 的磁感应强度的大小;

(2) 圆柱体外面一点Q 的磁感强度.





$$\mathbf{R} \quad r < d < R \qquad \oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$B = \mu H = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi d}$$

$$d > R$$


$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I - I = 0$$

$$2\pi dH = 0, H = 0$$

$$B = \mu H = 0$$

同理可求
$$d < r$$
, $B = 0$


$$2\pi dH = I$$






三 铁磁质


1 磁畴








2 磁化曲线 磁滯回线





当外磁场由+H_m 逐渐减小时,这种 B 的变化落后于H的变 化的现象,叫做磁滞 现象,简称磁滞.

由于磁滞,H=0时,磁感强度 $B\neq 0$,从 叫做剩余磁感强度 $B\neq 0$, B_r 叫做剩余磁感强度(剩磁)。




矫顽力 H





物理学 ^{第五版}

3 铁磁性材料

不同铁磁性物质的磁滞回线形状相差很大.










4 磁屏蔽

把磁导率不 同的两种磁介质 放到磁场中,在 它们的交界面上 磁场要发生突变, 引起了磁感应线 的折射.





选择进入下一节:

- 7-0 教学基本要求
- 7-1 恒定电流
- 7-2 电源 电动势
- 7-3 磁场 磁感强度
- 7-4 毕奥-萨伐尔定律
- 7-5 磁通量 磁场的高斯定理

